



화면 공유

- 화면 공유, 1 페이지

화면 공유

화면 공유 유형은 다음 네 가지입니다.

- Cisco Webex Share
- BFCP 공유
- IM 전용 공유
- 미팅으로 에스컬레이션 및 공유

Webex 화면 공유

클라우드 구축에서 데스크톱 클라이언트용 Cisco Jabber에 적용합니다.

클라우드 구축의 경우 BFCP 및 IM 전용 화면 공유 옵션을 사용할 수 없는 경우 연락처를 선택한 후에 Webex 화면 공유가 자동으로 선택됩니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 Webex 화면 공유를 시작할 수 있습니다.

- 허브 창에서 연락처를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 메뉴 옵션에서 화면 공유..를 선택합니다.
- 허브 창에서 연락처를 선택하고 설정 메뉴를 클릭합니다. 통신을 선택하고 메뉴 옵션에서 화면 공유...를 선택합니다.
- BFCP 및 IM 전용 화면 공유 옵션을 사용할 수 없는 경우 대화 창의 메뉴 옵션에서 ... > 화면 공유를 선택합니다.

BFCP 화면 공유

Cisco Jabber 데스크톱 클라이언트에 적용되며, 모바일 클라이언트용 Cisco Jabber는 BFCP 화면 공유만 수신할 수 있습니다.

BFCP(Binary Floor Control Protocol) 화면 공유는 Cisco Unified Communications Manager에 의해 제어됩니다. Cisco Unified Communications Manager는 비디오 데스크톱 공유 기능을 사용할 때 사용자가 전송하는 BFCP 패킷을 처리합니다. 통화 중일 때 ... > 화면 공유를 선택하여 BFCP 화면 공유를 시작합니다.

이 기능에서는 원격 화면 제어가 지원되지 않습니다.

소프트웨어 전화기 장치에서 **Trusted Relay Point** 또는 **Media Termination Point**가 활성화된 경우 BFCP를 사용한 영상 데스크톱 공유가 지원되지 않습니다.



참고 Windows용 Jabber에서 화면 공유 버튼은 기본적으로 BFCP 화면 공유를 시작합니다. BFCP 기반 공유를 사용할 수 없는 경우 이 버튼은 가능한 경우에만 IM 전용 화면 공유를 시작합니다.

IM 전용 화면 공유

Windows용 Cisco Jabber에 적용됩니다.

IM 전용 화면 공유는 RDP(원격 데스크톱 프로토콜)를 통한 일대일 클라이언트-클라이언트 화면 공유입니다. EnableP2PDesktopShare 매개 변수는 IM 전용 화면 공유를 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다. PreferP2PDesktopShare 매개 변수는 Jabber가 비디오 공유 또는 IM 전용 화면 공유를 선호하는지 여부를 제어합니다.

구축에서 IM 전용 화면 공유를 허용하는 경우 채팅 창에서 ... > 화면 공유를 클릭하여 화면 공유를 시작합니다.

기본적으로 RDP에는 포트 3389가 필요합니다. IM 전용 화면 공유 기본 포트 범위는 49152 - 65535 TCP 및 UDP입니다. SharePortRangeStart 및 shareportrangesize 매개 변수를 사용하여 포트 범위를 제한할 수 있습니다.

미팅으로 에스컬레이션 및 공유

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

Webex Meetings 컨트롤을 사용하여 인스턴트 Webex Meetings로 에스컬레이션하고 화면을 공유할 수 있습니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.