

SFTP مداخلك Prime نواعتلار رشن مداخلتسار

تايوتحملار

[قمدقملار](#)

[قيساسالار تابلطتملار](#)

[تابلطتملار](#)

[قمدختسملار تانوكملار](#)

[قيساسار تامولعم](#)

[نيوكتلار](#)

[يطايتحلخالخسن عدوتسملار PCD مداخلتسار](#)

[دادرتسار عدوتسملار PCD مداخلتسار](#)

[تايقرتلار ارجال ديعب تافلما ماطنك PCD مداخلتسار](#)

[قحصلار نم ققحتلار](#)

[اهخالصاوا عاخالار فاشكتسار](#)

قمدقملار

لقن لوكوتورب مداخلك (PCD) قيساسالار نواعتلار رشن مداخلتسار قيفيك دننتسملار اذه حضوي خسنلار تايلمعو تايقرتلار لثم ماهمل دعب نع مداخل رايخ ريفوتل (SFTP) نمالار تافلملار اذعاعتسالار او يطايتحالار.

قيساسالار تابلطتملار

تابلطتملار

نم قفرعم تنأ يقلتي نأ قيصوي Cisco:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، رادصلار 11.5(1) او رادصلار 11.6(2)
- PCD رادصلار 11.6(2) او رادصلار 11.5(1)
- Filezilla لثم) تافلملار لقن عالعمب اضيأ قيصوي

قمدختسملار تانوكملار

قيلاتلار قيداملار تانوكملار او جماربلار تارادصلار يل دننتسملار اذه قيف قدراولار تامولعملار دننتست:

- CUCM رادصلار 11.5SU6
- PCD رادصلار 11.6(2)
- اليزيليف

قصاخ قيلمعم قئيب قيف قدوجوملار قزهجالار نم دننتسملار اذه قيف قدراولار تامولعملار عاشنار ممت تناك اذار. (قصارتفار) حوسمم نيوكتب دننتسملار اذه قيف قمدختسملار قزهجالار قيمم تادب

رماً يأل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا دي ق كتكبش

ةيساسأ تامولعم

Cisco Unified ةرادإ نم هؤأعدتسا نكمي يذلا ،(DRS) ثراوكلا دعب تانايبلا دادرتسا إ ماظن رفوي خسنلا تاناكمإ ،"روضحل او ةيروفلا ةلسارملا" ةدقع يأ نم وأ ، Cisco Unified Communications Manager ، ةل حيتي . CUCM ةومجم ي ف مداوخلل عيمجل لمالكلا اب اهتداعتساو تانايبلل يطايتحلا ةلودجم تانايبلل يطايتحإ خسن تاي لمع ءارجإ ةيناكمإ "ثراوكلا دعب تانايبلا دادرتسا إ ماظن" مـظنت نم لكشب مدختسملا ةطساوب اهؤأعدتسا متي يتلا وأ ايئاقلت

يوتسم يلع يطايتحإ خسن ةيلمع ذيفنتب ثراوكلا دعب تانايبلا ةداعتسا إ ماظن موقبي ةومجم ي ف ةدووملا مداوخلل عيمجل يطايتحإ خسن تاي لمع عمجي هنأ ينعي امم ، ةومجملا يلعلل نيزختلا زاهج يل يطايتحلا خسنلا تانايب ظفحيو يزكرم عقوم يل CUCM

SFTP مداخ كي دل نوكي نأ بجي ، ةكبشلا يلع ديعب زاهج يل يطايتحإ تانايبلا خسن لجأ نم SFTP لوكتورب وه PCD نكلو ، SFTP مداختنم يأ مداختساوب Cisco كل حمست . هنيوكت مت Cisco نم (TAC) ةينقتلا ةدعاسملا زكرم همعدي يذلا ديحول

نيوكتلا


يطايتحإ خسن عدوتسمك PCD مداختسا

تامولعملل هذه مداختساوب كب صاخال PCD مداخ يل لوخدلا لجسو Filizilla حتفا 1. ةوطخل

- <كب صاخال PCD مداخل فيضملا مسا وأ IP> : فيضملا
- adminsftp : مداختسملا مسا
- <كب صاخال PCD قيبطت رورم ةملاك> : رورملا ةملاك
- 22 : ذفنملا

هحتفاو يطايتحلا خسنلا / ليلد ددح 2. ةوطخل

ددحو ، غرافلا ليلدلا درس أرقوت يتلا تافلما ةمئاق قوف نمي ألسواملا رزب رقنا 3. ةوطخل ةروصلل ي ف حضوم وه امك ، ليلد ءاشنإ



OK ددحو CUCM_BU دي دجل ليل دللا ةي مس تب مق 4 ةوطخل

رذجل ليل د تحت ةدي دج ةلدأ عاشن نكمي ال ،سكونيل تانوذأ دويقل ارظن :ةظحالم
كلذ نم ال دب يعرف ليل دي اي ف ليل د عاشن نكنكمي .

ي طاي تحال ا خسنل > ثراوكال دب تاناي بل ةداعتس ا ماظن ل ل لقتنا ،CUCM لى لع 5 ةوطخل
> دي دج ةفاض ا > ي طاي تحال ا خسنل زاها >

ظفح ددح م ةروصلال ي ةضورعملال ميقلال ل ا خداب مق 6 ةوطخل

- PCD_SFTP :ي طاي تحال ا خسنل زاها مسا
- <كب صاخال PCD م داخال في ضممال مسا و IP: <IP ناونع/في ضممال مسا
- /Backup/CUCM_BU :راسمال مسا
- adminsftp :مدختسمال مسا
- <كب صاخال PCD قي بطات رورم ةم لك> :رورمال ةم لك

Backup Device



Save



Back

Status



Status:Ready

Backup device name

Backup device name*

PCD_SFTP

Select Destination*

Network Directory

Host name/IP address

192.0.2.1

Path name

/backup/CUCM_BU

User name

adminsftp

Password

●●●●●●●●

Number of backups to store on Network Directory

2 ▾

Save

Back

زاهجك PCD_SFTP ددح، يودي لاي طاي تحال ا خسنن لا > ي طاي تحال ا خسنن لا ي ل ا لقتنا 7. ةوطخال
ي طاي تحال ا خسنن لا ادب ددحو ةددحم تازيمك CDR_CAR و UCM نم الك، ي طاي تحال ا خسنن

Backup ▾ Restore ▾ Help ▾

Manual Backup

Status

Status: Ready

Select Backup Device

Device Name*


Select Features *

UCM
 CDR_CAR

The following components are registered with Disaster Recovery System:

Feature	Server	
UCM	125PUB	PLATFORM
UCM	125PUB	SYSLOGAGT
UCM	125PUB	CLM
UCM	125PUB	CDPAGT
UCM	125PUB	BAT
UCM	125PUB	TFTP
UCM	125PUB	CCMPREFS
UCM	125PUB	CCMDB
UCM	125PUB	TCT
UCM	125PUB	SLM
UCM	125SUB	PLATFORM
UCM	125SUB	CLM
UCM	125SUB	CDPAGT
UCM	125SUB	SYSLOGAGT
UCM	125SUB	ANN
UCM	125SUB	MOH
UCM	125SUB	TCT
CDR_CAR	125PUB	CAR

تافل لمل لقن ليمع ىل للاقتنال انكم مي ،ي طاي تحال ا خسننل اءاتنا درجم ب . 8 ةوطخل ا ةروصل ا يف حضوم وه امك ،ي طاي تحال ا خسننل ا تافل نم ققحتل او .



دادر ت س ا ع د و ت س م ك PCD م ا د خ ت س ا

ج ل ا ع م > ة د ا ع ت س ا > ث ر ا و ك ل ا د ع ب ت ا ن ا ي ب ل ا ة د ا ع ت س ا م ا ط ن ي ل ا ل ق ت ن ا ، CUCM ي ل ع 1. ة و ط خ ل ا ي ل ا ت ل ا د ح م ث ، ز ا ه ج ك PCD_SFTP د ح و ، ة د ا ع ت س ا ل ا

Backup ▾ Restore ▾ Help ▾

Step1 Restore - Choose Backup device

 Next  Cancel

Status

 Status:Ready

Select Backup Device

Device Name*

 * Indicates required items.

حضوره وه امك، لياتلا ددو ه نم ةداعتسالال ديرت يذال يطايتحالال خسنالال فلم ددح. 2 ةوطخالال ةروصلال ي ف.

Backup ▾ Restore ▾ Help ▾

Step2 Restore - Choose the Backup Tar File

 Back  Next  Cancel

Status

 Status:Ready

Select Backup Archive**

Select Backup File*

 * Indicates required items.
 ** Only the archives of the same version, having at least one feature with backup status SUCCESS or WARNING will be listed.

لياتلا ددح م ث CDR_CAR و UCM ددح. 3 ةوطخالال

Step3 Restore - Select the type of Restore

Back Select All Clear All Next Cancel

Status

Status:Ready

Select Features*

- CDR_CAR
- UCM


Backed up components in TAR:

Feature	Server	
CDR_CAR	125PUB	CAR
UCM	125PUB	PLATFORM
UCM	125PUB	SYSLOGAGT
UCM	125PUB	CLM
UCM	125PUB	CDPAGT
UCM	125PUB	BAT
UCM	125PUB	TFTP
UCM	125PUB	CCMPREFS
UCM	125PUB	CCMDB
UCM	125PUB	TCT
UCM	125PUB	SLM
UCM	125SUB	PLATFORM
UCM	125SUB	CLM
UCM	125SUB	CDPAGT
UCM	125SUB	SYSLOGAGT
UCM	125SUB	ANN
UCM	125SUB	MOH
UCM	125SUB	TCT

Back Select All Clear All Next Cancel

* Indicates required items.

ةداعتسا ددح مٲ اهتداعتسا ديرت يتلا دقعلا ددح 4. ةوطخلا



> جماربلا تايقرت > ءءوملا لئغشتلا ماظن ءراءلا لئلقنا، CUCM لئل ء ءوطلال ءققت/ءبءء.

لئلال ءءء مء ءروصلال لئ ءضورءملا مئللا لاءءاب مق 5. ءوطلال

- ءلءبلا ءافلما ماظن :ءءصملا
- ءققت/ :لئلءلا
- < PCD مءءل فئضملا مسا ءل IP > :مءءللا
- :مءءءسملا مسا adminstft
- < ءب صءءل PCD قئبءء رورم ءمءك > :مءءءسملا رورم ءمءك
- :لئلل لوءوءوب SFTP

Software Installation/Upgrade

 Cancel  Next

Status


 Status: Ready

Software Location

Source*	<input type="text" value="Remote Filesystem"/>
Directory*	<input type="text" value="/upgrade"/>
Server*	<input type="text" value="192.0.2.1"/>
User Name*	<input type="text" value="adminsftp"/>
User Password*	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
Transfer Protocol*	<input type="text" value="SFTP"/>
SMTP Server	<input type="text"/>
Email Destination	<input type="text"/>

 *- indicates required item.

يُملأ الواجهة، هـ قـ يـ طـ تـ يـ رـ تـ يـ ذـ لـ اـ ةـ يـ قـ رـ تـ لـ اـ فـ لـ مـ دـ حـ 6. ةـ وـ طـ خـ لـ



ةققرتلل ةجالحا بسح ةعبات ملاب مق 7. ةوطخلا

ةحصلال نم ققحتلا

عقاولا يف نيوكتلا ةيلمع نم اعزج ةحصلال نم ققحتلا اعرجا دعى

اهحالص او اعطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهحالص او اعطخال فاشكتسال ةدحتم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا