

"Bworks لاه حال صا و Webex ءاطخا فاش كتسا أطخالا؛ نيوكتالا ليلحت لشف

تايوت حملالا

[عمدق مالا](#)

[ةيساس الابلطت مالا](#)

[تابلطت مالا](#)

[عمدختس مالا تانوك مالا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[ةنرتقملا تالجسالا](#)

[ققحتالا ةيفيك](#)

[يضارت فالالزيمرتالا ريفغت ةيفيك](#)

[ققحتالا](#)

[ةلصت اذت تامولعم](#)

عمدق مالا

"نيوكتالا ليلحت لشف" أطخ روهظ دنع اهم ادختسا متي يتالا تاوطخالا دننتسمالا اذه فصبي Broadworks ليمع تالجسالا Webex يف

ةيساس الابلطت مالا

تابلطت مالا

دننتسمالا اذهل ةصاخ تابلطت م دجوتالا

عمدختس مالا تانوك مالا

ةنيعم ةيدام تانوك م وجمارب تارادصا يلع دننتسمالا اذه رصتقيالا

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجومالا ةزهجالا نم دننتسمالا اذه يف ةدراولا تامولعمالا ءاشنإ مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمالا اذه يف عمدختس مالا ةزهجالا عيمج تادب رمأ يال لمحت مالا ريثاثلل كمهف نم دكاتف، ليفغشتالا ديق كتكك بش

ةيساسا تامولعم

ريفغ فتاهالا تامدخ" لثم ءاطخا نع اثحب Broadworks ليمع ةصاخالا Webex تالجسالا ليلحت دنع اهليلحت نكميالا فرحأ دوجو اذه لاصتالا لشفل ةلمحت مالا بابساال دحأ نوكي دق، "ةلصت م نيوكتالا فلم لخاد

ةنرتقملا تالجسالا

لېلحت يې ف لشف "أطخ ىل ع يوتحت لچس تالسلست ضرعت لچس ةصاصق ىل ع لاثم اذه
عجرمك اذه". نيوكتل

<#root>

```
2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] parser.r1:232 TP::Xml::Parser::parse:BWC:INTERNAL: Incomplete
2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] BroadWorksCallControl.cpp:493 BroadWorksCallControl::createConf
...
...
2024-01-30T07:19:10.077Z <Error> [0x45c] BroadWorksManager.cpp:781 BroadWorksManager::registerClient::<
failed to register client. errorCode=1507
2024-01-30T07:19:10.078Z <Error> [0x45c] BroadWorksLoginAdapter.cpp:452 BroadWorksLoginAdapter::handleL
```


ققحتل ةي فيك

رمألا اذه مدختسأ، يلاحل ا يضارتفالا زاهجال ريفشت نم ققحتلل

```
AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"
```

لېبس ىل ع defaultDeviceEncoding ل قحلا نع شحبا. زاهجال لوح ةفلتخم لېصافات اذه ضرعي
لاثل:

```
AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"
...
...
deviceAccessContextName = dms
deviceAccessURI = bc/pc/
defaultDeviceLanguage =
defaultDeviceEncoding = ISO-8859-1 <----- Here
...
...
```



ةب رجت كنكمي ، ISO-8859-1 لى defaultDeviceEncoding نبيعت مت اذ: ةظحالم
defaultDeviceEncoding ةم ل عمل نبيعت متي مل اذ. ةس ن اجم ل فورح ل عم لكاشم ل
ISO-8859-1 لى ةي ضار ت فال ا ت ا د ا د ا ل ا ب موقت ا ه ا ن ا ف.

ي ضار ت فال ا زي مرت ل ا ري غ ت ةي في ك

رم أ ل ا ا ه ا م ا د خ ت س ا ب ي ضار ت فال ا ز ا ه ل ا زي مرت ري غ ت ن ك م ي

```
AS_CLI/System/DeviceType/SIP> set "Business Communicator - PC" defaultDeviceEncoding UTF-8
```

ر ت و ي ب م ك ل ا ز ا ه ج ع و ن - Business Communicator ل defaultDeviceEncoding نبيعت لى ا ه ل م ع ي
ل لى UTF-8.

ققحتلا

مدختسملا ةبلاطم و صيخصتلا فلم عاشنإ ةداعإ كنكمي، يضارتفالا زيمرتلا رييغت دعب Broadworks نم config-wxt.xml ثدحأ ليزنت ليمعلا ىلع صرفي اذهو. لوخدلاو جورخلا ليجستب ةلكشملا لح نم ققحتلل ىرخأ ةرم رابتخا عارجاب مق.

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم تاليزنتلا او ينفلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتلل نم ةومجم مادختساب دن تسملل اذو Cisco تچرت
ملاعلاء انء عي مچ ي ف ني مدخت سملل معد ي وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةققي قد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م يچري. ةصاغل م هتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت م اهم دقي ي تلل ةي فارتحال ةمچرتلل عم لالحل و
ىل إلمءاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتلل هذه ةقد ن ع اهتيلوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچن إلل دن تسملل