



음성 메일

- [ForwardVoicemail, 1 페이지](#)
- [VoicemailBackup1Server, 1 페이지](#)
- [VoicemailBackup2Server, 2 페이지](#)
- [VoicemailPrimaryServer, 2 페이지](#)
- [VoiceMailService_UseCredentialsFrom, 2 페이지](#)

ForwardVoicemail

모든 클라이언트에 적용됩니다.

사용자가 음성 메시지 탭에서 음성 메일을 전달할 수 있는지 여부를 결정합니다.

- true(기본값) - 음성 메일 전달이 활성화됩니다. 사용자가 음성 메시지 탭에서 음성 메일을 선택하면 음성 메시지 전달 옵션을 사용할 수 있습니다.
- false - 음성 메일 전달이 활성화되지 않습니다.

예: <ForwardVoicemail>>false</ForwardVoicemail>

VoicemailBackup1Server

Cisco Jabber 데스크톱 및 모바일 클라이언트에 적용됩니다.

기본 서버가 다운되었거나 연결할 수 없는 경우 클라이언트가 연결하는 첫 번째 백업 서버를 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.

- 호스트 이름(호스트 이름)
- IP 주소(123.45.254.1)
- FQDN(hostname.domain.com)

Cisco Jabber 클라이언트는 2개의 백업 서버와 기본 서버(총 3개 서버)를 사용할 수 있습니다. 그러나, 음성 메일 서버는 한 클러스터에서 두 개의 음성 메일 서버만 지원합니다. 2개의 백업 서버를 구성하려면 기본 서버와 동일한 클러스터에 하나를, 또 다른 클러스터에서 두 번째 서버를 배치합니다.

예: <VoicemailBackup1Server>호스트 이름</VoicemailBackup1Server>

VoicemailBackup2Server

Cisco Jabber 데스크톱 및 모바일 클라이언트에 적용됩니다.

기본 서버가 다운되었거나 연결할 수 없는 경우 클라이언트가 연결하는 두 번째 백업 서버를 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.

- 호스트 이름(호스트 이름)
- IP 주소(123.45.254.1)
- FQDN(hostname.domain.com)

Cisco Jabber 클라이언트는 2개의 백업 서버와 기본 서버(총 3개 서버)를 사용할 수 있습니다. 그러나, 음성 메일 서버는 한 클러스터에서 두 개의 음성 메일 서버만 지원합니다. 2개의 백업 서버를 구성하려면 기본 서버와 동일한 클러스터에 하나를, 또 다른 클러스터에서 두 번째 서버를 배치합니다.

예: <VoicemailBackup2Server>hostname.domain.com</VoicemailBackup2Server>

VoicemailPrimaryServer

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

음성 메일 서버의 주소를 지정합니다. 다음 중 하나를 값으로 설정합니다.

- 호스트 이름(호스트 이름)
- IP 주소(123.45.254.1)
- FQDN(hostname.domain.com)

예: <VoicemailPrimaryServer>호스트 이름</VoicemailPrimaryServer>

VoiceMailService_UseCredentialsFrom

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

클라이언트에서 전화 서비스 자격 증명을 사용하여 음성 메일 서비스에 액세스하도록 지정합니다.

사용자의 전화 서비스 자격 증명에 해당 음성 메일 서비스 자격 증명과 일치하는지 확인합니다. 이 구성을 설정하는 경우 사용자는 클라이언트 인터페이스에서 음성 메일 서비스 자격 증명을 지정할 수 없습니다.

이 매개 변수는 기본적으로 설정되지 않습니다. 값은 전화기입니다.

이 매개 변수는 다음 구축에서만 설정해야 합니다.

- 하이브리드 클라우드 기반 구축.
- 전화 모드 구축.

온프레미스 구축에서는 음성 메일 서비스에 대한 프레즌스 서버의 자격 증명 소스를 설정합니다.

다음은 음성 메일 서비스 자격 증명 매개 변수의 예입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
  <Voicemail>
    <VoicemailService_UseCredentialsFrom>phone</VoicemailService_UseCredentialsFrom>
  </Voicemail>
</config>
```


번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.