

配置CME聯絡人清單

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[本地目錄](#)

[功能](#)

[組態範例](#)

[實驗室測試結果](#)

[本機快速撥號](#)

[功能](#)

[組態範例](#)

[實驗室測試結果](#)

[個人快速撥號](#)

[功能](#)

[組態範例](#)

[實驗室測試結果](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案將說明Communications Manager Express(CME)聯絡人清單的配置示例。

必要條件

需求

Cisco建議您瞭解Cisco Unified CME。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Unified CME 14。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

本地目錄

功能

其功能是輸入名字和姓氏，然後查詢CME本地聯絡人的DN (目錄號)。

組態範例

設定名稱顯示方法，名字在前，姓在後。它必須與語音暫存器DN下的配置相同。

```
telephony-service
directory last-name-first
```

建立目錄條目。例如，如果您有兩個聯絡人，則可以建立兩個條目。配置DN 10001。

```
directory entry 1 10001 name user1 test
directory entry 2 10002 name user2 test
```

配置DN並將識別符號定義為4。此識別符號可以在語音註冊池中報價。

配置DN 10001。

顯示名稱為user1 test。

```
voice register dn 4
number 10001
name user1 test
```

配置電話mac地址。

配置電話型別8851。

將識別符號為4的DN分配給此電話。

```
voice register pool 154
id mac xxxxxxxx
type 8851
number 1 dn 4
```

實驗室測試結果

配置成功後，按一下Local Directory，然後輸入名稱，您可以查詢編號。

Contacts

- 1 Local Directory
- 2 Local Speed Dial
- 3 Personal Speed Dial

Local Directory Search

Enter search criteria


Last Name

First Name

Exit

Submit





本機快速撥號

功能

可在所有電話上程式設計的常用號碼的系統級清單。

必須建立名為speeddial.xml的XML檔案，並將其複製到CME路由器上的TFTP伺服器應用程式。

最多可定義32個數字。

組態範例

建立speeddial.xml檔案並輸入聯絡人和號碼。

```
<CiscoIPPhoneDirectory>
  <Title>Local Speed Dial</Title>
  <Prompt>Record 1 to 1 of 1</Prompt>
  <DirectoryEntry>
    <Name>test user1</Name>
    <Telephone>10001</Telephone>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>test user2</Name>
    <Telephone>10002</Telephone>
  </DirectoryEntry>
</CiscoIPPhoneDirectory>
```

這會將檔案從TFTP伺服器複製到路由器的快閃記憶體中。

- 1.在第一個提示符下，輸入遠端主機的IP地址。
- 2.在出現兩個檔名提示時，輸入speeddial.xml。
- 3.在提示清除快閃記憶體時，輸入no。

```
copy tftp flash
Address or name of remote host []? 1.1.1.1
Source filename []? speeddial.xml
Destination filename [speeddial.xml]?
Accessing tftp://1.1.1.1/speeddial.xml...
Erase flash: before copying? [confirm]n
Loading speeddial.xml from 1.1.1.1 (via
FastEthernet0/0):!
[OK - 329 bytes]
Verifying checksum... OK (0xF5DB)
329 bytes copied in 0.044 secs (7477 bytes/sec)
```

在路由器上啟用Cisco Web瀏覽器UI (使用者介面)。

設定快閃記憶體的基本HTTP路徑。

```
ip http server
ip http path flash:
```

實驗室測試結果

配置成功後，按一下Local Speed Dial。可以檢視CME聯絡人清單。

Contacts

- 1 Local Directory
- 2 Local Speed Dial
- 3 Personal Speed Dial

Local Speed Dial

Record 1 to 1 of 1

- | | |
|--------------|-------|
| 1 test user1 | 10001 |
| 2 test user2 | 10002 |

Exit

Dial

Edit dial

個人快速撥號

功能

快速撥號項是特定IP電話的本地項。

每部電話最多可定義24個號碼。


組態範例

配置DN和相關名稱。

```
voice register pool 1  
fastdial 1 10001 name user1 test  
fastdial 2 10002 name user2 test
```

實驗室測試結果

組態成功後，按一下Personal Speed Dial以檢視聯絡人清單並直接呼叫。



Personal Speed Dial

Records 1 to 2 of 2

1	test user1	10001
---	------------	-------

2	test user2	10002
---	------------	-------

Dial

EditDial

Exit

相關資訊

- [Cisco Unified Communications Manager Express系統管理員指南](#)
- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。