



設定変更の導入

- [設定変更の導入 \(1 ページ\)](#)

設定変更の導入

POST、PUT、およびDELETEの各コールは脅威に対する防御デバイスを直接更新しますが、デバイスはすぐにはアクティブになりません。デバイスがトラフィック処理時に新しい設定を使用するためには、設定変更を展開する必要があります。

手順

ステップ1 Deployment グループで POST /operational/deploy リソースを使用して、展開を開始します。
たとえば、**curl** コマンドは次のようになります。

```
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/[最新 (latest)]/operational/deploy'
```

ステップ2 応答を評価して、展開ジョブがキューに入ったことを確認します。

正常な応答（ステータス コード 200）は次のようになります。状態に注意してください。

```
{
  "id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",
  "statusMessage": null,
  "statusMessages": null,
  "modifiedObjects": {},
  "cliErrorMessage": null,
  "queuedTime": 1530036705491,
  "startTime": -1,
  "endTime": -1,
  "state": "QUEUED",
  "name": "User (admin) Triggered Deployment",
  "links": {
    "self": "https://ftd.example.com/api/fdm/[最新 (latest)]/operational/deploy/62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"
  }
}
```

```
}  
}
```

(注) **cliErrorMessage** および **name** は API v2 で追加された属性で、v1 の応答には含まれていません。

ステップ3 GET /operational/deploy/{objId} リソースを使用して、ジョブのステータスを確認します。

たとえば、**curl** コマンドは次のようになります。

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json'  
'https://ftd.example.com/api/fdm/[最新 (latest)]/operational/deploy/  
a7a227fb-82ab-11e7-8186-0dc471ff0672'
```

応答は次のようになります。状態 **DEPLOYED** が、ジョブが正常に完了したことを示していることに注意してください。**modifiedObjects** パラメータは、展開ジョブで変更されたオブジェクトを表示します。この場合、**new-network** という名前のネットワーク オブジェクトに対する 1 つの変更があります。

```
{  
  "id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",  
  "statusMessage": "Deployed Successfully",  
  "statusMessages": [  
    "Deployed Successfully"  
  ],  
  "modifiedObjects": {  
    "NetworkObject": [  
      "new-network"  
    ]  
  },  
  "cliErrorMessage": null,  
  "queuedTime": 1530036705491,  
  "startTime": 1530036705924,  
  "endTime": 1530036822612,  
  "state": "DEPLOYED",  
  "name": "User (admin) Triggered Deployment",  
  "links": {  
    "self": "https://ftd.example.com/api/fdm/[最新 (latest)]/operational/deploy/  
62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"  
  }  
}
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。