



Firepower Management Center Snort 3 구성 가이드, 7.0 버전

초판: 2021년 5월 26일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. 모든 권리 보유.



목 차

장 1	네트워크 분석 및 침입 정책 개요 1
	네트워크 분석 및 침입 정책 기본 사항 1
	Snort 검사 엔진 2
	Snort 3 2
	정책이 트래픽에서 침입을 검토하는 방법 4
	복호화, 정규화 및 전처리: 네트워크 분석 정책 5
	액세스 제어 규칙: 침입 정책 선택 6
	침입 검사: 침입 정책, 규칙 및 변수 집합 7
	침입 이벤트 생성 8
	시스템 제공 및 맞춤형 네트워크 분석 및 침입 정책 9
	시스템 제공 네트워크 분석 및 침입 정책 10
	맞춤형 네트워크 분석 및 침입 정책의 이점 11
	맞춤형 네트워크 분석 정책의 이점 12
	사용자 지정 침입 정책의 이점 13
	사용자 지정 정책의 한계 14
	네트워크 분석 및 침입 정책에 대한 라이선스 요건 16
	네트워크 분석 및 침입 정책 요구 사항 및 사전 요건 16
장 2	Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션 17
	Snort 2와 Snort 3 비교 17
	Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션 18
	Snort 2 사용자 지정 규칙에 대한 변환 툴 18
	Snort 3 활성화 및 비활성화 18
	개별 디바이스에서 Snort 3 활성화 및 비활성화 19

여러 디바이스에서 Snort 3 활성화 및 비활성화 19
 Snort 2 및 Snort 3 기본 정책 매핑 보기 20
 Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화 20

부 1: **Snort 3의 침입 탐지 및 방지** 23

장 3 **Snort 3 침입 정책 시작** 25

- 침입 정책 기본 사항 25
- 침입 정책을 위한 라이선스 요건 26
- 침입 정책 요구 사항 및 사전 요건 27
- 사용자 지정 Snort 3 침입 정책 생성 27
- Snort 3 침입 정책 편집 28
- 침입 정책의 기본 정책 변경 30
- Snort 2 버전과 Snort 3 버전 침입 정책의 검사 모드 변경 31
- 침입 정책 관리 31
- 침입 방지를 수행하는 액세스 제어 규칙 설정 32
 - 액세스 제어 규칙 설정 및 침입 정책 33
 - 침입 방지 수행을 위한 액세스 제어 규칙 구성 33
- 컨피그레이션 변경 사항 구축 33

장 4 **규칙을 사용하여 침입 정책 조정** 37

- 침입 규칙 조정 기본 사항 37
- 침입 규칙 유형 38
- 침입 규칙을 위한 라이선스 요건 39
- 침입 규칙 요구 사항 및 사전 요건 39
- Snort 3의 사용자 지정 규칙 39
- 침입 정책의 Snort 3 침입 규칙 보기 40
- 침입 규칙 작업 40
 - 침입 규칙 작업 옵션 41
 - 침입 규칙 작업 설정 41
- 침입 정책의 침입 이벤트 알림 필터 42

- 침입 이벤트 임계값 42
 - 침입 이벤트 임계값 설정 42
 - Snort 3의 침입 규칙에 대한 임계값 설정 44
 - 침입 이벤트 임계값 보기 및 삭제 45
- 침입 정책 삭제 설정 45
 - 침입 정책 삭제 유형 45
 - Snort 3의 침입 규칙에 대한 억제 설정 46
 - 삭제 조건 보기 및 삭제 46
- 침입 규칙 설명 추가 47
- Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환 47
 - 모든 침입 정책의 모든 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환 48
 - 단일 침입 정책의 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환 48
- 사용자 지정 규칙 업로드 49
- 침입 정책에 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹 추가 50
- Snort 3의 사용자 지정 규칙 관리 51
- 사용자 지정 규칙 삭제 51
- 규칙 그룹 삭제 52

- 장 5 네트워크 자산에 대한 침입 방지 맞춤화 55
 - LSP 업데이트의 Snort 3 규칙 변경 55
 - Firepower 권장 규칙 정보 55
 - Snort 2에서 생성된 Firepower 권장 사항을 Snort 3로 마이그레이션 56

부 11: **Snort 3의 고급 네트워크 분석** 59

- 장 6 네트워크 분석 정책 시작 61
 - 네트워크 분석 정책 기본 사항 61
 - 네트워크 분석 정책 라이선스 요건 62
 - 네트워크 분석 정책 요구 사항 및 사전 요건 62
 - 네트워크 분석 정책 관리 62
 - 네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어 63

Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성 66

- 네트워크 분석 정책 매핑 69
- 네트워크 분석 정책 매핑 보기 69
- 네트워크 분석 정책 생성 70
- 네트워크 분석 정책 수정 70
- 네트워크 분석 정책 페이지에서 검사기 검색 70
- 검사기 구성 복사 71
- 네트워크 분석 정책 사용자 정의 71
- 검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의 75
- 인라인 수정 시 저장하지 않은 변경 사항 되돌리기 76
- 재정의 항목이 있는 검사기 목록 보기 76
- 재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기 77
- 사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예 77
- 네트워크 분석 정책 설정 및 캐시된 변경 사항 88



1 장

네트워크 분석 및 침입 정책 개요

다음 주제에서는 Snort 검사 엔진 개요 및 네트워크 분석 및 침입 정책의 개요를 제공합니다.

- 네트워크 분석 및 침입 정책 기본 사항, 1 페이지
- Snort 검사 엔진, 2 페이지
- Snort 3, 2 페이지
- 정책이 트래픽에서 침입을 검토하는 방법, 4 페이지
- 시스템 제공 및 맞춤형 네트워크 분석 및 침입 정책, 9 페이지
- 네트워크 분석 및 침입 정책에 대한 라이선스 요건, 16 페이지
- 네트워크 분석 및 침입 정책 요구 사항 및 사전 요건, 16 페이지

네트워크 분석 및 침입 정책 기본 사항

네트워크 분석 및 침입 정책은 Firepower System의 침입 탐지 및 방지 기능의 일환으로 함께 작동합니다.

- 침입 탐지란 용어는 일반적으로 네트워크 트래픽에서 잠재적인 침입을 수동적으로 모니터링 및 분석하고 보안 분석을 위한 공격 데이터를 저장하는 프로세스를 말합니다. 'IDS'라고 하기도 합니다.
- 침입 방지란 용어에는 침입 탐지의 개념이 포함되지만, 악성 트래픽이 네트워크를 통과할 때 이를 차단 또는 변경하는 기능이 추가됩니다. 'IPS'라고 하기도 합니다.

침입 방지 구축에서 시스템이 패킷을 검토할 때:

- 네트워크 분석 정책은 특히 침입 시도의 신호가 될 수 있는 변칙 트래픽을 향후에 평가할 수 있도록 트래픽을 해독하고 전처리하는 방법을 제어합니다.
- 침입 정책은 침입 및 전처리 규칙(집합적으로 침입 규칙이라고도 함)을 사용하여 패킷 기반의 공격에 대한 디코딩된 패킷을 검사합니다. 침입 정책은 변수 집합과 페어링되는데, 이를 통해 네트워크 환경을 올바르게 반영하는 지정된 값을 사용할 수 있습니다.

네트워크 분석과 침입 정책 모두 상위 액세스 제어 정책에 의해 호출되지만 그 시점은 다릅니다. 시스템이 트래픽을 분석하기 때문에, 네트워크 분석(디코딩 및 전처리) 단계는 침입 방지(추가 전처리 및 침입 규칙) 단계보다 이전에 또는 별도로 발생합니다. 네트워크 분석 및 침입 정책은 폭넓고 심층

적인 패킷 검사를 제공합니다. 이 둘을 함께 사용하면 호스트 및 호스트 데이터의 가용성, 무결성 및 기밀성을 위협할 수 있는 네트워크 트래픽을 탐지하고 알리고 방지할 수 있습니다.

Firepower System에서는 상호 보완하고 함께 작동하는 비슷한 이름의 여러 네트워크 분석 및 침입 정책(예: **Balanced Security and Connectivity**)을 제공합니다. 시스템이 제공하는 정책을 사용하면 Cisco Talos Intelligence Group(Talos)의 경험을 활용할 수 있습니다. Talos는 이 정책에 대해 침입 및 검사기 규칙 상태뿐 아니라 검사기의 초기 구성과 기타 고급 설정을 제공합니다.

또한 사용자 지정 네트워크 분석 및 침입 정책을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 정책의 설정을 조정하여 가장 중요하다고 생각되는 방식으로 트래픽을 검사할 수 있으며, 따라서 매니지드 디바이스의 성능과 디바이스가 생성하는 이벤트에 효과적으로 대응하는 능력 모두를 향상시킬 수 있습니다.

웹 인터페이스에서 유사한 정책 편집기를 사용하여 네트워크 분석 및 침입 정책을 생성, 수정, 저장 및 관리합니다. 정책 유형 중 하나를 수정할 때 탐색 패널이 웹 인터페이스의 왼쪽에 표시되며, 오른쪽에는 다양한 구성 페이지가 표시됩니다.

Snort 검사 엔진

Snort 검사 엔진은 Firepower Threat Defense 디바이스의 필수 요소입니다. 검사 엔진은 트래픽을 실시간으로 분석하여 심층 패킷 검사를 제공합니다. 네트워크 분석 및 침입 정책은 Snort 검사 엔진의 기능을 활용하여 침입을 탐지하고 보호합니다.

Snort 3

Snort 3은 Snort 검사 엔진의 최신 버전으로 이전 버전의 Snort와 비교하여 크게 개선되었습니다. Snort의 이전 버전은 Snort 2입니다. Snort 3는 더 효율적이며 더 우수한 성능과 확장성을 제공합니다.

Snort 3는 Snort 2에 비해 동일한 리소스로 더 많은 트래픽을 검사하도록 아키텍처가 재설계되었습니다. Snort 3를 사용하면 트래픽 파서를 간단하고 유연하게 삽입할 수 있습니다. 또한 Snort 3의 새로운 규칙 syntax(명령문)를 통해 규칙을 더 쉽게 작성하고 해당하는 공유 개체 규칙을 볼 수 있습니다.

이 밖에 Snort 3의 중요한 변경 사항은 다음과 같습니다.

- 여러 Snort 인스턴스를 사용하는 Snort 2와 달리 Snort 3는 여러 스레드를 단일 Snort 인스턴스와 연결합니다. 이렇게 하면 메모리가 줄어들고 Snort 다시 로드 시간이 개선되며 더 많은 침입 규칙과 더 큰 네트워크 맵이 지원됩니다. Snort 스레드의 수는 플랫폼에 따라 다르며 각 플랫폼의 Snort 2 인스턴스 수와 동일합니다. 사용량은 거의 투명합니다.
- Firepower Threat Defense별 Snort 버전 - Snort 검사 엔진은 FMC(Firepower Management Center)가 아닌, FTD(Firepower Threat Defense)별로 다릅니다. FMC는 Snort(Snort 2 및 Snort 3) 버전 중 하나를 사용하여 여러 FTD를 관리할 수 있습니다. FMC의 침입 정책은 고유하지만 시스템은 디바이스의 선택한 검사 엔진에 따라 침입 방지를 위해 Snort 2 또는 Snort 3 버전의 침입 정책을 적용합니다. 디바이스의 검사 엔진에 대한 자세한 내용은 [Snort 3 활성화 및 비활성화, 18 페이지](#)를 참조하십시오.
- 디코더 규칙 - 패킷 디코더 규칙은 기본 침입 정책에서만 실행됩니다. 시스템은 다른 정책에서 활성화한 디코더 규칙을 무시합니다.

- 공유 개체 규칙 - Snort 3에서는 일부 공유 개체(SO) 침입 규칙 (GID(제너레이터 ID)가 3 인 규칙)을 지원하지는 않습니다. 지원되지 않는 활성화된 공유 개체 규칙은 트리거되지 않습니다.
- 보안 인텔리전스를 위한 멀티 레이어 검사 - Snort 2는 멀티 레이어 트래픽에서 2개의 레이어를 검사합니다. Snort 3은 레이어에 관계없이 가장 안쪽 IP 주소를 탐지합니다.
- 버전 지원 - Snort 3은 버전 7.0 이상의 FTD에서만 지원됩니다.
- 관리되는 디바이스 - 7.0 버전의 FMC는 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 및 7.0 버전 Snort 2 FTD와 7.0 버전 Snort 3 FTD를 동시에 지원할 수 있습니다.
- Snort 버전 전환시 트래픽 중단 - Snort 버전을 전환하면 트래픽 검사가 중단되고 구축 중에 일부 패킷이 삭제될 수 있습니다.
- 일관된 정책 - 관리되는 FTD에 활성화된 기본 Snort 엔진 버전에 관계없이 FMC에 구성된 액세스 제어 정책, 침입 정책 및 네트워크 액세스 정책은 정책 적용 시 원활하게 작동합니다. FMC 7.0 이상 버전의 모든 침입 정책에는 Snort 2 버전과 Snort 3 버전의 두 가지 버전이 있습니다. 두 가지 버전의 정책(Snort 2 버전 및 Snort 3 버전)이 있더라도 침입 정책은 고유한 이름, 기본 정책 및 검사 모드를 사용한다는 점에서 일관됩니다. 침입 정책의 Snort 2 버전과 Snort 3 버전은 규칙 설정 측면에서 다를 수 있습니다. 그러나 침입 정책이 디바이스에 적용되면 시스템은 디바이스에서 활성화된 Snort 버전을 자동으로 식별하여 해당 버전에 대해 구성된 규칙 설정을 적용합니다.
- LSP(Lightweight Security Package) - Snort 3 차세대 침입 규칙 및 컨피그레이션 업데이트를 위해 SRU를 교체합니다. 업데이트를 다운로드하면 Snort 3 LSP 및 Snort 2 SRU가 모두 다운로드됩니다.

FMC 및 FTD 7.0 이상 버전에서 LSP 업데이트는 새로운 침입 규칙과 업데이트된 침입 규칙 및 검사기 규칙, 기존 규칙의 수정된 상태, 수정된 기본 침입 정책 설정을 제공합니다. FMC를 6.7 이하 버전에서 7.0 버전으로 업그레이드하면 LSP와 SRU가 모두 지원됩니다. 또한 LSP 업데이트는 시스템 제공 규칙을 삭제하고, 새로운 규칙 범주와 기본 변수를 제공하며, 기본 변수 값을 변경할 수 있습니다. LSP 업데이트에 대한 자세한 내용은 최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 침입 규칙 업데이트 항목을 참조하십시오.
- Snort 2와 Snort 3 규칙 및 사전 설정 매핑 - Snort 2와 Snort 3 규칙은 매핑되며, 이 매핑은 시스템에서 제공됩니다. 그러나 이는 일대일 매핑이 아닙니다. 시스템에서 제공하는 침입 기반 정책은 Snort 2 및 Snort 3에 대해 미리 구성되어 있으며, 규칙 세트가 다르더라도 동일한 침입 방지 기능을 제공합니다. Snort 2 및 Snort 3에 대한 시스템 제공 기본 정책은 동일한 침입 방지 설정에 대해서로 매핑됩니다. 자세한 내용은 [Snort 2 및 Snort 3 기본 정책 매핑 보기](#), 20 페이지를 참조하십시오.
- Snort 2 및 Snort 3 규칙 재정의 동기화 - FTD가 7.0으로 업그레이드되고 나면 FTD의 검사 엔진을 Snort 3 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. FMC는 Talos에서 제공하는 매핑을 사용하여 침입 정책의 Snort 2 버전의 기존 규칙에 있는 모든 재정의의 해당 Snort 3 규칙으로 매핑합니다. 그러나 업그레이드 후에 추가 재정의가 수행되거나 버전 7.0의 새 FTD를 설치한 경우 수동으로 동기화해야 합니다. 자세한 내용은 [Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화](#), 20 페이지를 참조하십시오.
- 사용자 지정 침입 규칙 - Snort 3에서 사용자 지정 침입 규칙을 생성할 수 있습니다. 또한 Snort 2에 대해 존재하는 사용자 지정 침입 규칙을 Snort 3로 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [Snort 3의 사용자 지정 규칙](#), 39 페이지를 참조하십시오.

- 규칙 그룹 - FMC는 시스템 제공 기본 정책의 일부인 Snort 3 규칙을 규칙 그룹으로 그룹화합니다. 규칙의 논리적 그룹인 규칙 그룹을 사용하면 간편한 관리 인터페이스를 통해 규칙 액세스 가능성이 규칙 탐색을 개선하고 규칙 그룹의 보안 수준을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- Snort 2와 Snort 3 엔진 간 전환 — Snort3을 지원하는 FTD는 Snort 2도 지원할 수 있습니다. Snort 3에서 Snort 2로 전환하는 것은 효율성 측면에서 권장되지 않습니다. 그러나 스위치가 필요한 경우 Snort 3 활성화 및 비활성화, 18 페이지의 지침을 따르십시오.




중요 Snort 버전을 자유롭게 전환할 수는 있지만 한 버전의 Snort 버전에서 침입 규칙 변경 사항이 다른 버전에서는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 한 버전의 Snort에서 규칙에 대한 규칙 작업을 변경하는 경우 Snort 버전을 전환하기 전에 다른 버전의 변경 사항을 복제하십시오. 시스템에서 제공하는 동기화 옵션은 침입 정책의 Snort 2 버전에 대한 변경 사항을 Snort 3 버전으로 동기화하기만 하며 그 반대로는 동기화하지 않습니다.

정책이 트래픽에서 침입을 검토하는 방법

시스템이 액세스 제어 배포의 일부로 트래픽을 분석할 때, 네트워크 분석(디코딩 및 전처리) 단계는 침입 방지(침입 규칙 및 고급 설정) 단계보다 이전에 또는 별도로 발생합니다.

다음 다이어그램은 인라인, 침입 방지 및 AMP for Networks 구축에서 트래픽 분석의 순서를 간소화된 형식으로 보여줍니다. 또한 액세스 제어 정책이 다른 정책을 호출하여 트래픽을 검토하는 방법 및 그러한 정책이 호출되는 순서를 보여줍니다. 네트워크 분석 및 침입 정책 선택 단계는 강조 표시됩니다.



인라인 구축(즉, 관련 설정을 라우팅, 스위칭 또는 투명한 인터페이스 또는 인라인 인터페이스 쌍을 사용하여 디바이스에 구축하는 경우)의 경우, 시스템은 예시된 프로세스의 거의 모든 단계에서 추가 검사 없이 트래픽을 차단할 수 있습니다. 보안 인텔리전스, SSL 정책, 네트워크 분석 정책, 파일 정책 및 침입 정책은 모두 트래픽을 삭제 또는 수정할 수 있습니다. 수동으로 패킷을 검사하는 네트워크 검색 정책만으로는 트래픽의 흐름에 영향을 줄 수 없습니다.

마찬가지로 프로세스의 각 단계에서 패킷은 시스템이 이벤트를 생성하도록 할 수 있습니다. 침입 및 프리프로세서 이벤트(침입 이벤트로 총칭)는 패킷 또는 패킷의 내용에 보안 위험 있음을 나타내는 것입니다.



팁 다이어그램에는 SSL 검사 설정에서 암호화 트래픽의 통과를 허용하는 경우 또는 SSL 검사를 설정하지 않은 경우, 액세스 제어 규칙이 암호화 트래픽을 처리한다는 점이 반영되어 있지 않습니다. 기본적으로, 시스템에서는 암호화된 페이로드의 침입 및 파일 검사를 비활성화합니다. 이는 암호화 연결이 침입 및 파일 검사가 구성된 액세스 제어 규칙과 일치하는 경우 오탐을 줄이고 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

단일 연결의 경우, 다이어그램에 나타난 것처럼 시스템은 액세스 제어 규칙에 앞서 네트워크 분석 정책을 선택하지만, 일부 전처리(특히 애플리케이션 레이어 전처리)는 액세스 제어 규칙 선택 이후에 발생한다는 점에 유의하십시오. 이는 사용자 지정 네트워크 분석 정책에서 전처리를 구성하는 방식에 영향을 주지 않습니다.

복호화, 정규화 및 전처리: 네트워크 분석 정책

프로토콜 차이가 패턴 일치를 불가능하게 할 수 있으므로 디코딩과 전처리가 없으면 시스템은 침입 탐지를 위해 트래픽을 제대로 평가할 수 없습니다. 네트워크 분석 정책은 이러한 트래픽 처리 작업을 제어합니다.

- 보안 인텔리전스에 의해 트래픽이 필터링된 후
- 암호화된 트래픽이 선택적인 SSL 정책에 의해 해독된 후
- 트래픽을 파일 또는 침입 정책으로 검사할 수 있기 전

네트워크 분석 정책은 처리 단계에서 패킷을 제어합니다. 먼저 시스템이 첫 세 개 TCP/IP 레이어를 통해 패킷을 디코딩한 다음, 프로토콜 이상 징후를 표준화하고, 전처리하며, 계속해서 탐지합니다.

- 패킷 디코더는 패킷 헤더 및 페이로드를 검사기에서 쉽게 사용할 수 있는 형식으로, 그리고 추후 침입 규칙에서 쉽게 사용할 수 있는 형식으로 변환합니다. TCP/IP 스택의 각 레이어는 데이터 링크 레이어로 시작하여 계속해서 네트워크 및 전송 레이어를 통해 차례로 디코딩됩니다. 패킷 디코더는 또한 패킷 헤더의 다양하고 변칙적인 작업을 탐지합니다.
- 인라인 배포에서, 인라인 표준화 전처리는 공격자가 탐지를 우회하는 가능성을 최소화하기 위해 트래픽을 새로 포맷합니다(표준화합니다). 이는 다른 검사기 및 침입 규칙에 따라 패킷이 검사될 수 있도록 준비하고, 시스템이 처리하는 패킷이 사용자 네트워크 호스트에서 수신된 패킷과 동일한지 확인할 수 있도록 지원합니다.
- 다양한 네트워크 및 전송 레이어 검사기는 IP 프래그먼트를 이용한 공격을 탐지하고, 체크섬 검증을 수행하며, TCP와 UDP 세션 전처리를 수행합니다.

일부 고급 전송 및 네트워크 검사기 설정은 액세스 제어 정책의 대상 디바이스에서 처리된 모든 트래픽에 전역으로 적용된다는 점에 유의하십시오. 이러한 설정은 네트워크 분석 정책보다는 액세스 제어 정책에서 구성합니다.

- 다양한 애플리케이션 레이어 프로토콜 디코더는 특정 패킷 데이터 유형을 침입 규칙 엔진이 분석할 수 있는 형식으로 표준화합니다. 애플리케이션 레이어 프로토콜 인코딩을 정규화함으로써 시스템에서는 데이터가 다르게 표현된 패킷에 동일한 콘텐츠 관련 침입 규칙을 효과적으로 적용하고 의미 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
- Modbus, DNP3, CIP 및 s7commplus SCADA 검사기는 트래픽 변칙을 탐지하고 침입 규칙에 데이터를 제공합니다. Supervisory Control(감시 제어) 및 Data Acquisition(데이터 획득, SCADA) 프로토콜은 제조, 생산, 정수 처리, 배전, 공항 및 배송 시스템 등과 같은 산업, 인프라 및 설비의 데이터를 모니터링하고, 제어하며, 획득합니다.
- 여러 검사기가 Back Orifice, 포트 스캔, SYN 플러드 및 기타 속도 기반 공격과 같은 특정 위협을 탐지할 수 있는 기능을 제공합니다.
침입 정책에서 ASCII 텍스트의 신용카드 번호 및 주민등록번호/사회보장번호 같은 민감한 데이터를 탐지하는 민감한 데이터 검사기를 구성할 수 있습니다.

새로 만든 액세스 제어 정책에서 하나의 기본 네트워크 분석 정책은 동일한 상위 액세스 제어 정책에 의해 호출된 모든 침입 정책에 대한 모든 트래픽에 대해 전처리를 제어합니다. 먼저, 시스템은 **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책을 기본값으로 사용하지만, 기타 시스템이 제공하는 네트워크 분석 정책 또는 사용자 지정 네트워크 분석 정책으로 변경할 수 있습니다. 더 복잡한 구축에서 고급 사용자는 일치하는 트래픽을 전처리하는 다양한 맞춤형 네트워크 분석 정책을 할당하여 특정 보안 영역, 네트워크, VLAN에 트래픽 전처리 옵션을 맞출 수 있습니다.

액세스 제어 규칙: 침입 정책 선택

초기 전처리 후, (있는 경우) 액세스 제어 규칙이 트래픽을 평가합니다. 대부분의 경우 패킷과 일치하는 첫 번째 액세스 제어 규칙이 트래픽을 처리하는 규칙입니다. 일치하는 트래픽을 모니터링, 신뢰, 차단 또는 허용할 수 있습니다.

액세스 제어 규칙을 통해 트래픽을 허용할 경우, 시스템은 트래픽에서 데이터 검색, 악성코드, 금지 파일 및 침입을 순서대로 검사할 수 있습니다. 액세스 제어 규칙과 일치하지 않는 트래픽은 검색 데이터와 침입을 검사할 수 있는 액세스 제어 정책의 기본 작업에 의해 처리됩니다.



참고 어느 네트워크 분석 정책이 패킷을 전처리하는지에 상관없이 모든 패킷은 구성된 액세스 제어 규칙에 일치되며 따라서 하향식 순서로 침입 정책에 의한 잠재적 검사의 대상이 됩니다.

정책이 트래픽에서 침입을 검토하는 방법, 4 페이지의 다이어그램은 다음과 같이 인라인, 침입 방지 및 AMP for Networks 구축에서 디바이스를 통한 트래픽 플로우를 보여줍니다.

- **Access Control Rule A**는 일치하는 트래픽의 진행을 허용합니다. 그런 다음 트래픽은 네트워크 검색 정책에 의해 검색 데이터가, **File Policy A**에 의해 금지 파일 및 악성코드가 검사된 다음 **Intrusion Policy A**에 의해 침입이 검사됩니다.
- **Access Control Rule B** 역시 일치하는 트래픽을 허용합니다. 그러나 이 시나리오에서는 트래픽에서 침입(또는 파일이나 악성코드)이 검사되지 않으므로 규칙과 연결된 침입 또는 파일 정책이 없

습니다. 기본적으로 진행을 허용하는 트래픽은 네트워크 검색 정책에 의해 검사되며 이것은 구성할 필요가 없습니다.

- 이 시나리오에서 액세스 제어 정책의 기본 작업은 일치하는 트래픽을 허용하는 것입니다. 다음으로 트래픽은 네트워크 검색 정책으로 그리고 침입 정책의 검사를 받습니다. 침입 정책을 액세스 제어 규칙 또는 기본 작업과 연결할 때 다른 침입 정책을 사용할 수 있습니다(그러나 반드시 그렇게 해야 할 필요는 없음).

시스템은 차단된 트래픽 또는 신뢰할 수 있는 트래픽은 검사하지 않으므로 다이어그램의 예에는 차단 또는 신뢰 규칙이 포함되어 있지 않습니다.

침입 검사: 침입 정책, 규칙 및 변수 집합

침입 방지는 트래픽이 대상으로 들어가기 전 시스템의 최후의 방어선으로 사용할 수 있습니다. 침입 정책은 보안 위반 확인을 위해 시스템이 인라인 배포에서 트래픽을 검사하는 방식을 제어하며, 악성 트래픽을 차단하거나 변경할 수 있습니다. 침입 정책의 주요 기능은 어느 침입 및 전처리 규칙이 활성화되는지와 이들이 구성되는 방식을 관리하는 것입니다.

침입 및 검사기 규칙

침입 규칙은 네트워크의 취약성을 이용하려는 시도를 탐지하는 키워드 및 논쟁의 지정된 집합이며, 시스템은 침입 규칙을 사용하여 네트워크 트래픽을 분석하고, 규칙의 기준과 일치하는지를 확인합니다. 시스템은 패킷을 각 규칙에 지정된 조건과 비교하며, 패킷 데이터가 규칙에 지정된 모든 조건에 일치하는 경우 규칙이 트리거됩니다.

시스템에는 Cisco Talos(Talos Intelligence Group)에서 생성한 다음 유형의 규칙이 포함되어 있습니다.

- 공유 개체 침입 규칙. 이는 컴파일된 것이며 수정할 수 없습니다(소스 및 대상 포트, IP 주소와 같은 규칙 헤더 정보 제외)
- 표준 텍스트 침입 규칙. 이는 규칙의 새 사용자 지정 인스턴스로 저장되며 수정할 수 있습니다.
- 검사기 규칙(네트워크 분석 정책에서 검사기 및 패킷 디코더 탐지 옵션과 관련된 규칙). 검사기 규칙을 복사하거나 수정할 수 없습니다. 대부분의 검사기 규칙은 기본적으로 비활성화되어 있으며, 검사기를 사용하여 이벤트를 생성하고 인라인 구축에서 문제가 되는 패킷을 삭제하려면 활성화해야 합니다.

시스템이 침입 정책에 따라 패킷을 처리할 때, 먼저 규칙 최적화가 다음과 같은 기준에 근거하여 하위 집합 내 모든 활성화된 규칙을 분류합니다. 전송 레이어, 애플리케이션 프로토콜, 보호된 네트워크로 오가는 방향 등. 다음으로, 침입 규칙 엔진은 각 패킷에 적용하기 위해 적절한 규칙 하위 집합을 선택합니다. 마지막으로 다중 규칙 검색 엔진은 세 가지 검색 유형을 사용하여 트래픽이 규칙과 일치하는지 확인합니다.

- 프로토콜 필드 검색은 애플리케이션 프로토콜 내 특정 필드에서 일치 항목을 검색합니다.
- 일반적인 콘텐츠 검색은 패킷 페이로드의 ASCII 또는 이진 바이트 일치 항목을 검색합니다.
- 패킷 이상 징후 검색은 특정 내용을 포함하기보다는 잘 알려진 프로토콜을 위반하는 패킷 헤더 및 페이로드를 검색합니다.

사용자 지정 침입 정책에서 규칙을 활성화 및 비활성화하고 사용자 고유의 표준 텍스트 규칙을 작성 및 추가하여 탐지를 설정할 수 있습니다. Firepower 권장 사항을 사용하여 네트워크에서 탐지된 운영 체제, 서버 및 클라이언트 애플리케이션 프로토콜을 이러한 자산을 보호하기 위해 특별히 작성한 규칙과 연결할 수도 있습니다.



참고 차단 규칙에 대해 특정 트래픽을 처리하기에 패킷이 부족한 경우 시스템은 다른 규칙에 대해 나머지 트래픽을 계속 평가합니다. 나머지 트래픽 중 하나라도 차단으로 설정된 규칙과 일치하면 세션이 차단됩니다. 그러나 시스템이 통과할 나머지 트래픽을 분석하는 경우 완전한 패킷 부족으로 해당 규칙에 대해 트래픽 상태가 보류 중으로 표시됩니다.

변수 집합

시스템이 트래픽 평가를 위해 침입 정책을 사용할 때마다, 연결된 변수 집합을 사용합니다. 집합 내 대부분의 변수는 소스 및 대상 IP 주소와 포트 확인을 위해 침입 규칙에서 일반적으로 사용되는 값을 나타냅니다. 또한 침입 정책 내 변수를 사용하여 규칙 삭제 및 동적 규칙 상태의 IP 주소를 나타낼 수 있습니다.

시스템은 단일 기본 변수 집합을 제공하는데, 이는 미리 정의된 기본 변수로 구성되어 있습니다. 대부분의 시스템이 제공하는 공유 개체 규칙과 표준 텍스트 규칙은 미리 정의된 이러한 기본 변수를 사용하여 네트워크와 포트 번호를 정의합니다. 예를 들어, 대부분의 규칙은 \$HOME_NET 변수를 사용하여 보호된 네트워크를 지정하고 \$EXTERNAL_NET 변수를 사용하여 보호되지 않은(또는 외부) 네트워크를 지정합니다. 또한, 전문 규칙은 종종 미리 정의된 다른 변수를 사용합니다. 예를 들어, 웹 서버에 대한 익스플로잇을 탐지하는 규칙은 \$HTTP_SERVERS 및 \$HTTP_PORTS 변수를 사용합니다.



팁 시스템에서 제공한 침입 정책을 사용하는 경우에도 Cisco는 기본 변수 집합의 주요 기본 변수를 수정할 것을 강력하게 권장합니다. 올바르게 네트워크 환경을 반영하는 변수를 사용할 때, 처리는 최적화되고 시스템은 의심스러운 활동에 대해 관련 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 고급 사용자는 하나 이상의 사용자 지정 침입 정책으로 페어링을 위한 사용자 지정 변수 집합을 만들고 사용할 수 있습니다.

침입 이벤트 생성

시스템은 가능한 침입을 식별하면 침입 또는 전처리기 이벤트(총칭하여 침입 이벤트라고도 함)를 생성합니다. 관리되는 디바이스는 Firepower Management Center에 자체 이벤트를 전송합니다. 여기서는 집계된 데이터를 보고 네트워크 에셋에 대한 공격을 더 잘 이해할 수 있습니다. 인라인 구축에서 매니지드 디바이스는 유해한 것으로 알려진 패킷을 삭제 또는 교체할 수도 있습니다.

데이터베이스의 각 침입 이벤트는 이벤트 헤더를 포함하며, 이벤트 이름 및 분류에 관한 정보를 포함합니다. 여기에는 소스 및 대상 IP 주소, 포트, 이벤트를 생성한 프로세스, 이벤트의 날짜 및 시간, 그리고 공격의 출처 및 공격 대상에 대한 컨텍스트 관련 정보 등이 있습니다. 패킷 기반 이벤트의 경우, 시스템은 또한 해독된 패킷 헤더 및 패킷의 페이로드 또는 이벤트를 시작한 패킷의 복사본을 로깅합니다.

패킷 디코더, 전처리 및 침입 규칙 엔진은 모두 시스템이 이벤트를 생성하도록 할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- (네트워크 분석 정책에서 구성된) 패킷 디코더가 어떤 옵션 또는 페이로드도 없는 IP 데이터그램의 크기인 20바이트보다 작은 IP 패킷을 수신한 경우, 디코더는 이를 이상 트래픽으로 해석합니다. 나중에 패킷을 검토하는 침입 정책에서 관련 디코더 규칙이 활성화될 경우 시스템은 검사기 이벤트를 생성합니다.
- IP 디프래그먼트화 검사기에 중복되는 일련의 IP 프래그먼트가 발생할 경우 검사기는 이를 잠재적인 공격으로 해석하며, 관련 검사기 규칙이 활성화된 경우 시스템은 검사기 이벤트를 생성합니다.
- 패킷에 의해 트리거될 때 침입 이벤트를 생성할 수 있도록 침입 규칙 엔진 내에서 대부분의 표준 텍스트 규칙 및 공유 개체 규칙이 작성됩니다.

데이터베이스에 침입 이벤트가 누적됨에 따라 잠재적인 공격의 분석을 시작할 수 있습니다. 시스템은 침입 이벤트를 검토하고 네트워크 환경 및 보안 정책의 컨텍스트에서 중요성을 따지는 여부를 평가하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

시스템 제공 및 맞춤형 네트워크 분석 및 침입 정책

새로운 액세스 제어 정책을 생성하는 것이 Firepower System을 사용하여 트래픽 플로우를 관리하는 첫 단계 중 하나입니다. 기본적으로, 새로 만든 액세스 제어 정책은 트래픽을 검토하기 위해 시스템 제공 네트워크 분석 및 침입 정책을 호출합니다.

다음 다이어그램은 인라인 침입 방지 배포에서 새로 만든 액세스 제어 정책이 트래픽을 초반에 처리하는 방식을 보여줍니다. 전처리 및 침입 방지 단계는 강조 표시됩니다.



다음 방식을 참고하십시오.

- 기본 네트워크 분석 정책이 액세스 제어 정책에서 처리된 모든 트래픽의 전처리를 제어하는 방식. 초기에는 시스템이 제공한 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책이 기본값입니다.
- 액세스 제어 정책의 기본 작업은 시스템이 제공한 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성)에 의해 결정된 대로 모든 비 악성 트래픽을 허용합니다. 기본 작업에서 트래픽 통과를 허용하므로 침입 정책이 악성 트래픽을 검사하고 잠재적으로 차단하기 전에 검색 기능이 트래픽에서 호스트, 애플리케이션, 사용자 데이터를 검사할 수 있습니다.
- 정책은 기본 보안 인텔리전스 옵션(전역 차단 및 차단 금지 목록)을 사용하고, SSL 정책 내에서 암호화된 트래픽을 해독하지 않으며, 액세스 제어 규칙을 사용하여 네트워크 트래픽의 특수 처리 및 검사를 수행하지 않습니다.

침입 방지 배포를 조정하기 위해 취할 수 있는 간단한 조치는 시스템 제공 네트워크 분석 및 침입 정책의 서로 다른 집합을 기본값으로 사용하는 것입니다. Cisco는 Firepower System에서 이러한 정책의 여러 쌍을 제공합니다.

또는, 사용자 지정 정책을 생성하고 사용하여 침입 방지 배포를 맞춤화할 수 있습니다. 검사기 옵션, 침입 규칙 및 이 정책에 구성된 기타 고급 설정으로 네트워크의 보안 요구를 해결할 수 없는 경우가 있을 수 있습니다. 네트워크 분석 및 침입 정책을 설정하여 시스템이 침입 탐지를 위해 네트워크에서 트래픽을 처리하고 검사하는 방식을 매우 세부적으로 구성할 수 있습니다.

시스템 제공 네트워크 분석 및 침입 정책

Cisco는 Firepower System에서 네트워크 분석 정책과 침입 정책의 여러 쌍을 제공합니다. 시스템이 제공하는 네트워크 분석 및 침입 정책을 사용하여 Cisco Talos(Talos Intelligence Group)의 경험을 활용할 수 있습니다. Talos는 이 정책에 대해 침입 및 검사기 규칙 상태뿐 아니라 검사기의 초기 구성과 기타 고급 설정을 제공합니다.

모든 네트워크 프로파일, 트래픽 혼합 또는 방어 태세를 포괄하는 시스템 제공 정책은 없습니다. 각각은 잘 조정된 방어 정책의 시작점을 제공하는 일반적인 사례와 네트워크 설정을 다룹니다. 시스템에서 제공하는 정책을 그대로 사용해도 되지만 Cisco는 사용자의 네트워크에 맞게 조정하는 맞춤형 정책의 기반으로 사용할 것을 강력하게 권장합니다.



팁 시스템에서 제공한 네트워크 분석 및 침입 정책을 사용하고 있는 경우에도 자신의 네트워크 환경을 정확하게 반영할 수 있도록 시스템의 침입 변수를 구성해야 합니다. 최소한 기본값 집합의 주요 기본 변수는 수정하시기 바랍니다.

새로운 취약성이 알려지면 Talos에서 LSP(Lightweight Security Package)라고 하는 침입 규칙 업데이트를 릴리스합니다. 이 규칙 업데이트는 모든 시스템 제공 네트워크 분석 또는 침입 정책을 수정할 수 있고 새롭게 업데이트된 침입 규칙 및 검사기 규칙, 기존 규칙을 위한 수정된 상태, 수정된 기본 정책 설정을 제공할 수 있습니다. 규칙 업데이트는 또한 시스템 제공 정책에서 규칙을 삭제할 수 있고, 새로운 규칙 카테고리를 제공할 수 있으며, 기본 변수 집합을 수정할 수 있습니다.

규칙 업데이트가 구축에 영향을 미치는 경우, 웹 인터페이스에는 영향을 받는 침입 및 네트워크 분석 정책은 물론 해당 상위 액세스 제어 정책도 최신이 아닌 것으로 표시됩니다. 변경 사항이 적용되려면 업데이트된 정책을 다시 구축해야 합니다.

편의상 규칙 업데이트를 구성하여 영향을 받는 침입 정책을 단독으로 또는 영향을 받는 액세스 제어 정책과 조합하여 자동으로 다시 구축할 수 있습니다. 이를 통해 쉽고 자동적으로 사용자 배포를 최신 상태로 유지하여 최근 발견된 침입 및 익스플로잇으로부터 보호할 수 있습니다.

전처리 설정을 최신으로 유지하려면 반드시 액세스 제어 정책을 다시 구축해야 합니다. 그러면 현재 실행 중인 것과 다른 모든 관련 SSL, 네트워크 분석 및 파일 정책이 다시 적용되며, 고급 전처리 및 성능 옵션의 기본값도 업데이트할 수 있습니다.

Cisco는 Firepower System에서 다음 네트워크 분석 및 침입 정책을 제공합니다.

Balanced Security and Connectivity(보안과 연결의 균형 유지) 네트워크 분석 및 침입 정책

이 정책은 속도 및 탐지 모두에 구축됩니다. 이들은 함께 사용되며, 대다수 조직 및 배포 유형을 위해 좋은 시작점의 역할을 합니다. 시스템은 **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 정책 및 설정을 대부분의 경우 기본값으로 사용합니다.

Connectivity Over Security(연결이 보안에 우선함) 네트워크 분석 및 침입 정책

이 정책은 (모든 리소스에 접근할 수 있는) 연결성이 네트워크 인프라 보안에 우선하는 조직을 위해 구축됩니다. 침입 정책은 **Security Over Connectivity**(보안이 연결에 우선함)에서 활성화된 것보다 훨씬 더 적은 규칙을 활성화합니다. 트래픽을 차단하는 가장 중요한 규칙만 사용 설정됩니다.

Security Over Connectivity(보안이 연결에 우선함) 네트워크 분석 및 침입 정책

이 정책은 네트워크 인프라 보안이 사용자 편의에 우선하는 조직을 위해 구축됩니다. 침입 정책은 적합한 트래픽에 대해 경계하거나 중단할 수 있는 다양한 네트워크 이상 침입 규칙을 활성화합니다.

Maximum Detection(최대 탐지) 네트워크 분석 및 침입 정책

이러한 정책은 **Security over Connectivity**(연결보다 보안 우선) 정책보다 네트워크 인프라 보안이 더 강조되는 조직에 구축되며, 운영에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 이 침입 정책에서는 악성코드, 익스플로잇 킷, 오래된 일반적인 취약점, 통제되지 않은 알려진 익스플로잇 등 다수의 위협 범주에서 규칙을 활성화합니다.

No Rules Active(활성 규칙 불가) 침입 정책

No Rules Active(활성 규칙 불가) 침입 정책에서는 모든 침입 규칙 및 침입 규칙 임계값을 제외한 모든 고급 설정이 비활성화됩니다. 이 정책은 다른 시스템 제공 정책 중 하나에서 활성화된 규칙에 근거를 두는 것을 대신하여 사용자 고유의 침입 정책 생성을 원할 경우 시작점이 됩니다.



참고 선택한 시스템 제공 기본 정책에 따라 정책 설정은 달라집니다. 정책 설정을 보려면 정책 옆에 있는 **Edit**(수정) 아이콘을 클릭하고 **Base Policy**(기본 정책) 드롭다운 상자를 클릭합니다.

맞춤형 네트워크 분석 및 침입 정책의 이점

시스템 제공 네트워크 분석 및 침입 정책에 구성된 검사기 옵션, 침입 규칙 및 기타 고급 설정으로 조직의 보안 요구가 충분히 해결되지 않을 수도 있습니다.

사용자 지정 정책을 구축하는 것은 사용자 환경에서 시스템의 성능을 개선할 수 있으며, 사용자 네트워크에서 일어나는 악의적인 트래픽 및 정책 위반을 집중적으로 살펴볼 수 있도록 할 수 있습니다. 사용자 지정 정책을 생성하고 설정함에 따라 사용자는 시스템이 침입 탐지를 위해 네트워크에서 트래픽을 처리하고 검사하는 방식을 매우 세부적으로 구성할 수 있습니다.

모든 사용자 정책에는 기본 정책이 있으며, 이는 기본 레이어라고도 하는데, 정책의 모든 구성에 대한 기본 설정을 정의합니다. 레이어는 여러 네트워크 분석 또는 침입 정책을 효율적으로 관리하는 데 사용할 수 있는 구성 요소입니다.

대부분의 경우, 사용자 지정 정책은 시스템 제공 정책을 기반으로 하지만, 다른 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 하지만, 사용자 지정 정책은 시스템 제공 정책을 정책 체인의 궁극적인 기반으로 둡니다. 사용자 지정 정책을 사용자 기반으로 사용하는 경우 규칙 업데이트는 시스템 제공 정책을 변경할 수 있으며, 규칙 업데이트를 가져오는 것이 사용자에게 영향을 미칠 수 있습니다. 규칙 업데이트가 구축에 영향을 미치는 경우, 웹 인터페이스는 영향받는 정책을 최신 상태가 아닌 것으로 표시합니다.

맞춤형 네트워크 분석 정책의 이점

기본적으로 하나의 네트워크 분석 정책이 액세스 제어 정책에서 다루는 모든 암호화되지 않은 트래픽을 전처리합니다. 이는 모든 패킷이 나중에 이들을 검토하는 침입 정책(따라서 침입 규칙 집합)에 관계없이 동일한 설정에 따라 디코딩 및 전처리된다는 것을 의미합니다.

초기에는 시스템이 제공한 **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책이 기본값입니다. 전처리를 조정하는 간단한 방법은 기본값으로 사용자 네트워크 분석 정책을 생성하고 사용하는 것입니다.

사용 가능한 조정 옵션은 검사기에 따라 다르지만, 다음과 같은 몇 가지 방법으로 검사기와 디코더를 조정할 수 있습니다.

- 모니터링하는 트래픽에 적용하지 않는 검사기를 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, HTTP Inspect(HTTP 검사) 검사기는 HTTP 트래픽을 표준화합니다. 네트워크에 Microsoft IIS(Internet Information Services)를 사용하는 웹 서버가 없는 것이 확실하면 IIS 관련 트래픽을 검색하는 검사기 옵션을 비활성화하여 시스템 처리 오버헤드를 줄일 수 있습니다.



참고 사용자 지정 네트워크 분석 정책에서 검사기를 비활성화했지만 이후에 시스템이 활성화된 침입 또는 검사기 규칙에 대해 패킷을 평가하기 위해 해당 검사기를 사용해야 하는 경우, 네트워크 분석 정책 웹 인터페이스에서 검사기가 비활성화되어 있더라도 시스템은 검사기를 자동으로 활성화하여 사용합니다.

- 적절하다고 판단되는 경우, 포트를 지정하여 특정 검사기 활동에 집중합니다. 예를 들어 DNS 서버 응답이나 암호화된 SSL 세션을 모니터링하기 위한 추가 포트 또는 텔넷, HTTP 및 RPC 트래픽을 해독하는 포트를 식별할 수 있습니다.

복합적인 배포를 사용하는 고급 사용자의 경우, 다수의 네트워크 분석 정책을 생성할 수 있는데, 각각은 트래픽을 다르게 전처리하기 위해 조정된 것입니다. 그런 다음 이러한 정책을 사용하도록 시스템을 구성하여 서로 다른 보안 영역, 네트워크 또는 VLAN을 사용하는 트래픽의 전처리를 제어할 수 있습니다 (ASA FirePOWER 모듈은 VLAN에 의한 전처리를 제한할 수 없는 점에 유의하십시오.)



참고 사용자 지정 네트워크 분석 정책, 특히 다중 네트워크 분석 정책을 사용하여 전처리를 조작하는 것은 고급 작업입니다. 전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 사용자는 반드시 주의하여 서로 보완하는 단일 패킷을 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책을 허용해야 합니다.

사용자 지정 침입 정책의 이점

처음에 침입 방지를 수행하도록 구성된 새로 만든 액세스 제어 정책에서 기본 작업은 모든 트래픽을 허용하지만, 먼저 시스템이 제공한 **Balanced Security and Connectivity(균형 잡힌 보안 및 연결성)** 침입 정책으로 이를 검사합니다. 액세스 제어 규칙을 추가하거나 기본 작업을 변경하지 않는 한 모든 트래픽은 해당 침입 정책에 의해 검사됩니다.

침입 방지 배포를 사용자 정의하려면 여러 침입 정책을 만들 수 있는데, 각각은 트래픽을 검사하기 위해 서로 다르게 지정됩니다. 다음으로 어떤 정책이 어떤 트래픽을 검사하는지를 지정하는 규칙으로 액세스 제어 정책을 구성합니다. 액세스 제어 규칙은 간단하거나 복잡할 수 있으며, 보안 영역, 네트워크 또는 지리적 위치, VLAN, 포트, 애플리케이션, 요청된 URL 및 사용자를 포함하는 여러 기준을 사용하여 트래픽과 일치시키고 검사합니다.

침입 정책의 주요 기능은 다음과 같이 어떤 침입 및 검사기 규칙을 활성화할지 그리고 이러한 규칙을 어떻게 구성할지를 관리하는 것입니다.

- 각 침입 정책 내에서 사용자의 환경에 적용 가능한 모든 규칙이 활성화되어 있음을 확인해야 하며, 환경에 적용할 수 없는 규칙은 비활성화하여 성능을 향상시켜야 합니다. 악의적인 패킷을 삭제하거나 수정할 규칙을 지정할 수 있습니다.
- **Firepower** 권장 사항을 사용하여 네트워크에서 탐지된 운영 체제, 서버 및 클라이언트 애플리케이션 프로토콜을 이러한 자산을 보호하기 위해 특별히 작성한 규칙과 연결할 수 있습니다.
- 필요에 따라 기존 규칙을 수정하고 새 표준 텍스트 규칙을 작성하여 새로운 익스플로잇을 포착하거나 보안 정책을 적용할 수 있습니다.


침입 정책에 만들 수 있는 다른 사용자 지정은 다음을 포함합니다.

- 중요한 데이터 전처리기는 신용 카드 번호 및 ASCII 문자로 표시된 **Social Security numbers(사회 보장 번호)**와 같은 중요한 데이터를 탐지합니다. **Back Orifice** 공격, 몇몇 포트스캔 유형 및 과도한 트래픽으로 네트워크의 무력화를 시도하는 속도 기반 공격 등 특정 위협을 탐지하는 그 밖의 검사기는 네트워크 분석 정책에서 구성됩니다.
- 전역 임계값은 침입 규칙과 일치하는 트래픽이 얼마나 많이 지정된 기간 내 특정 주소 또는 주소 범위를 대상으로 하거나 특정 주소 또는 주소 범위로부터 발생하는지에 근거하여 시스템이 이벤트를 생성하도록 합니다. 이를 통해 많은 수의 이벤트로 인해 시스템이 마비되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 침입 이벤트 알람을 차단하고 개별 규칙 또는 전체 침입 정책에 대한 임계값을 설정하여 많은 수의 이벤트로 인해 시스템이 마비되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 웹 인터페이스 내 침입 이벤트 다양한 보기 이외에도, **syslog** 기능에 로깅을 활성화하거나 **SNMP** 트랩 서버에 이벤트 데이터를 보낼 수 있습니다. 정책별로 침입 이벤트 알람 제한을 지정하고, 외부 로깅 기능에 침입 이벤트 알람을 설정하며, 침입 이벤트에 외부 응답을 구성할 수 있습니다. 이러한 정책 단위 경고 컨피그레이션 외에도 각 규칙이나 규칙 그룹에 대해 침입 이벤트의 이메일 경고를 전역적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 어떤 침입 정책이 패킷을 처리하는지와 상관없이 이메일 경고 설정이 사용됩니다.

사용자 지정 정책의 한계

전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 사용자는 반드시 주의하여 구성이 서로 보완하는 단일 패킷을 처리하고 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책을 허용할 수 있도록 해야 합니다.

기본적으로, 시스템은 단일 액세스 제어 정책을 사용하여 매니지드 디바이스에서 처리된 모든 트래픽을 전처리하도록 하나의 네트워크 분석 정책을 사용합니다. 다음 다이어그램은 인라인 침입 방지 배포에서 새로 만든 액세스 제어 정책이 트래픽을 초반에 처리하는 방식을 보여줍니다. 전처리 및 침입 방지 단계는 강조 표시됩니다.



기본 네트워크 분석 정책이 액세스 제어 정책에서 처리된 모든 트래픽의 전처리를 제어하는 방식에 유의하십시오. 초기에는 시스템이 제공한 **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책이 기본값입니다.

전처리를 조정하는 간단한 방법은 기본값으로 사용자 네트워크 분석 정책을 생성하고 사용하는 것입니다. 그러나 사용자 지정 네트워크 분석 정책에서 검사기를 비활성화했지만 시스템이 활성화된 침입 또는 검사기 규칙에 대해 전처리된 패킷을 평가해야 하는 경우, 네트워크 분석 정책 웹 인터페이스에서는 검사기가 비활성화되어 있더라도 시스템은 검사기를 자동으로 활성화하여 사용합니다.



참고 검사기 비활성화를 통한 성능 이점을 얻으려면 침입 정책 중에 해당 검사기를 요구하는 규칙을 활성화한 정책이 없는지 반드시 확인해야 합니다.

여러 사용자 지정 네트워크 분석 정책을 사용하는 경우 추가 문제가 발생합니다. 복잡한 구축을 수행하는 고급 사용자의 경우, 일치하는 트래픽을 전처리하는 맞춤형 네트워크 분석 정책을 할당하여 특정 보안 영역, 네트워크, VLAN에 맞게 전처리를 조정할 수 있습니다. (ASA FirePOWER는 VLAN에 의한 전처리를 제한할 수 없는 점에 유의하십시오.) 이를 수행하려면, 액세스 제어 정책에 사용자 지정 네트워크 분석 규칙을 추가합니다. 각 규칙에 규칙과 일치하는 트래픽의 전처리를 관리하는 연결된 네트워크 정책 분석이 있습니다.




팁 액세스 제어 정책의 고급 설정으로 네트워크 분석 규칙을 구성합니다. Firepower System의 다른 규칙 유형과는 달리 네트워크 분석 규칙은 네트워크 분석 정책에 포함되지 않고 네트워크 분석 정책을 호출합니다.

시스템은 규칙 번호로 하향식 순서로 구성된 모든 네트워크 분석 규칙에 패킷을 일치시킵니다. 어떤 네트워크 분석 규칙과도 일치하지 않는 트래픽은 기본 네트워크 분석 정책에 의해 전처리됩니다. 이는 사용자에게 트래픽을 전처리하는 데 있어 많은 유연성을 제공하지만, 어느 네트워크 분석 정책이 패킷을 전처리했는지에 상관없이 모든 패킷은 고유의 프로세스에서 순차적으로 액세스 제어 규칙에 일치되므로 침입 정책에 의해 잠재적인 검사에도 일치된다는 점에 유의하십시오. 즉, 특정 네트워크 분석 정책을 통해 패킷을 전처리하면 해당 패킷이 특정 침입 정책으로 검토된다고 보장되지 않습니다.

다. 반드시 신중하게 액세스 제어 정책을 구성하여 특정 패킷을 평가하는 올바른 네트워크 분석 및 침입 정책을 호출하도록 해야 합니다.

다음 다이어그램은 네트워크 분석 정책 (전처리) 선택 단계가 어떻게 해서 침입 방지 (규칙) 단계 전에 또는 별도로 발생하는지를 집중적으로 자세히 보여줍니다. 간소화를 위해 다이어그램은 탐색 및 파일/악성코드 검사 단계를 포함하지 않습니다. 이는 또한 기본 네트워크 분석 및 기본 작업 침입 정책을 강조 표시합니다.



이 시나리오에서 액세스 제어 정책은 두 개의 네트워크 분석 규칙 및 기본 네트워크 분석 정책으로 구성됩니다.

- Network Analysis Rule A(네트워크 분석 규칙 A)는 Network Analysis Policy A(네트워크 분석 규칙 A)로 일치하는 트래픽을 전처리합니다. 나중에 이 트래픽을 Intrusion Policy A(침입 정책 A)로 검사할 수 있습니다.
- Network Analysis Rule B(네트워크 분석 규칙 B)는 Network Analysis Policy B(네트워크 분석 규칙 B)로 일치하는 트래픽을 전처리합니다. 나중에 이 트래픽을 Intrusion Policy B(침입 정책 B)로 검사할 수 있습니다.
- 나머지 모든 트래픽은 기본 네트워크 분석 정책으로 전처리됩니다. 나중에, 이 트래픽을 액세스 제어 정책의 기본 작업과 관련된 침입 정책에 따라 검사할 수 있습니다.

시스템은 트래픽을 전처리한 후, 침입 탐지를 위해 트래픽을 검토할 수 있습니다. 다이어그램은 두 개의 액세스 제어 규칙 및 기본 작업으로 액세스 제어 정책을 보여 줍니다.

- Access Control Rule A(액세스 제어 규칙 A)가 일치하는 트래픽을 허용합니다. 다음으로 트래픽은 Intrusion Policy A(침입 정책 A)로 검사됩니다.
- Access Control Rule B(액세스 제어 규칙 B)가 일치하는 트래픽을 허용합니다. 다음으로 트래픽은 Intrusion Policy B(침입 정책 B)로 검사됩니다.
- 액세스 제어 정책의 기본 작업이 일치하는 트래픽을 허용합니다. 다음으로 트래픽은 기본 작업의 침입 정책에 의해 검사됩니다.

각 패킷의 처리는 네트워크 분석 정책과 침입 정책 쌍에 의해 제어되지만, 시스템이 사용자를 대신하여 쌍을 조정하는 것은 아닙니다. Network Analysis Rule A(네트워크 분석 규칙 A) 및 Access Control Rule A(액세스 제어 규칙 A)가 동일한 트래픽을 처리하지 않도록 액세스 제어 정책을 잘못 설정한 시

나리오를 고려하십시오. 예를 들어, 특정 보안 영역에서 트래픽 처리를 제어하기 위해 페어링된 정책을 의도할 수 있지만 두 규칙의 조건에서 서로 다른 영역을 잘못 사용하는 것입니다. 그러면 트래픽이 잘못 전처리될 수 있습니다. 따라서, 네트워크 분석 규칙 및 사용자 지정 정책을 사용하여 전처리를 조작하는 것은 고급 작업입니다.

단일 연결의 경우, 시스템은 액세스 제어 규칙에 앞서 네트워크 분석 정책을 선택하지만, 일부 전처리(특히 애플리케이션 레이어 전처리)는 액세스 제어 규칙 선택 이후에 발생한다는 점에 유의하십시오. 이는 사용자 지정 네트워크 분석 정책에서 전처리를 구성하는 방식에 영향을 주지 않습니다.

네트워크 분석 및 침입 정책에 대한 라이선스 요건

FTD 라이선스

위협

기본 라이선스

보호

네트워크 분석 및 침입 정책 요구 사항 및 사전 요건

모델 지원

모두

지원되는 도메인

모든

사용자 역할

- 관리자
- 지원되는 도메인



2 장

Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션

다음 항목에서는 Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션하는 다양한 측면에 대해 설명합니다.

- [Snort 2와 Snort 3 비교, 17 페이지](#)
- [Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션, 18 페이지](#)
- [Snort 3 활성화 및 비활성화, 18 페이지](#)
- [Snort 2 및 Snort 3 기본 정책 매핑 보기, 20 페이지](#)
- [Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화, 20 페이지](#)

Snort 2와 Snort 3 비교

Snort 3는 Snort 2에 비해 동일한 리소스로 더 많은 트래픽을 검사하도록 아키텍처가 재설계되었습니다. Snort 3를 사용하면 트래픽 파서를 간단하고 유연하게 삽입할 수 있습니다. 또한 Snort 3의 새로운 규칙 `syntax`(명령문)를 통해 규칙을 더 쉽게 작성하고 해당하는 공유 개체 규칙을 볼 수 있습니다.

아래 표에는 검사 엔진 기능 측면에서 Snort 2와 Snort 3 버전 간의 차이점이 나와 있습니다.

기능	Snort 2	Snort 3
패킷 스레드	프로세스당 한 개	프로세스당 개수 제한 없음
구성 메모리 할당	프로세스 수 * xGB	총 xGB, 패킷에 더 많은 메모리 사용 가능
구성 다시 로드	더 느림	더 빠름, 한 스레드가 여러 코어에 분산되어 처리될 수 있음
규칙 <code>syntax</code> (명령문)	일관성이 없고 줄 이스케이프 필요	일관된 시스템이며 임의의 공백이 사용됨
규칙 코멘트	코멘트만 나열	<code>#</code> , <code>#begin</code> 및 <code>#end</code> 표시, C 언어 스타일

Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션

Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션하려면 Firepower Threat Defense 디바이스의 검사 엔진을 Snort 2에서 Snort 3로 전환해야 합니다. 7.0 이상 버전의 디바이스만 Snort 3를 지원합니다.

Snort 3가 디바이스의 검사 엔진으로 활성화되면 액세스 제어 정책을 통해 디바이스에 적용된 Snort 3 버전이 활성화되어 디바이스를 통과하는 모든 트래픽에 적용됩니다. 지원되는 디바이스에서 Snort 3를 활성화하려면 [Snort 3 활성화 및 비활성화](#), 18 페이지 항목을 참조하십시오.

Snort 2 사용자 지정 규칙에 대한 변환 툴

사용자 지정 규칙을 사용하는 경우 Snort 2에서 Snort 3로 변환하기 전에 Snort 3용 규칙 세트를 관리할 준비가 되었는지 확인합니다. 서드파티 벤더의 규칙 세트를 사용하는 경우 해당 벤더에 연락하여 규칙이 Snort 3로 성공적으로 변환되는지 확인하거나 기본적으로 Snort 3용으로 작성된 대체 규칙 세트를 얻으십시오. 직접 작성한 사용자 지정 규칙이 있는 경우 변환 전에 Snort 3 규칙을 작성하는 방법을 숙지하여 변환 후 Snort 3 탐지를 최적화하도록 규칙을 업데이트할 수 있습니다. Snort 3의 규칙 작성에 대해 자세히 알아보려면 아래 링크를 참조하십시오.

- <https://blog.snort.org/2020/08/how-rules-are-improving-in-snort-3.html>
- <https://blog.snort.org/2020/10/talos-transition-to-snort-3.html>

Snort 3 규칙에 대해 자세히 알아보려는 경우 <https://blog.snort.org/>에서 다른 블로그를 참조할 수 있습니다.

시스템 제공 툴을 사용하여 Snort 2 규칙을 Snort 3 규칙으로 변환하려면 [Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환](#), 47 페이지 항목을 참조하십시오.



중요 Snort 2 NAP(Network Analysis Policy, 네트워크 분석 정책) 설정은 Snort3에 자동으로 복사될 수 없습니다. NAP 설정은 Snort 3에서 수동으로 복제해야 합니다.

Snort 3 활성화 및 비활성화

Snort 3은 버전 7.0 이상의 새로 등록된 FTD 디바이스에 대한 기본 검사 엔진입니다. 그러나 하위 버전의 FTD 디바이스의 경우 Snort 2가 기본 검사 엔진입니다. 매니지드 FTD 디바이스를 버전 7.0 이상으로 업그레이드할 경우 검사 엔진은 Snort 2에 남아 있습니다. 버전 7.0 이상의 업그레이드된 FTD에서 Snort 3을 사용하려면 명시적으로 활성화해야 합니다. 필요한 경우 언제든지 Snort 3에서 Snort 2로 다시 전환할 수 있습니다.

필요한 경우 Snort 버전을 전환할 수 있습니다. Snort 2와 Snort 3 침입 규칙은 매핑되며, 이 매핑은 시스템에서 제공됩니다. 그러나 Snort 2 및 Snort 3에서는 모든 침입 규칙의 일대일 매핑을 찾을 수 없습니다. Snort 2에서 규칙에 대한 규칙 작업을 변경한 경우 Snort 3로 전환하면 해당 변경 사항이 유지되

지 않습니다. 변경 사항을 유지하려면 Snort 2를 Snort 3와 동기화해야 합니다. 동기화에 대한 자세한 내용은 [Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화](#), 20 페이지 항목을 참조하십시오.

개별 디바이스에서 Snort 3 활성화 및 비활성화

시작하기 전에

이러한 단계를 수행할 수 있는 지원되는 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- Admin(관리자)
- 침입 관리자

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 디바이스를 클릭하여 디바이스 홈 페이지로 이동합니다.

참고 디바이스가 Snort 2 또는 Snort 3로 나타나 디바이스의 현재 버전을 표시합니다.

단계 3 디바이스 탭을 클릭합니다.

단계 4 **Inspection Engine**(검사 엔진) 섹션에서 **Upgrade**(업그레이드)를 클릭합니다.

참고 Snort 3을 비활성화하려면 **Inspection Engine**(검사 엔진) 섹션에서 **Revert to Snort 2**(Snort 2로 되돌리기)를 클릭합니다.

단계 5 **Yes**(예)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

디바이스에서 변경 사항을 구축합니다. 참고, [컨피그레이션 변경 사항 구축](#), 33 페이지.

시스템은 구축 프로세스 중에 선택한 Snort 버전과 호환되도록 정책 설정을 변환합니다.



중요 구축 프로세스 중에는 현재 검사 엔진을 종료해야 하므로 일시적인 트래픽 손실이 발생합니다.

여러 디바이스에서 Snort 3 활성화 및 비활성화

여러 디바이스에서 Snort 3를 활성화하려면 모든 필수 FTD(Firepower Threat Defense) 디바이스가 버전 7.0 이상인지 확인하십시오.

시작하기 전에

이러한 단계를 수행할 수 있는 지원되는 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- Admin(관리자)

- 침입 관리자

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 Snort 3를 활성화하거나 비활성화할 모든 디바이스를 선택합니다.

참고 디바이스가 Snort 2 또는 Snort 3로 나타나 디바이스의 현재 버전을 표시합니다.

단계 3 **Select Bulk Action**(대량 작업 선택) 드롭다운 목록을 클릭합니다.

단계 4 **Upgrade to Snort 3**(Snort 3로 업그레이드)를 클릭합니다.

참고 Snort 3를 비활성화하려면 **Downgrade to Snort 2**(Snort 2로 다운그레이드)를 클릭합니다.

단계 5 **Yes**(예)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

디바이스에서 변경 사항을 구축합니다. 참고, [권피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#).

시스템은 구축 프로세스 중에 선택한 Snort 버전과 호환되도록 정책 설정을 변환합니다.



중요 구축 프로세스 중에는 현재 검사 엔진을 종료해야 하므로 일시적인 트래픽 손실이 발생합니다.

Snort 2 및 Snort 3 기본 정책 매핑 보기

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Intrusion Policies**(침입 정책) 탭이 선택되었는지 확인합니다.

단계 3 **IPS Mapping**(IPS 매핑)을 클릭합니다.

Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화

침입 정책의 Snort 2 및 Snort 3 버전은 요구 사항에 맞게 독립적으로 변경할 수 있습니다. 그러나 Snort 2에서 Snort 3으로 전환하려는 경우 이로 인해 차이가 발생할 수 있습니다. Snort 2 버전 설정과 사용자 지정 규칙이 유지되고 Snort 3에 전달되도록 하기 위해 FMC는 동기화 기능을 제공합니다. 동기화는 Snort 2 규칙 제정의 설정 및 사용자 지정 규칙에 도움이 됩니다. 이는 지난 몇 개월 또는 몇 년간 Snort 3 버전에서 복제하도록 변경되거나 추가되었을 수 있습니다.



중요


- Snort 2 규칙 재정의와 사용자 지정 규칙이 Snort 3에 복사되기만 하며 그 반대로는 복사되지 않습니다. Snort 2 및 Snort 3에서는 모든 침입 규칙의 일대일 매핑을 찾을 수 없습니다. 다음 절차를 수행할 때 두 버전에 있는 규칙에 대한 규칙 작업의 변경 사항이 동기화됩니다.
- 동기화 시 사용자 지정 규칙 또는 시스템 제공 규칙의 임계값 및 억제 설정이 Snort 2에서 Snort 3로 마이그레이션되지 않습니다.


단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Intrusion Policies**(침입 정책) 탭이 선택되었는지 확인합니다.

단계 3 **Snort 3** 동기화 상태 표시를 클릭합니다.

단계 4 동기화되지 않은 침입 정책을 식별합니다.

단계 5 **Sync**(동기화) 아이콘()을 클릭합니다.

참고 Snort 2 버전과 Snort 3 버전의 침입 정책이 동기화된 경우 **Sync**(동기화) 아이콘이 녹색()으로 표시됩니다.

단계 6 요약을 읽고 필요한 경우 요약 사본을 다운로드합니다.

단계 7 **Re-Sync**(재동기화)를 클릭합니다.

- 참고
- 동기화된 설정은 Snort 3 침입 엔진이 디바이스에 적용되고 구축이 성공한 경우에만 적용됩니다.
 - Snort 2 사용자 지정 규칙은 시스템 제공 툴을 사용하여 Snort 3로 변환할 수 있습니다. Snort 2 사용자 지정 규칙이 있는 경우 **Custom Rules**(사용자 지정 규칙) 탭을 클릭하고 화면의 지침에 따라 규칙을 변환합니다. 자세한 내용은 [단일 침입 정책의 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환, 48 페이지](#)를 참고하십시오.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.



부

Snort 3의 침입 탐지 및 방지

- [Snort 3 침입 정책 시작, 25 페이지](#)
- [규칙을 사용하여 침입 정책 조정, 37 페이지](#)
- [네트워크 자산에 대한 침입 방지 맞춤화, 55 페이지](#)



3 장

Snort 3 침입 정책 시작

다음 항목에서는 Snort 3 침입 정책을 시작하는 방법을 설명합니다.

- 침입 정책 기본 사항, 25 페이지
- 침입 정책을 위한 라이선스 요건, 26 페이지
- 침입 정책 요구 사항 및 사전 요건, 27 페이지
- 사용자 지정 Snort 3 침입 정책 생성, 27 페이지
- Snort 3 침입 정책 편집, 28 페이지
- 침입 정책의 기본 정책 변경, 30 페이지
- Snort 2 버전과 Snort 3 버전 침입 정책의 검사 모드 변경, 31 페이지
- 침입 정책 관리, 31 페이지
- 침입 방지를 수행하는 액세스 제어 규칙 설정, 32 페이지
- 컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지

침입 정책 기본 사항

침입 정책은 트래픽에서 보안 위반을 검사하고 인라인 구축에서 악성 트래픽을 차단 또는 변경할 수 있는 침입 탐지 및 방지 구성의 정의된 집합입니다. 침입 정책은 액세스 제어 정책에 따라 호출되며, 트래픽이 대상에 허가되기 전 시스템의 마지막 방어선입니다.

각 침입 정책의 핵심에는 침입 규칙이 있습니다. 활성화된 규칙은 시스템이 규칙과 일치하는 트래픽의 침입 이벤트를 생성하도록 (하거나 선택적으로 차단하도록) 합니다. 규칙을 비활성화하면 규칙 처리가 중지됩니다.

Firepower System은 Cisco Talos(Talos Intelligent Group)의 경험을 활용할 수 있는 여러 기본 침입 정책을 제공합니다. Talos는 이 정책에 대해 침입 및 전처리기 규칙 상태(활성화 또는 비활성화)를 설정할 뿐 아니라 다른 고급 설정의 초기 구성을 제공합니다.



팁 시스템이 제공하는 침입 및 네트워크 분석 정책은 이름은 유사하지만 다른 구성을 포함합니다. 예를 들어, **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책 및 **Balanced Security and Connectivity**(균형 잡힌 보안 및 연결성) 침입 정책은 함께 작동하며 침입 규칙 업데이트에서 모두 업데이트될 수 있습니다. 하지만, 네트워크 분석 정책은 주로 전처리 옵션을 제어하는 반면, 침입 정책은 주로 침입 규칙을 제어합니다.

사용자 지정 침입 정책을 생성하는 경우, 다음을 수행할 수 있습니다.

- 규칙 활성화/비활성화 및 고유의 규칙 작성과 추가를 통해 탐지 기능을 조정할 수 있습니다.
- **Firepower** 권장 사항을 사용하여 네트워크에서 탐지된 운영 체제, 서버 및 클라이언트 애플리케이션 프로토콜을 이러한 자산을 보호하기 위해 특별히 작성한 규칙과 연결합니다.
- 외부 경고, 민감한 데이터 전처리 및 전역 규칙 임계값과 같은 다양한 고급 설정을 구성합니다.
- 효율적으로 여러 침입 정책을 관리하기 위해 레이어를 구성 요소로 사용합니다.

침입 정책은 일치하는 패킷을 삭제하고 침입 이벤트를 생성할 수 있습니다. 침입 또는 전처리기 삭제 규칙을 구성하려면 해당 상태를 **Block**(차단)으로 설정합니다.

침입 정책을 조정할 경우, 특히 규칙을 활성화하고 추가할 경우, 일부 침입 규칙에서는 트래픽이 먼저 특정 방법으로 디코딩되거나 전처리되어야 합니다. 침입 정책이 패킷을 검토하기 전에, 패킷은 네트워크 분석 정책 내 구성에 따라 전처리됩니다. 검사기를 비활성화한 경우, 검사기가 네트워크 분석 정책 웹 사용자 인터페이스에서 비활성화된 상태로 남아 있다고 해도 시스템은 자동으로 검사기를 현재의 설정으로 사용합니다.



주의 전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 단일 패킷을 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책은 반드시 서로 보완해야 합니다. 전처리 과정을 맞춤화하는 것, 특히 다양한 사용자 정의 네트워크 분석 정책을 사용하는 것은 고급 작업입니다.

사용자 지정 침입 정책을 구성한 후, 하나 이상의 액세스 제어 규칙 또는 액세스 제어 정책의 기본 작업과 침입 정책을 연결함으로써 액세스 제어 구성의 일부로 사용할 수 있습니다. 이는 트래픽이 최종 대상으로 전달되기 전에 허용되는 특정 트래픽을 검토하기 위해 시스템이 침입 정책을 강제로 사용하도록 합니다. 침입 정책과 페어링된 변수 집합을 통해 홈 네트워크 및 외부 네트워크와 사용자 네트워크의 서버를 적절하게 반영할 수 있습니다.

기본적으로 시스템은 암호화된 페이로드의 침입 검사를 비활성화합니다. 이는 암호화 연결이 침입 검사가 구성된 액세스 제어 규칙과 일치하는 경우 오탐을 줄이고 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

침입 정책을 위한 라이선스 요건

FTD 라이선스

위협

기본 라이선스

보호

침입 정책 요구 사항 및 사전 요건

모델 지원

모두

지원되는 도메인

모든

사용자 역할

- 관리자
- 침입 관리자

사용자 지정 Snort 3 침입 정책 생성

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다.

Intrusion Policies(침입 정책) 탭이 선택되었는지 확인합니다.

단계 3 고유한 **Name**(이름)을 입력하고, 필요한 경우 **Description**(설명)을 입력합니다.

단계 4 **Inspection Mode**(검사 모드)를 선택합니다.

선택한 작업에 따라 침입 규칙이 차단 및 알림(예방 모드) 또는 알림만(탐지 모드)인지 여부가 결정됩니다.

참고 예방 모드를 선택하기 전에 차단 규칙이 알림만 표시할 수 있도록 하여 많은 오탐을 유발하는 규칙을 식별할 수 있습니다.

단계 5 **Base Policy**(기본 정책)를 선택합니다.

시스템 제공 정책 또는 다른 맞춤형 정책을 기본 정책으로 사용할 수 있습니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

새로운 정책의 설정은 기본 정책의 설정과 같습니다.

다음에 수행할 작업

정책을 사용자 지정하려면 [Snort 3 침입 정책 편집, 28 페이지](#) 항목을 참조하십시오.

Snort 3 침입 정책 편집

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Intrusion Policies**(침입 정책) 탭이 선택되었는지 확인합니다.

단계 3 설정하려는 침입 정책 옆의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)을 클릭합니다.

단계 4 정책 수정:

- 모드 변경 - 검사 모드를 변경하려면 **Mode**(모드) 드롭다운을 클릭합니다.

- **Prevention**(방지) - 트리거된 차단 규칙은 이벤트(경고)를 생성하고 연결을 삭제합니다.
- **Detection**(탐지) - 트리거된 차단 규칙 알림입니다.

탐지를 시작하기 전에 예방을 위해 탐지 모드를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 예방 모드를 선택하기 전에 차단 규칙이 경고만 할 수 있도록 하여 많은 오탐을 유발하는 규칙을 식별할 수 있습니다.

참고 검사 모드는 정책의 Snort 3 버전에 대해서만 변경됩니다. 기존 검사 모드는 Snort 2 버전에서 그대로 유지됩니다.

- **Rule Action**(규칙 작업) 수정 - 규칙 작업을 수정하려면 다음 중 하나를 선택합니다.

- 대량 수정 - 하나 이상의 규칙을 선택한 다음 **Rule Action**(규칙 작업) 드롭다운 목록에서 필요한 작업을 선택하고 **Save**(저장)를 클릭합니다.

참고 대량 규칙 작업 변경은 처음 500개 규칙에 대해서만 지원됩니다.

- 단일 규칙 수정 - **Rule Action**(규칙 작업) 열의 드롭다운 상자에서 규칙에 대한 작업을 선택합니다.

참고 규칙 작업은 다음과 같습니다.

- **Block**(차단) - 이 규칙이 트래픽과 일치할 경우, 이벤트를 생성하고 연결도 삭제합니다.
 - **Alert**(알림) - 이 규칙이 트래픽과 일치할 경우, 이벤트를 생성하지만 연결을 삭제하지는 않습니다.
 - **Disabled**(비활성화됨) - 트래픽을 이 규칙과 일치시키지 않습니다. 아무런 이벤트도 생성되지 않습니다.
 - **Revert to default**(기본값으로 되돌리기) - 시스템 기본 작업으로 되돌립니다.
- 검색 규칙 - 검색 필드를 사용하여 표시를 필터링합니다. **GID**, **SID** 또는 참조 정보를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 **GID:1; SID:9621**은 1:962 규칙만 표시하고, **SID:9621,9622,9623**은 서로 다른 **SID**의 여러 규칙을 표시합니다. 또한 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- **Action = Alert** 또는 **Action: Block** 필터 적용
- **Disabled Rules** 필터 적용
- **Custom/User Defined Rules** 표시
- GID, SID 또는 GID:SID로 필터링
- cve로 필터링
- 코멘트로 필터링
- **Search Rule Groups(규칙 그룹 검색)** - 규칙 그룹을 검색할 키워드를 입력하거나 검색 창 아래에서 다음 사전 설정 필터 옵션을 선택합니다.
 - **Excluded(제외됨)** - 제외된 규칙 그룹의 경우
 - **Included(포함)** - 포함된 규칙 그룹의 경우
 - **Overriden(재정의됨)** - 재정의된 규칙이 있는 규칙 그룹의 경우

- **Set the security level for a rule group(규칙 그룹의 보안 레벨 설정)** - 왼쪽 창에서 필요한 규칙 그룹으로 이동하여 선택합니다. 규칙 그룹의 **Security Level(보안 레벨)** 옆에 있는 **Edit(수정)**을 클릭하여 시스템 정의 규칙 설정에 따라 보안 수준을 높이거나 낮춥니다.

FMC는 설정된 보안 레벨에 대해 규칙 그룹의 규칙에 대한 작업을 자동으로 변경합니다. 보안 레벨을 변경할 때마다 **Preset Filters(사전 설정 필터)**에서 **Block Rules(차단 규칙)** 및 **Disabled Rules(비활성화 규칙)**의 변경 사항을 확인합니다.

- **View filtered rules(필터링된 규칙 보기)** - 사전 설정 필터를 선택하여 알림, 차단, 비활성화 또는 재정의로 설정된 규칙을 봅니다.

재정의된 규칙은 규칙 작업이 기본 작업에서 다른 작업으로 변경된 규칙을 나타냅니다. 변경되면 원래 기본 작업으로 다시 변경하더라도 규칙 작업 상태가 재정의됩니다. 그러나 **Rule Action(규칙 작업)** 드롭다운 목록에서 **Revert to default(기본값으로 되돌리기)**를 선택하면 재정의된 상태가 제거됩니다.

Advanced Filters(고급 필터)는 LSP(Lightweight Security Package) 릴리스, 침입 분류 및 Microsoft 취약성을 기반으로 하는 필터 옵션을 제공합니다.

- **Include or exclude Rule Groups(규칙 그룹 포함 또는 제외)** - 표시되는 규칙 그룹은 시스템에서 제공하는 기본 침입 정책과 연결된 기본 규칙 그룹입니다. 침입 정책에서 규칙 그룹을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 제외된 규칙 그룹은 침입 정책에서 제거되며 해당 규칙은 트래픽에 적용되지 않습니다. 정책에서 규칙을 적용하려면 FMC에 업로드된 사용자 지정 규칙을 포함해야 합니다. FMC의 사용자 지정 규칙 업로드에 대한 자세한 내용은 [사용자 지정 규칙 업로드, 49 페이지](#) 항목을 참조하십시오.

규칙 그룹을 제외하려면 다음과 같이 합니다.

1. Rule Groups(규칙 그룹) 창을 탐색하고 규칙 그룹을 선택합니다.
2. 오른쪽 창에서 **Exclude(제외)** 링크를 클릭합니다.
3. 필요에 따라 규칙 그룹의 규칙 재정의를 기본 설정으로 되돌리려면 **Do you want to remove rule overrides?(규칙 재정의를 제거하시겠습니까?)** 체크 박스를 선택합니다.

참고 이 체크 박스는 재정의된 규칙이 있는 경우에만 표시됩니다.

4. **Exclude**(제외)를 클릭합니다.

업로드된 사용자 지정 규칙이 있는 새 규칙 그룹 또는 이전에 제외된 규칙 그룹을 포함하려면 다음과 같이 합니다.

1. **Rule Groups**(규칙 그룹) 검색 창 옆에 있는 **Add**(추가)(+)를 클릭합니다.

2. 해당 규칙 그룹 옆의 체크 박스를 선택하여 추가할 모든 규칙 그룹을 선택합니다.

3. **Save**(저장)를 클릭합니다.

- **View rule documentation**(규칙 문서 보기) - 규칙 ID 또는 규칙 문서 아이콘을 클릭하여 규칙에 대한 TALOS 문서를 표시합니다.
- **View a rule message**(규칙 메시지 보기) - 규칙 세부 정보를 보려면 규칙 행의 확장 화살표(▾) 아이콘을 클릭합니다.
- **Add rule comments**(규칙 코멘트 추가) - 규칙에 대한 코멘트를 추가하려면 **Comments**(코멘트) 열 아래의 **Comment**(코멘트)(+)를 클릭합니다.

- 참고
- 기본 정책을 변경하려면 [침입 정책의 기본 정책 변경, 30 페이지](#) 항목을 참조하십시오.
 - 모든 변경 사항이 즉시 저장됩니다. 변경 사항을 저장하는 데 추가 작업이 필요하지 않습니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 정책의 기본 정책 변경

다른 시스템 제공 정책 또는 맞춤형 정책을 기본 정책으로 선택할 수 있습니다.

최대 다섯 개의 사용자 지정 정책을 묶을 수 있는데, 다섯 중 넷은 이전에 만들어진 다른 넷 중 하나를 기본 정책으로 사용하는 것이며, 다섯 번째는 반드시 시스템이 제공하는 정책을 기본 정책으로 사용해야 합니다.

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 구성하려는 침입 정책 옆에 있는 **Edit**(수정)(✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Base Policy**(기본 정책) 드롭다운 목록에서 정책을 선택합니다.

단계 4 **Save**(저장)를 클릭합니다.


다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. 를 참고하십시오.

Snort 2 버전과 Snort 3 버전 침입 정책의 검사 모드 변경

기존 침입 정책에서 다른 검사 모드를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 변경 사항은 성공적인 구축 후 디바이스에 적용됩니다. Snort 2 버전과 Snort 3 버전 침입 정책의 검사 모드를 변경하려면 이 항목에 나온 단계를 수행합니다.

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 변경하려는 침입 정책 옆에 있는 **Edit**(수정)()을 클릭합니다.

단계 3 정책에 적용할 **Inspection Mode**(검사 모드)를 선택합니다.

단계 4 **Save**(저장)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 정책 관리

Intrusion Policy(침입 정책) 페이지(**Policies**(정책) > **Intrusion**(침입))에서 다음 정보와 함께 현재의 사용자 지정 침입 정책을 볼 수 있습니다.



- 정책이 최종 수정된 시간과 날짜(로컬 시간) 및 정책을 수정한 사용자
- 트래픽을 검사하기 위해 침입 정책을 사용하는 액세스 제어 정책 및 디바이스의 유형
- 정책에 저장되지 않은 변경 사항이 있는지 여부 및 현재 정책을 수정하고 있는 사람에 관한 정보
- 다중 도메인 구축에서 정책이 생성된 도메인

다중 도메인 구축에서 시스템은 현재 도메인에서 생성된 정책을 표시하며 이러한 정책은 수정할 수 있습니다. 상위 도메인에서 생성된 정책도 표시되지만, 이러한 정책은 수정할 수 없습니다. 하위 도메인에서 생성된 정책을 보고 수정하려면 해당 도메인으로 전환하십시오.

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 침입 정책 관리:

- 비교 - **Compare Policies**(정책 비교)를 클릭합니다(최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 정책 비교 항목 참조).
- 생성 - **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다([사용자 지정 Snort 3 침입 정책 생성, 27 페이지](#) 참조).

- 삭제 - 삭제하려는 정책 옆에 있는 삭제()를 클릭합니다. 다른 사용자가 정책 변경 사항을 저장하지 않은 경우, 시스템은 확인하라는 메시지를 표시하고 사용자에게 알립니다. **OK(확인)**를 클릭하여 확인합니다.
컨트롤이 흐리게 표시되는 경우에는 컨피그레이션이 상위 도메인에 속하거나 컨피그레이션을 수정할 권한이 없는 것입니다.
- 침입 정책 세부 정보 수정 - 수정하려는 정책 옆에 있는 수정()을 클릭합니다. 침입 정책의 **Name(이름)**, **Inspection Mode(검사 모드)** 및 **Base Policy(기본 정책)**를 수정할 수 있습니다.
- 침입 정책 설정 수정 - **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**을 클릭합니다([Snort 3 침입 정책 편집, 28 페이지](#) 참조).
- 내보내기 - 다른 Firepower Management Center에서 가져오기 위해 침입 정책을 내보내려는 경우 **Export(내보내기)**를 클릭합니다(최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 구성 내보내기 항목 참조).
- 구축 - **Deploy(구축) > Deployment(구축)**를 선택합니다([컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#) 참조).
- 보고서 - **Report(보고서)**를 클릭합니다(최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 현재 정책 보고서 생성 항목 참조).

침입 방지를 수행하는 액세스 제어 규칙 설정

액세스 제어 정책에는 침입 정책과 관련된 여러 액세스 제어 규칙이 포함될 수 있습니다. 모든 **Allow or Interactive Block(허용 또는 인터랙티브 차단)** 액세스 제어 규칙에 대해 침입 검사를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 트래픽이 최종 대상에 도달하기 전에 네트워크 상에 있는 다양한 유형의 트래픽에 대해 다양한 침입 검사 프로파일과 맞춰볼 수 있습니다.

시스템이 트래픽 평가를 위해 침입 정책을 사용할 때마다, 연결된 변수 집합을 사용합니다. 집합의 변수는 소스 및 대상 IP 주소와 포트 확인을 위해 침입 규칙에서 일반적으로 사용되는 값을 나타냅니다. 또한 침입 정책 내 변수를 사용하여 규칙 삭제 및 동적 규칙 상태의 IP 주소를 나타낼 수 있습니다.



팁 시스템에서 제공한 침입 정책을 사용하더라도 Cisco는 네트워크 환경을 정확하게 반영할 수 있도록 시스템의 침입 변수를 구성할 것을 강력히 권장합니다. 최소한 기본값 집합의 기본 변수라도 수정하시기 바랍니다.

시스템이 제공하는 침입 정책 및 사용자 정의 침입 정책의 이해

Cisco는 Firepower System에서 여러 침입 정책을 제공합니다. 시스템이 제공하는 침입 정책을 사용하여 Cisco Talos(Talos Intelligence Group)의 경험을 활용할 수 있습니다. Talos는 이 정책에 대해 침입 및 전처리 규칙 상태를 설정할 뿐만 아니라 고급 설정의 초기 구성을 제공합니다. 사용자는 시스템이 제공하는 정책을 있는 그대로 사용할 수도 있고, 이를 맞춤형 정책을 위한 기반으로 사용할 수도 있습니다. 맞춤형 정책을 구축하면 사용자 환경에서 시스템의 성능을 개선할 수 있으며, 사용자 네트워크에서 발생하는 악의적인 트래픽 및 정책 위반을 집중적으로 확인할 수 있습니다.

연결 및 침입 이벤트 로깅

액세스 제어 규칙에 의해 호출된 침입 정책이 침입을 탐지하고 침입 이벤트를 생성할 경우, 해당 이벤트는 **Firepower Management Center**에 저장됩니다. 시스템은 또한 액세스 제어 규칙의 기록 구성에 관계없이 침입이 발생한 연결의 종료를 **Firepower Management Center** 데이터베이스에 자동으로 기록합니다.

액세스 제어 규칙 설정 및 침입 정책

단일한 액세스 제어 정책에서 사용할 수 있는 고유한 침입 정책의 수는 대상 디바이스의 모델에 따라 다르며, 성능이 뛰어난 디바이스일수록 더 많은 정책을 처리할 수 있습니다. 모든 고유한 침입 정책 및 변수 집합의 쌍은 하나의 정책으로 계산됩니다. 다양한 침입 정책-변수 집합 쌍을 **Allow(허용)** 및 **Interactive Block(인터랙티브 차단)** 규칙(및 기본 작업)에 연결할 수 있지만 대상 디바이스에 구성된 대로 검사를 수행할 수 있는 리소스가 부족한 경우, 액세스 제어 정책을 구축할 수 없습니다.

침입 방지 수행을 위한 액세스 제어 규칙 구성

이 작업을 수행하려면 관리자, 액세스 관리자 또는 네트워크 관리자 여야합니다.

-
- 단계 1 액세스 제어 정책 편집기에서 새 규칙을 생성하거나 기존 규칙을 수정합니다. 최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 액세스 제어 규칙 구성 요소 항목을 참조하십시오.
 - 단계 2 규칙 작업이 **Allow(허용)**, **Interactive Block(인터랙티브 차단)** 또는 **Interactive Block with reset(인터랙티브 차단 후 초기화)**으로 설정되어 있는지 확인합니다.
 - 단계 3 **Inspection(검사)**을 클릭합니다.
 - 단계 4 시스템이 제공하는 정책 또는 사용자 지정 침입 정책을 선택하거나 **None(없음)**을 선택하여 액세스 제어 규칙과 일치하는 트래픽에 대한 침입 검사를 비활성화합니다.
 - 단계 5 침입 정책에 관련된 변수 집합을 변경하려면 **Variable Set(변수 집합)** 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
 - 단계 6 **Save(저장)**를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.
 - 단계 7 **Save**를 클릭하여 정책을 저장합니다.
-

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

컨피그레이션 변경 사항 구축

컨피그레이션을 변경한 후 해당하는 디바이스에 구축합니다.



참고 이 항목에서는 구성 변경 사항을 구축하는 기본 단계에 대해 설명합니다. 최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에서 구성 변경 사항 구축 항목을 참조하여 단계를 진행하기 전에 변경 사항 구축의 사전 요건과 영향을 파악할 것을 강력하게 권장합니다.



주의 구축 시 리소스 수요로 인해 약간의 패킷이 검사 없이 삭제될 수 있습니다. 또한 일부 컨피그레이션을 구축하면 Snort 프로세스가 재시작되므로 트래픽 검사가 중단됩니다. 이 중단 기간 동안 트래픽이 삭제되는지 아니면 추가 검사 없이 통과되는지는 대상 디바이스가 트래픽을 처리하는 방법에 따라 달라집니다.

단계 1 Firepower Management Center 메뉴 모음에서 **Deploy(구축)**를 클릭한 다음 **Deployment(구축)**를 선택합니다.

GUI 페이지에는 완료된 컨피그레이션이 보류 중인 디바이스가 나열됩니다.

- **Modified By(수정 주체)** 열에는 정책 또는 개체를 수정한 사용자가 나열됩니다. 디바이스 목록을 확장하면 각 정책 목록에 대해 정책을 수정한 사용자를 볼 수 있습니다.

참고 삭제된 정책 및 개체에 대해서는 사용자 이름이 제공되지 않습니다.


- **Inspect Interruption(검사 중단)** 열은 구축 중에 디바이스에서 트래픽 검사 중단이 발생할 수 있는지 여부를 나타냅니다.


디바이스에 대한 이 열의 항목이 비어 있으면 구축 중에 해당 디바이스에서 트래픽 검사가 중단되지 않음을 나타냅니다.

- 마지막 수정 시간 열은 컨피그레이션을 마지막으로 변경한 시간을 나타냅니다.
- **Preview(미리보기)** 열에서는 다음 구축에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있습니다.
- **Status(상태)** 열은 각 구축의 상태를 제공합니다.

단계 2 컨피그레이션 변경 사항을 구축할 디바이스를 식별하여 선택합니다.

- **Search(검색)**-검색 상자에서 디바이스 이름, 유형, 도메인, 그룹 또는 상태를 검색합니다.
- **Expand(확장)**-구축할 디바이스 별 컨피그레이션 변경 사항을 보려면 확장 화살표(>)을 클릭합니다.

디바이스 확인란을 선택하면 디바이스 아래에 나열된 디바이스에 대한 모든 변경 사항이 푸시되어 구축됩니다. 그러나 정책 선택()를 사용하면 구축하지 않고 나머지 변경 사항을 보류하면서 구축할 개별 정책 또는 특정 구성을 선택할 수 있습니다.

- 참고
- **Inspect Interruption**(검사 중단) 열의 상태가 (Yes(예))인 경우(컨피그레이션을 구축하면 Firepower Threat Defense 디바이스에서 검사가 중단되며 트래픽도 중단될 수 있는 경우) 확장된 목록에 중단을 야기하는 특정 컨피그레이션이 검사 중단()으로 표시됩니다.
 - 인터페이스 그룹, 보안 영역 또는 개체가 변경되면 영향을 받는 디바이스는 FMC (Firepower Management Center)에서 오래된 것으로 표시됩니다. 이러한 변경 사항을 적용하려면 이러한 인터페이스 그룹, 보안 영역 또는 개체가 포함된 정책도 이러한 변경 사항과 함께 구축해야 합니다. 영향을 받는 정책은 FMC의 미리보기 페이지에서 만료된 것으로 표시됩니다.

단계 3 **Deploy**(구축)를 클릭합니다.

단계 4 구축할 변경 사항에서 오류나 경고를 식별하면 시스템은 **Validation Messages**(검증 메시지) 창에 이를 표시합니다. 전체 세부 사항을 보려면 경고 또는 오류 앞에 있는 화살표 아이콘을 클릭합니다.

다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- **Deploy**(구축) - 경고 조건을 해결하지 않고 구축을 계속합니다. 오류가 식별되는 경우 계속 진행할 수 없습니다.
- **Close**(닫기) - 구축하지 않고 종료합니다. 오류 및 경고 조건을 해결하고 컨피그레이션을 재구축합니다.

다음에 수행할 작업

구축 중에 어떤 이유로든 구축 장애가 발생하는 경우 해당 장애가 트래픽에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 특정 조건에 따라 달라집니다. 구축에 특정 컨피그레이션이 변경된 경우 구축 장애로 인해 트래픽이 중단될 수 있습니다. 자세한 내용은 최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 구성 변경 사항 구축 항목을 참조하십시오.



4 장

규칙을 사용하여 침입 정책 조정

다음 주제에서는 규칙을 사용하여 침입 정책을 조정하는 방법을 설명합니다.

- 침입 규칙 조정 기본 사항, 37 페이지
- 침입 규칙 유형, 38 페이지
- 침입 규칙을 위한 라이선스 요건, 39 페이지
- 침입 규칙 요구 사항 및 사전 요건, 39 페이지
- Snort 3의 사용자 지정 규칙, 39 페이지
- 침입 정책의 Snort 3 침입 규칙 보기, 40 페이지
- 침입 규칙 작업, 40 페이지
- 침입 정책의 침입 이벤트 알림 필터, 42 페이지
- 침입 규칙 설명 추가, 47 페이지
- Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환, 47 페이지
- 사용자 지정 규칙 업로드, 49 페이지
- 침입 정책에 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹 추가, 50 페이지
- Snort 3의 사용자 지정 규칙 관리, 51 페이지
- 사용자 지정 규칙 삭제, 51 페이지
- 규칙 그룹 삭제, 52 페이지

침입 규칙 조정 기본 사항

공유 개체 규칙, 표준 텍스트 규칙, 검사기 규칙의 규칙 상태 및 기타 설정을 구성할 수 있습니다.

규칙 상태를 Alert(알림) 또는 Block(차단)으로 설정하여 규칙을 활성화할 수 있습니다. 규칙을 활성화하면 시스템은 규칙과 일치하는 트래픽에 대해 이벤트를 생성합니다. 규칙을 비활성화하면 규칙 처리가 중지됩니다. Block(차단)으로 설정된 규칙이 일치하는 트래픽에 대해 이벤트를 생성하거나 해당 트래픽을 삭제하도록 침입 정책을 설정할 수도 있습니다.

하위 집합을 표시하도록 규칙을 필터링하면 규칙 상태 또는 규칙 설정을 변경하고자 하는 정확한 규칙 집합을 선택할 수 있습니다.

침입 규칙 또는 규칙 인수를 사용하려면 비활성화된 검사기가 필요한 경우 네트워크 분석 정책 웹 인터페이스에서 비활성화 상태로 남아 있다고 해도 시스템은 자동으로 검사기를 현재 구성으로 사용한다는 점에 유의하십시오.

침입 규칙 유형

침입 규칙은 시스템이 네트워크에서 취약점을 익스플로잇하려는 시도를 탐지하는 데 사용하는 키워드와 인수의 지정된 집합입니다. 시스템에서 네트워크 트래픽을 분석하면서 각 규칙에 지정된 조건과 패킷을 비교하고 데이터 패킷이 규칙에 지정된 모든 조건을 충족하는 경우 규칙을 트리거합니다.

침입 정책에는 다음이 포함됩니다.

- 침입 규칙(공유 객체 규칙 및 표준 텍스트 규칙으로 세분화됨)
- 패킷 디코더의 탐지 옵션 또는 Firepower 시스템에 포함된 검사기 중 하나와 연결된 검사기 규칙

다음 표에는 이러한 규칙 유형의 속성이 요약되어 있습니다.

표 1: 침입 규칙 유형

유형	GID(generator ID)	SID(Snort ID)	소스	복사 가능 여부	편집 가능 여부
공유 객체 규칙	3	1000000 미만	Cisco Talos Intelligence Group(Talos)	예	limited(제한적)
표준 텍스트 규칙	1 (전역 도메인 또는 레거시 GID)	1000000 미만	Talos	예	limited(제한적)
	1000 - 2000 (하위 도메인)	1000000 이상	사용자가 생성하거나 가져옴	예	예
전처리기 규칙	디코더 또는 전처리기별	1000000 미만	Talos	아니요	아니요
		1000000 이상	옵션 구성 중 시스템에서 생성	아니요	아니요

Talos에서 생성한 규칙의 변경 사항은 저장할 수 없지만 사용자 지정 규칙으로 수정된 규칙의 복사본은 저장할 수 있습니다. 규칙 또는 규칙 헤더 정보(예: 소스 및 대상 포트와 IP 주소)에 사용되는 변수 중 하나를 수정할 수 있습니다. 다중 도메인 구축에서 Talos에 의해 생성된 규칙은 전역 도메인에 속합니다. 하위 도메인의 관리자는 규칙의 로컬 복사본을 저장한 다음 편집할 수 있습니다.

Talos는 생성하는 규칙마다 각 기본 침입 정책에서 기본 규칙 상태를 할당합니다. 대부분의 전처리기 규칙은 기본적으로 비활성화되어 있으며, 시스템에서 전처리기 규칙을 위한 이벤트를 생성하고 인라인 구축에서 문제가 되는 패킷을 삭제하도록 하려면 활성화해야 합니다.

침입 규칙을 위한 라이선스 요건

FTD 라이선스

위협

기본 라이선스

보호

침입 규칙 요구 사항 및 사전 요건

모델 지원

모두

지원되는 도메인

모든

사용자 역할

- 관리자
- 침입 관리자

Snort 3의 사용자 지정 규칙

로컬 규칙 파일을 가져와서 사용자 지정 침입 규칙을 생성할 수 있습니다. 규칙 파일은 확장자가 `.txt` 또는 `.rules`일 수 있습니다. 시스템은 규칙 생성에 사용된 방법에 상관없이 맞춤형 규칙을 로컬 규칙 카테고리에 저장합니다. 사용자 지정 규칙은 규칙 그룹에 속해야 합니다. 그런데 한 사용자 지정 규칙이 둘 이상의 그룹에 속할 수도 있습니다.

맞춤형 침입 규칙을 만들 때 시스템은 `GID: SID: Rev`형식의 고유한 규칙 번호를 규칙에 할당합니다. 이 번호의 요소는 다음과 같습니다.

- **GID** - Generator ID입니다. 사용자 지정 규칙의 경우 GID를 지정할 필요가 없습니다. 규칙을 업로드하는 동안 전역 도메인에 있는지 하위 도메인에 있는지에 따라 시스템이 GID를 자동으로 생성합니다. 모든 표준 텍스트 규칙의 경우, 전역 도메인에 있을 때 이 값은 2000입니다.
- **SID** - Snort ID입니다. 규칙이 시스템 규칙의 로컬 규칙인지 여부를 나타냅니다. 새 규칙을 생성할 때 고유한 SID를 규칙에 할당합니다.

로컬 규칙의 SID 번호는 1000000에서 시작하며 각 새 로컬 규칙의 SID는 1씩 증가합니다.

- **Rev** - 수정 번호입니다. 새 규칙의 경우, 수정 번호는 1입니다. 사용자 지정 규칙을 변경할 때마다 수정 번호가 하나씩 증가합니다.

맞춤형 표준 텍스트 규칙에서 헤더 설정과 규칙 키워드 및 인수를 설정합니다. 규칙 헤더 설정을 사용하면 특정 프로토콜을 사용하며 특정 IP 주소 또는 포트를 오가는 트래픽만을 매칭하도록 규칙의 범위를 좁힐 수 있습니다.



참고 Snort 3 사용자 지정 규칙은 수정할 수 없습니다. 사용자 지정 규칙의 규칙 텍스트 내 `classtype`에 유효한 분류 메시지가 있는지 확인하십시오. 분류를 사용하지 않거나 잘못된 분류를 사용하여 규칙을 가져온 경우 해당 규칙을 삭제하고 다시 생성합니다.

침입 정책의 Snort 3 침입 규칙 보기

침입 정책에서 규칙이 표시되는 방법을 조정할 수 있습니다. 또한 규칙 설정, 규칙 문서 및 기타 규칙 사양을 보려면 특정 규칙에 대한 세부사항을 표시할 수 있습니다.

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 정책 옆의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)을 클릭합니다.

단계 3 규칙을 보면서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 규칙 필터링
- 다른 규칙 그룹을 선택하여 해당 그룹과 관련된 규칙 확인
- 침입 규칙의 세부 사항 보기
- 규칙 코멘트 보기
- 규칙 문서 보기

침입 규칙 작업

침입 규칙 작업을 통해 개별 침입 정책 내에서 규칙을 활성화하거나 비활성화할 수 있을 뿐 아니라 모니터링된 조건이 규칙을 트리거하는 경우 시스템이 수행하는 작업을 지정할 수도 있습니다.

Cisco Talos(Talos Intelligence Group)는 각 기본 정책에서 각 침입 및 검사기 규칙의 기본 작업을 설정합니다. 예를 들어, 규칙은 **Security Over Connectivity**(연결성에 우선하는 보안) 기본 정책에서 활성화되며 **Connectivity Over Security**(보안에 우선하는 연결성) 기본 정책에서는 비활성화됩니다. Talos에서는 때때로 규칙 업데이트를 사용하여 기본 정책에 있는 하나 이상의 규칙의 기본 작업을 변경합니다. 규칙 업데이트가 기본 정책을 업데이트하도록 허용하면, 정책을 생성하기 위해 사용한 기본 정책(또는 기반으로 하는 기본 정책)에서 기본 작업이 변경될 때 정책에 있는 규칙의 기본 작업을 변경하는 것도 허용됩니다. 그러나 규칙 작업을 변경한 경우 규칙 업데이트가 변경 사항을 재정의하지 않습니다.

침입 규칙을 생성하면 침입 정책은 정책 생성에 사용되는 기본 정책에 있는 규칙의 기본 작업을 상속합니다.

침입 규칙 작업 옵션

침입 정책에서 규칙의 작업을 다음 값으로 설정할 수 있습니다.

알림

시스템이 일치하는 트래픽을 찾으면 특정 침입 시도를 탐지하고 침입 이벤트를 생성하도록 하려는 경우에 설정합니다. 악의적인 패킷이 네트워크를 이동하여 규칙을 트리거하면 규칙이 대상으로 전송되고 시스템이 침입 이벤트를 생성합니다. 악의적인 패킷이 대상에 도달하지만 이벤트 로깅을 통해 알림이 전송됩니다.

차단

시스템이 일치하는 트래픽을 찾으면 특정 침입 이벤트를 탐지하고, 공격을 포함하는 패킷을 삭제하고, 침입 이벤트를 생성하도록 하려는 경우에 설정합니다. 악성 패킷은 대상에 도달하지 못하며 이벤트 로깅을 통해 알림이 전송됩니다.

Disable

시스템이 일치하는 트래픽을 평가하지 않도록 하려면 설정합니다.



참고 **Alert**(알림) 또는 **Block**(차단) 옵션을 선택하면 규칙이 활성화됩니다. **Disable**(비활성화)를 선택하면 규칙이 비활성화됩니다.

Cisco는 침입 정책 내 침입 규칙을 모두 활성화하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 모든 규칙이 활성화될 경우 관리되는 디바이스의 성능이 저하될 수 있습니다. 대신 네트워크 환경과 가능한 한 일치하도록 규칙 설정을 조정하십시오.

침입 규칙 작업 설정

침입 규칙 작업은 정책별로 다릅니다.

단계 1 Policies(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 수정하려는 정책 옆의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)을 클릭합니다.

팁 이 페이지에는 비활성화된 규칙의 총 개수, **Alert**(알림)로 설정된 활성화된 규칙의 총 개수, **Block**(차단)으로 설정된 활성화된 규칙의 총 개수, 재정의된 규칙의 총 개수가 표시됩니다.

단계 3 규칙 작업을 설정할 규칙을 하나 이상 선택합니다.

단계 4 Rule Action(규칙 작업) 드롭다운 상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 알림
- 차단
- **Disable**

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 정책의 침입 이벤트 알림 필터

침입 이벤트의 중요성은 발생 빈도 또는 소스/대상 IP 주소를 기준으로 결정될 수 있습니다. 어떤 경우에는 특정 횟수가 발생할 때까지 이벤트에 대해 신경 쓰지 않아도 됩니다. 예를 들어, 어떤 사용자가 서버에 로그인을 시도하는 경우 특정 횟수만큼 실패할 때까지는 염려하지 않아도 됩니다. 다른 경우에는 소수의 발생 상황만 확인해도 광범위한 문제의 존재 여부를 파악할 수 있습니다. 예를 들어 웹 서버에 대해 DoS 공격이 시작된 경우, 상황을 해결해야 하는지를 파악하려면 침입 이벤트의 발생 상황을 몇 번만 확인해보면 됩니다. 동일한 이벤트를 수백 번 확인하면 시스템에 부담을 줄 뿐입니다.

침입 이벤트 임계값

지정된 기간 내 이벤트 생성 횟수를 기반으로 시스템이 침입 이벤트를 기록 및 표시하는 횟수를 제한하도록 개별 규칙에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 많은 수의 동일한 이벤트로 인해 마비되는 것을 방지할 수 있습니다. 공유 개체 규칙, 표준 텍스트 규칙 또는 검사기 규칙별 임계값을 설정할 수 있습니다.

침입 이벤트 임계값 설정

임계값을 설정하려면 먼저 임계값 설정 유형을 지정합니다.

표 2: 임계값 설정 옵션

옵션	설명
Limit(제한)	지정된 기간 중 규칙을 트리거하는 지정된 패킷 수(count 인수로 지정)에 대한 이벤트를 로깅하고 표시합니다. 예를 들어, 유형은 Limit (제한)로, Count (카운트)는 10으로, 그리고 Seconds (초)는 60으로 설정하고 14개의 패킷이 규칙을 트리거하는 경우, 시스템은 동일한 시간(분) 내 발생한 첫 10개의 패킷을 표시한 후 규칙의 이벤트 로깅을 중단합니다.

옵션	설명
Threshold(임계값)	<p>지정된 기간 중 지정된 패킷 수(count 인수로 지정)가 규칙을 트리거하면 단일 이벤트를 로깅하고 표시합니다. 이벤트의 임계값 카운트에 도달하고 시스템이 해당 이벤트를 로깅하면 시간에 대한 카운터가 다시 시작됩니다. 예를 들어, 유형은 Threshold(임계값)로, Count(카운트)는 10으로, 그리고 Seconds(초)는 60으로 설정하면 규칙은 33초에 10번 트리거됩니다. 시스템은 하나의 이벤트를 생성한 다음, Seconds(초) Count(카운트) 카운터를 0으로 재설정합니다. 그런 다음 규칙은 다음 25초 안에 다시 10번 트리거됩니다. 카운터가 33초에 0으로 재설정되어 있기 때문에 시스템은 다른 이벤트를 로깅합니다.</p>
Both(모두)	<p>지정된 수(카운트)의 패킷이 규칙을 트리거한 후 특정 시기 동안 한 번에 하나의 이벤트를 로깅하고 표시합니다. 예를 들어, 유형은 Both(모두)로, Count(카운트)는 2로, 그리고 Seconds(초)는 10으로 설정하면, 다음과 같이 이벤트가 계산됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규칙이 10초 안에 한 번 트리거되는 경우, 시스템은 어떤 이벤트도 생성하지 않습니다(임계값이 충족되지 않음). • 규칙이 10초 안에 두 번 트리거되는 경우, 시스템은 하나의 이벤트를 생성합니다(규칙이 두 번째 트리거될 때 임계값이 충족됨). • 규칙이 10초에 네 번 트리거되면 시스템은 이벤트를 한 번 생성합니다(규칙이 두 번째 트리거될 때 임계값이 충족되고 이후 이벤트는 무시됨).

다음으로 이벤트 임계값이 소스 IP 주소별로 계산되는지 대상 IP 주소별로 계산되는지 결정하는 추적을 지정합니다.

표 3: 임계값 설정 IP 옵션

옵션	설명
소스	소스 IP 주소당 이벤트 인스턴스 수를 계산합니다.
대상	대상 IP 주소당 인스턴스 이벤트 수를 계산합니다.

마지막으로, 임계값을 정의하는 기간 및 인스턴스 수를 지정합니다.

표 4: 임계값 설정 인스턴스/시간 옵션

옵션	설명
개수	임계값 충족에 필요한 추적 IP 주소당 지정된 기간의 이벤트 인스턴스 수.
시간(초)	카운트가 재설정되기 전에 경과된 시간(초). 임계값 유형을 limit (제한)로, 추적을 Source IP (소스 IP)로, count (카운트)를 10으로, 그리고 seconds (초)를 10으로 설정한 경우, 시스템은 주어진 소스 포트에서 10초 안에 발생한 첫 10개의 이벤트를 로깅하고 표시합니다. 첫 10초 안에 7개의 이벤트만 발생한 경우, 시스템은 이를 모두 로깅하고 표시하며, 첫 10초 안에 40개의 이벤트가 발생한 경우, 시스템은 10개를 로깅하고 표시한 후 10초의 시간이 경과한 시점에서 다시 카운팅을 시작합니다.

침입 이벤트 임계값 설정을 단독으로 사용할 수도 있고, 속도 기반 공격 방지, `detection_filter` 키워드 및 침입 이벤트 삭제와 조합하여 사용할 수도 있습니다.



팁 침입 이벤트의 패킷 보기 내에서 임계값을 추가할 수도 있습니다.


Snort 3의 침입 규칙에 대한 임계값 설정

Rule Detail(규칙 세부 사항) 페이지에서 규칙에 대한 단일 임계값을 설정할 수 있습니다. 임계값을 추가하여 규칙에 대한 기존 임계값을 덮어씁니다.

단계 1 **Objects**(개체) > **Intrusion Rules**(침입 규칙)를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules**(Snort 3 모든 규칙) 탭을 클릭합니다.

단계 3 침입 규칙의 Alert Configuration(알림 구성) 열에서 **None**(없음) 링크를 클릭합니다.

단계 4 **Edit**(수정)()을 클릭합니다.

단계 5 Alert Configuration(알림 구성) 창에서 **Threshold**(임계값) 탭을 클릭합니다.

단계 6 **Type**(유형) 드롭다운 목록에서 설정하려는 임계값 유형을 선택합니다.

- **Limit**(제한)를 선택하여 기간당 지정된 이벤트 인스턴스 수로 알림을 제한합니다.
- 기간당 지정된 각 이벤트 인스턴스의 수에 대해 알림을 제공하려면 **Threshold**(임계값)를 선택합니다.
- 지정된 이벤트 인스턴스의 수 이후 기간당 한 번 알림을 제공하려면 **Both**(모두)를 선택합니다.

단계 7 **Track By**(추적 기준) 드롭다운 목록에서 **Source**(소스) 또는 **Destination**(대상)을 선택하여 이벤트 인스턴스를 소스 IP 주소로 추적할지 대상 IP 주소로 추적할지 나타냅니다.

단계 8 임계값으로 사용할 이벤트 인스턴스의 수를 **Count**(카운트) 필드에 입력합니다.

단계 9 이벤트 인스턴스를 추적할 기간(초 단위)을 지정하는 숫자를 **Seconds(초)** 필드에 입력합니다.

단계 10 **OK(확인)**를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 이벤트 임계값 보기 및 삭제

규칙의 기존 임계값 설정을 보거나 삭제하고자 할 수 있습니다. 임계값에 대해 구성된 설정을 표시하여 시스템에 적절한지 확인하려면 **Rules Details(규칙 세부 사항)** 보기를 사용할 수 있습니다. 적절한지 않은 경우 새 임계값을 추가하여 기존 값을 덮어쓸 수 있습니다.

단계 1 **Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙)**를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)** 탭을 클릭합니다.

단계 3 **Alert Configuration(알림 구성)** 열에 지정된 대로 임계값이 구성된 규칙을 선택합니다.

단계 4 규칙의 임계값을 제거하려면 **Alert Configuration(알림 구성)** 열에서 **Threshold(임계값)** 링크를 클릭합니다.

단계 5 수정(✍)을 클릭합니다.

단계 6 **Threshold(임계값)** 탭을 클릭합니다.

단계 7 **Reset(재설정)**을 클릭합니다.

단계 8 **Save(저장)**를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 정책 삭제 설정

특정 IP 주소 또는 특정 범위의 IP 주소가 특정 규칙 또는 검사기를 트리거하면 침입 이벤트 알림을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 오탐을 없애는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 특정 익스플로잇처럼 보이는 패킷을 전송하는 메일 서버가 있는 경우, 메일 서버에 의해 이벤트가 트리거될 때 해당 이벤트에 대한 이벤트 알림을 억제할 수 있습니다. 규칙은 모든 패킷에 대해 트리거되지만, 기준에 맞는 공격에 대한 이벤트만 표시됩니다.

침입 정책 삭제 유형

침입 이벤트 억제를 단독으로 사용할 수도 있고, 속도 기반 공격 방지, `detection_filter` 키워드 및 침입 이벤트 임계값 설정과 조합하여 사용할 수도 있습니다.



탐침 침입 이벤트의 패킷 보기 내에서 억제를 추가할 수도 있습니다. 침입 규칙 편집기 페이지(**Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙) > Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)**)에서 **Alert Configuration(알림 구성)** 열을 사용하여 억제 설정에 액세스할 수도 있습니다.

Snort 3의 침입 규칙에 대한 억제 설정

침입 규칙에서 규칙에 하나 이상의 억제를 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에

소스 또는 대상 억제를 위해 추가할 네트워크 개체를 생성해야 합니다.

단계 1 **Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙)**를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)** 탭을 클릭합니다.

단계 3 침입 규칙의 **Alert Configuration(알림 구성)** 열에서 **None(없음)** 링크를 클릭합니다.

단계 4 **Edit(수정)**()을 클릭합니다.

단계 5 **Suppressions(억제)** 탭에서 다음 옵션 옆의 추가 아이콘(+)을 클릭합니다.

- 지정된 소스 IP 주소에서 시작되는 패킷에 의해 생성된 이벤트를 억제하려면 **Source Networks(소스 네트워크)**를 선택합니다.
- 지정된 대상 IP 주소로 이동하는 패킷에 의해 생성된 이벤트를 억제하려면 **Destination Networks(대상 네트워크)**를 선택합니다.

단계 6 **Network(네트워크)** 드롭다운 목록에서 사전 설정 네트워크 중 하나를 선택합니다.

단계 7 **Save(저장)**를 클릭합니다.

단계 8 (선택 사항) 필요한 경우 마지막 세 단계를 반복합니다.

단계 9 **Alert Configuration(알림 구성)** 창에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

삭제 조건 보기 및 삭제

기존 삭제 조건을 보거나 삭제하려고 할 수 있습니다. 예를 들어, 메일 서버는 일반적으로 익스플로잇처럼 보이는 패킷을 전송하므로 메일 서버 IP 주소에서 시작되는 패킷에 대한 이벤트 알림을 억제할 수 있습니다. 그리고 해당 메일 서버를 폐쇄하고 다른 호스트에 IP 주소를 다시 할당할 경우, 해당 소스 IP 주소에 대한 삭제 조건을 삭제해야 합니다.

단계 1 **Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙)**를 선택합니다.

- 단계 2 **Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)** 탭을 클릭합니다.
- 단계 3 억제를 보거나 삭제할 규칙을 선택합니다.
- 단계 4 **Alert Configuration(알림 구성)** 열에서 **Supression(억제)**을 클릭합니다.
- 단계 5 수정(✍)을 클릭합니다.
- 단계 6 **Supressions(억제)** 탭을 클릭합니다.
- 단계 7 해당 억제 옆의 **Clear(지우기)(X)**를 클릭하여 억제를 제거합니다.
- 단계 8 **Save(저장)**를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 규칙 설명 추가

침입 정책에서 규칙에 코멘트를 추가할 수 있습니다. 이렇게 추가되는 코멘트는 해당 정책에 한정됩니다. 즉, 한 침입 정책에서 규칙에 추가하는 코멘트는 다른 침입 정책에서는 표시되지 않습니다.

- 단계 1 **Policies(정책) > Intrusion(침입)**을 선택합니다.
- 단계 2 수정하려는 정책 옆의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**을 클릭합니다.
- 단계 3 코멘트를 추가하고자 하는 규칙을 선택합니다.
- 단계 4 **Comments(코멘트)** 열 아래의 코멘트(■)를 클릭합니다.
- 단계 5 **Comments(코멘트)** 필드에 규칙 코멘트를 입력합니다.
- 단계 6 **Add Comment(코멘트 추가)**를 클릭합니다.
- 단계 7 **Save(저장)**를 클릭합니다.

팁 시스템은 **Comments(코멘트)** 열의 규칙 옆에 코멘트(■)를 표시합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환

FMC의 모든 침입 정책의 모든 사용자 지정 Snort 2 규칙을 한 번에 Snort 3로 변환하거나, 침입 정책별 Snort 2 사용자 지정 규칙을 개별적으로 Snort 3로 변환할 수 있습니다. 상황에 따라 적합한 단계를 수행합니다.

모든 침입 정책의 모든 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환

단계 1 **Objects**(개체) > **Intrusion Rules**(침입 규칙)를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules**(Snort 3 모든 규칙) 탭을 클릭합니다.

단계 3 왼쪽 창에 **All Rules**(모든 규칙)가 선택되어 있는지 확인합니다.

단계 4 **Tasks**(작업) 드롭다운 목록을 클릭하고 다음을 선택합니다.

- **Convert and import**(변환 및 가져오기) - 모든 침입 정책의 모든 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 자동 변환하고 FMC에 Snort 3 사용자 지정 규칙으로 가져옵니다.
- **Convert and download**(변환 및 다운로드) - 모든 침입 정책의 모든 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 자동 변환하고 로컬 시스템에 다운로드합니다.

단계 5 **OK**(확인)를 클릭합니다.

- 참고
- 앞 단계에서 **Convert and import**(변환 및 가져오기)를 선택한 경우 변환된 모든 규칙은 **Local Rules**(로컬 규칙) 아래 새로 생성된 규칙 그룹 **All Snort 2 Converted Global**(모든 Snort 2 변환 전역)에 저장됩니다.
 - 앞 단계에서 **Convert and download**(변환 및 다운로드)를 선택한 경우 규칙 파일을 로컬에 저장합니다. 다운로드한 파일에서 변환된 규칙을 검토하고 나중에 [사용자 지정 규칙 업로드, 49 페이지](#)의 단계에 따라 업로드할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

단일 침입 정책의 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Intrusion Policies**(침입 정책) 탭에서 **Show Snort 3 Sync status**(Snort 3 동기화 상태 표시)를 클릭합니다.

단계 3 침입 정책의 **Sync**(동기화) 아이콘(☺)을 클릭합니다.

- 참고
- Snort 2 버전과 Snort 3 버전의 침입 정책이 동기화된 경우 **Sync**(동기화) 아이콘이 녹색(☺)으로 표시됩니다. 이는 변환할 사용자 지정 규칙이 없음을 나타냅니다.

단계 4 요약을 읽고 **Custom Rules**(사용자 지정 규칙) 탭을 클릭합니다.

단계 5 선택:

- **Import converted rules to this policy**(변환된 규칙을 이 정책으로 가져오기) - 침입 정책의 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환하고 FMC에 Snort 3 사용자 지정 규칙으로 가져옵니다.

- **Download converted rules**(변환된 규칙 다운로드) - 침입 정책의 Snort 2 사용자 지정 규칙을 Snort 3로 변환하고 로컬 시스템에 다운로드합니다. 다운로드한 파일에서 변환된 규칙을 검토하고 나중에 업로드 아이콘을 클릭하여 파일을 업로드할 수 있습니다.

단계 6 **Re-Sync**(재동기화)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

사용자 지정 규칙 업로드

FMC에서 사용자 지정 규칙을 업로드하면 로컬로 생성한 사용자 지정 규칙이 모든 Snort 3 규칙 목록에 추가됩니다.

단계 1 **Objects**(개체) > **Intrusion Rules**(침입 규칙)를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules**(Snort 3 모든 규칙) 탭을 클릭합니다.

단계 3 **Tasks**(작업) 드롭다운 목록을 클릭합니다.

단계 4 **Upload**(업로드)를 클릭합니다.

단계 5 생성한 Snort 3 사용자 지정 규칙이 포함된 .txt 또는 .rules 파일을 끌어다 놓습니다.

참고 또한 점선 상자를 클릭하여 로컬 폴더로 이동해 파일을 선택할 수도 있습니다.

단계 6 **OK**(확인)를 클릭합니다.

참고 선택한 파일에 오류가 있으면 더 이상 진행할 수 없습니다. 오류가 있는 파일을 다운로드하고 오류를 해결한 후 **Replace**(교체)할 수 있습니다.

단계 7 새 규칙을 추가할 로컬 규칙 그룹을 선택합니다.

Create New Custom Rule Group(새 사용자 지정 규칙 그룹 생성) 링크를 클릭하여 새 사용자 지정 규칙 그룹을 생성한 다음 새 그룹에 규칙을 추가할 수도 있습니다.

참고 기존 로컬 규칙 그룹이 없는 경우 **Create New Custom Rule Group to proceed**(계속하려면 새 사용자 지정 규칙 그룹을 생성합니다)를 클릭하여 계속 진행합니다. 새 규칙 그룹의 **Name**(이름)을 입력하고 **Save**(저장)를 클릭합니다.

단계 8 다음 중 하나를 선택합니다.

- **Merge Rules**(규칙 병합) - 규칙 그룹의 기존 규칙과 추가하는 새 규칙을 병합합니다.
- **Replace all rules in the group with file contents**(그룹의 모든 규칙을 파일 콘텐츠로 교체) - 모든 기존 규칙을 추가하는 새 규칙으로 교체합니다.

참고 앞 단계에서 둘 이상의 규칙 그룹을 선택한 경우 **Merge Rules**(규칙 병합) 옵션만 사용할 수 있습니다.

단계 9 **Next**(다음)를 클릭합니다.

요약을 검토하여 추가되는 새 규칙 ID를 확인하고 필요한 경우 요약을 다운로드합니다.

단계 10 **Finish**(마침)를 클릭합니다.



중요 업로드된 모든 규칙의 규칙 작업은 비활성화된 상태입니다. 규칙을 활성화하려면 필요한 상태로 변경해야 합니다.

다음에 수행할 작업

- FMC에서 사용자 지정 규칙을 업로드하면 생성한 사용자 지정 규칙이 모든 Snort 3 규칙 목록에 추가됩니다. 이러한 사용자 지정 규칙을 트래픽에 적용하려면 필요한 침입 정책에서 이러한 규칙을 추가하고 활성화합니다. 침입 정책에 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹 추가에 대한 자세한 내용은 [침입 정책에 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹 추가, 50 페이지](#) 항목을 참조하십시오. 사용자 지정 규칙 활성화에 대한 자세한 내용은 [Snort 3의 사용자 지정 규칙 관리, 51 페이지](#) 항목을 참조하십시오.
- 컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

침입 정책에 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹 추가

시스템에서 업로드된 사용자 지정 규칙을 침입 정책에서 활성화해야만 트래픽에 이러한 규칙이 적용됩니다. FMC에서 사용자 지정 규칙을 업로드한 후 새 사용자 지정 규칙이 포함된 규칙 그룹을 침입 정책에 추가합니다.

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입)을 선택합니다.

단계 2 **Intrusion Policies**(침입 정책) 탭에서 침입 정책의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)을 클릭합니다.

단계 3 Rule Groups(규칙 그룹) 검색 창 옆에 있는 **Add**(추가)(+)를 클릭합니다.

단계 4 **Local Rules**(로컬 규칙) 그룹을 확장합니다.

단계 5 업로드된 사용자 지정 규칙 그룹 옆의 체크 박스를 선택합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

Snort 3의 사용자 지정 규칙 관리

시스템에서 업로드된 사용자 지정 규칙을 침입 정책에 추가하고 활성화해야만 트래픽에 이러한 규칙이 적용됩니다. 업로드된 사용자 지정 규칙을 모든 정책에서 활성화하거나 개별 정책에서 선택적으로 활성화할 수 있습니다.

하나 이상의 침입 정책에서 사용자 지정 규칙을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

-
- 단계 1 **Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙)**를 선택합니다.
- 단계 2 **Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)** 탭을 클릭합니다.
- 단계 3 **Local Rules(로컬 규칙)**를 확장합니다.
- 단계 4 필요한 규칙 그룹을 선택합니다.
- 단계 5 규칙 옆의 체크 박스를 선택하여 규칙을 선택합니다.
- 단계 6 **Rule Actions(규칙 작업)** 드롭다운 목록에서 **Per Intrusion Policy(침입 정책별)**를 선택합니다.
- 단계 7 선택:
- **All Policies(모든 정책)** - 추가할 모든 규칙에 대해 동일한 규칙 작업을 수행합니다.
 - **Per Intrusion Policy(침입 정책별)** - 각 침입 정책에 대해 서로 다른 규칙 작업을 수행합니다.
- 단계 8 다음과 같이 규칙 작업을 설정합니다.
- 앞 단계에서 All Policies(모든 정책)를 선택한 경우 **Select Override state(재정의 상태 선택)** 드롭다운 목록에서 필요한 규칙 작업을 선택합니다.
 - 앞 단계에서 Per Intrusion Policy(침입 정책별)를 선택한 경우 해당 정책 이름에 대해 **Rule Action(규칙 작업)**을 선택합니다. 정책을 더 추가하려면 **Add Another(다른 하나 추가)**를 클릭합니다.
- 단계 9 선택적으로 **Comments(코멘트)** 텍스트 상자에 코멘트를 추가합니다.
- 단계 10 **Save(저장)**를 클릭합니다.
-

다음에 수행할 작업

디바이스에서 변경 사항을 구축합니다. 참고, [권피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#).

사용자 지정 규칙 삭제

-
- 단계 1 **Objects(개체) > Intrusion Rules(침입 규칙)**를 선택합니다.
- 단계 2 **Snort 3 All Rules(Snort 3 모든 규칙)** 탭을 클릭합니다.
- 단계 3 왼쪽 창에서 **Local Rules(로컬 규칙)**를 확장합니다.

단계 4 규칙이 포함된 폴더를 선택합니다.

단계 5 삭제할 규칙의 체크 박스를 선택합니다.

단계 6 선택한 모든 규칙에 대한 규칙 작업이 **Disable**(비활성화)인지 확인합니다.

필요한 경우 아래 단계에 따라 선택한 여러 규칙에 대해 규칙 작업을 비활성화합니다.

- Rule Actions**(규칙 작업) 드롭다운 상자에서 **Per Intrusion Policy**(침입 정책별)를 선택합니다.
- All Policies**(모든 정책) 라디오 버튼을 선택합니다.
- Select Override state**(재정의 상태 선택) 드롭다운 목록에서 **Disable**(비활성화)을 선택합니다.
- Save**(저장)를 클릭합니다.
- 삭제할 규칙의 체크 박스를 선택합니다.

단계 7 **Rule Actions**(규칙 작업) 드롭다운 상자에서 **Delete**(삭제)를 선택합니다.

단계 8 Delete Rules(규칙 삭제) 팝업 창에서 **Delete**(삭제)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.

규칙 그룹 삭제

시작하기 전에

삭제하려는 규칙 그룹을 해당 규칙 그룹이 포함된 모든 침입 정책에서 제외합니다. 침입 정책에서 규칙 그룹을 제외하는 단계는 [Snort 3 침입 정책 편집, 28 페이지](#) 항목을 참조하십시오.

단계 1 **Objects**(개체) > **Intrusion Rules**(침입 규칙)를 선택합니다.

단계 2 **Snort 3 All Rules**(Snort 3 모든 규칙) 탭을 클릭합니다.

단계 3 왼쪽 창에서 **Local Rules**(로컬 규칙)를 확장합니다.

단계 4 삭제할 규칙 그룹을 선택합니다.

단계 5 계속하기 전에 그룹의 모든 규칙에 대한 규칙 작업이 **Disable**(비활성화)로 설정되어 있는지 확인합니다.

규칙에 대한 규칙 작업이 **Disable**(비활성화) 이외로 설정된 경우 규칙 그룹을 삭제할 수 없습니다. 필요한 경우 아래 단계에 따라 모든 규칙에 대해 규칙 작업을 비활성화합니다.

- Rule Actions**(규칙 작업) 드롭다운 목록 아래의 체크 박스를 선택하여 그룹의 모든 규칙을 선택합니다.
- Rule Actions**(규칙 작업) 드롭다운 상자에서 **Per Intrusion Policy**(침입 정책별)를 선택합니다.
- All Policies**(모든 정책) 라디오 버튼을 선택합니다.
- Select Override state**(재정의 상태 선택) 드롭다운 목록에서 **Disable**(비활성화)을 선택합니다.
- Save**(저장)를 클릭합니다.

단계 6 규칙 그룹 옆에 있는 **Delete**(삭제)()를 클릭합니다.

단계 7 Delete Rule Group(규칙 그룹 삭제) 팝업 창에서 **OK**(확인)를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축, 33 페이지](#)를 참고하십시오.



5 장


네트워크 자산에 대한 침입 방지 맞춤화


다음 주제에서는 Firepower 권장 규칙을 사용하는 방법을 설명합니다.

- LSP 업데이트의 Snort 3 규칙 변경, 55 페이지
- Firepower 권장 규칙 정보, 55 페이지
- Snort 2에서 생성된 Firepower 권장 사항을 Snort 3로 마이그레이션, 56 페이지

LSP 업데이트의 Snort 3 규칙 변경

정기 Snort 3 침입 규칙 LSP 업데이트 중에 기존 시스템 정의 침입 규칙이 새 침입 규칙으로 교체될 수 있습니다. 단일 규칙이 여러 규칙으로 교체되거나 여러 규칙이 단일 규칙으로 교체될 가능성이 있습니다. 이는 규칙을 결합하거나 확장하여 탐지가 개선될 수 있는 경우에 이루어집니다. 관리를 개선하기 위해 LSP 업데이트 과정에서 일부 기존 시스템 정의 규칙이 제거될 수 있습니다.

LSP 업데이트 중에 재정의된 시스템 정의 규칙의 변경 사항에 대한 알림을 받으려면 **Retain user overrides for deleted Snort 3 rules**(삭제된 Snort 3 규칙에 대한 사용자 재정의 유지) 체크 박스가 선택되어 있는지 확인합니다. 시스템 기본값으로 이 체크 박스는 선택되어 있습니다. 이 체크 박스를 선택하면 시스템은 LSP 업데이트의 일부로 추가된 새 교체 규칙에서 규칙 재정의의 유지를 유지합니다. 알림은 **Tasks**(작업) 탭의 **Cog**(톱니바퀴)() 옆에 있는 **Notifications**(알림) 아이콘 아래에 표시됩니다.

Retain user overrides for deleted Snort 3 rules(삭제된 Snort 3 규칙에 대한 사용자 재정의 유지) 체크 박스로 이동하려면 **Cog**(톱니바퀴)()를 클릭한 다음 **Configuration**(구성) > **Intrusion Policy Preferences**(침입 정책 기본 설정)를 선택합니다.

Firepower 권장 규칙 정보

Firepower 침입 규칙 권장 사항을 사용하여 네트워크에서 탐지된 호스트 에셋 관련 취약성을 대상으로 지정할 수 있습니다. 운영체제, 서버, 클라이언트 애플리케이션 프로토콜을 예로 들 수 있습니다. 침입 정책을 모니터링되는 네트워크의 특정 요구를 조정할 수 있게 합니다.

시스템에서 각 IPS 정책에 대한 권장 사항 개별 집합을 만듭니다. 일반적으로 표준 텍스트 규칙 및 공유 개체 규칙에 대한 규칙 상태 변경을 권장합니다. 그런데 검사기 및 디코더 규칙에 대한 변경 사항을 권장할 수도 있습니다.

규칙 상태 권장 사항을 생성할 때에 기본 설정을 사용 하여 수도 있고 고급 설정을 구성할 수 있습니다. 고급 설정을 수행할 수 있습니다.

- 취약성에 대한 네트워크에 있는 호스트 시스템 모니터링 재정의
- 규칙 오버 헤드에 따라 시스템이 권장 규칙에 영향을
- 규칙을 비활성화 하기 위한 권장 생성을 활성화할지 지정

권장 되는 즉시 사용 또는 권장 사항 (및 영향을 받는 규칙)을 수락 하기 전에 검토 선택할 수도 있습니다.

권장 규칙 상태를 사용하도록 선택하면 읽기 전용 Firepower 권장 사항 계층이 침입 정책에 추가되고 이후 권장 규칙 상태를 사용하지 않기로 선택하면 계층이 제거됩니다.

침입 정책에서 가장 최근에 저장된 구성 설정에 따라 자동으로 권장 사항을 생성하도록 태스크를 예약할 수 있습니다.

시스템은 수동으로 설정한 규칙 상태를 변경하지 않습니다.

- 권장 사항을 생성하기 전에 지정된 규칙의 상태를 수동으로 설정하면 시스템이 향후 해당 규칙의 상태를 수정할 수 없게 됩니다.
- 권장 사항을 생성한 후 수동으로 지정된 규칙의 상태를 설정하면 해당 규칙의 권장 상태가 재정의됩니다.



팁 침입 정책 리포트는 권장 상태와 다른 규칙 상태를 가진 규칙 목록을 포함할 수 있습니다.

권장 필터링된 규칙 페이지를 표시하는 동안 또는 탐색 패널 또는 정책 정보 페이지에서 직접 규칙 페이지에 액세스한 후 규칙 상태를 수동으로 설정하고 규칙을 정렬하고 규칙 페이지에서 사용할 수 있는 다른 작업(예: 규칙 억제, 규칙 임계값 설정 등)을 수행할 수 있습니다.



참고 Cisco Talos(Talos Intelligence Group)는 시스템 제공 정책에서 각 규칙의 적절한 상태를 결정합니다. 시스템 제공 정책을 사용 하여 기본 정책으로 시스템 Firepower 권장 규칙 상태에 규칙을 설정 하도록 허용 하는 경우 네트워크 자산 대 한 Cisco에서 권장 하는 설정을 IPS 정책 규칙에 일치 합니다.

Snort 2에서 생성된 Firepower 권장 사항을 Snort 3로 마이그레이션

Firepower 권장 사항 사용을 시작하거나 중지하려면 네트워크 및 침입 규칙 집합의 크기에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Firepower 권장 사항은 Snort 3 버전에 대해 직접 생성할 수 없습니다. Snort 2 버전의 침입 정책에 대한 Firepower 권장 사항을 생성한 다음 여기에 나와 있는 단계에 따라 Snort 3로 권장 규칙 설정을 마이그레이션합니다.

시작하기 전에

Firepower 권장 사항에는 다음 요구 사항이 있습니다.

- FTD 라이선스 - 위협
- 기본 라이선스 - 보호
- 사용자 역할 - 관리자 또는 침입 관리자

단계 1 **Policies(정책) > Intrusion(침입)**을 선택합니다.

단계 2 침입 정책의 **Snort 2 Version(Snort 2 버전)** 버튼을 클릭합니다.

단계 3 침입 정책의 Snort 2 버전에서 권장 사항을 생성하고 적용합니다.

최신 버전의 *Firepower Management Center* 구성 가이드에서 *Firepower* 권장 사항 생성 및 적용 항목을 참조하고 해당 항목에 나온 단계를 수행하십시오.

단계 4 Snort 2 규칙 변경 사항을 Snort 3와 동기화합니다.

관련 단계는 [Snort 2 규칙과 Snort 3 동기화](#), 20 페이지 항목을 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

컨피그레이션 변경사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축](#), 33 페이지를 참고하십시오.



II 부

Snort 3의 고급 네트워크 분석

• 네트워크 분석 정책 시작, 61 페이지



6 장

네트워크 분석 정책 시작

다음 주제에서는 네트워크 분석 정책을 바탕으로 시작하는 방법을 설명합니다.

- 네트워크 분석 정책 기본 사항, 61 페이지
- 네트워크 분석 정책 라이선스 요건, 62 페이지
- 네트워크 분석 정책 요구 사항 및 사전 요건, 62 페이지
- 네트워크 분석 정책 관리, 62 페이지
- 네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어, 63 페이지
- Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지
- 네트워크 분석 정책 설정 및 캐시된 변경 사항, 88 페이지

네트워크 분석 정책 기본 사항

네트워크 분석 정책은 많은 트래픽 전처리 옵션을 관리하며, 액세스 제어 정책의 고급 설정에 의해 호출됩니다. 네트워크 분석 관련 전처리는 보안 인텔리전스 매칭 및 SSL 암호 해독 후, 그리고 액세스 제어 규칙이 패킷을 자세히 조사하기 전과 모든 침입 또는 파일 검사가 시작되기 전에 수행됩니다.

기본적으로, 시스템은 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책을 사용하여 액세스 제어 정책에서 처리된 모든 트래픽을 전처리합니다. 그러나, 사용자는 이 전처리를 수행하는 기타 기본 네트워크 분석 정책을 선택할 수 있습니다. 사용자 편의를 위해, 시스템은 Cisco Talos Intelligence Group(Talos)가 보안 및 연결의 특정 균형을 위해 조정할 수 없는 여러 네트워크 분석 정책 선택권을 제공합니다. 또한 맞춤형 전처리 설정이 있는 맞춤형 네트워크 분석 정책을 만들 수도 있습니다.



팁 시스템이 제공하는 침입 및 네트워크 분석 정책은 이름은 유사하지만 다른 구성을 포함합니다. 예를 들어, *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책 및 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 침입 정책은 함께 작동하며 침입 규칙 업데이트에서 모두 업데이트될 수 있습니다. 하지만, 네트워크 분석 정책은 주로 전처리 옵션을 제어하는 반면, 침입 정책은 주로 침입 규칙을 제어합니다. 네트워크 분석 및 침입 정책은 함께 작동해 트래픽을 검색합니다.

또한 여러 맞춤형 네트워크 분석 정책을 작성한 다음, 다른 트래픽을 전처리하도록 할당하여 특정 보안 영역, 네트워크 및 VLAN에 맞게 트래픽 전처리 옵션을 조정할 수도 있습니다. (ASA FirePOWER은 VLAN에 의한 전처리를 제한할 수 없는 점에 유의하십시오.)

네트워크 분석 정책 라이선스 요건

FTD 라이선스

위협

기본 라이선스

보호

네트워크 분석 정책 요구 사항 및 사전 요건

모델 지원

모든

지원되는 도메인

Any(모든)

사용자 역할

- Admin(관리자)
- 침입 관리자

네트워크 분석 정책 관리

다중 도메인 구축에서 시스템은 현재 도메인에서 생성된 정책을 표시하며 이러한 정책은 수정할 수 있습니다. 상위 도메인에서 생성된 정책도 표시되지만, 이러한 정책은 수정할 수 없습니다. 하위 도메인에서 생성된 정책을 보고 수정하려면 해당 도메인으로 전환하십시오.

단계 1 네트워크 분석 정책에 액세스하려면 다음 경로 중 하나를 선택합니다.

- **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어)**로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)**
- **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어) > Intrusion(침입)**으로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)**
- **Policies(정책) > Intrusion(침입) > Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)**

참고 맞춤형 사용자 역할이 여기 나와 있는 첫 번째 경로에 대한 액세스를 제한하는 경우에는 두 번째 경로를 사용하여 정책에 액세스합니다.

단계 2 네트워크 분석 정책 관리:

- 비교 - **Compare Policies**(정책 비교)를 클릭합니다(*Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 정책 비교 참조).
- 생성 - 새 네트워크 분석 정책을 생성하려면 **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다.
네트워크 분석 정책의 두 가지 버전인 **Snort 2 Version**(Snort 2 버전)과 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)이 생성됩니다.
 - Snort 2 버전의 경우 *Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 Snort 2에 대한 사용자 지정 네트워크 분석 정책 생성에 설명된 대로 진행합니다.
 - Snort 3 버전의 경우 **Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지**에 설명된 대로 진행합니다.
- 삭제 - 네트워크 분석 정책을 삭제하려면 **Delete**(삭제) 아이콘을 클릭하고 정책 삭제 여부를 확인합니다. 액세스 제어 정책이 네트워크 분석 정책을 참조하는 경우 이를 삭제할 수 없습니다.
컨트롤이 흐리게 표시되는 경우에는 컨피그레이션이 상위 도메인에 속하거나 컨피그레이션을 수정할 권한이 없는 것입니다.
- 수정 - 기존 네트워크 분석 정책을 수정하려면 **Edit**(수정) 아이콘을 클릭합니다.
보기 (👁)이 대신 표시되는 경우에는 구성이 상위 도메인에 속하거나 구성을 수정할 권한이 없는 것입니다.
- 보고서 - **Report**(보고서) 아이콘을 클릭합니다(*Firepower Management Center* 구성 가이드에 있는 현재 정책 보고서 생성 참조).

네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어

다음 표에는 네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 개념과 용어가 나와 있습니다.

표 5: 네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어

용어	설명
검사기	검사기는 Snort 2 전처리기와 유사하게 패킷을 처리하는 플러그인입니다.

용어	설명
바인더 검사기	<p>바인더 검사기는 특정 검사기가 액세스하여 고려해야 하는 경우 흐름을 정의합니다.</p> <p>트래픽이 바인더 검사기에 정의된 조건과 일치하면 해당 검사기의 값/구성만 적용됩니다.</p> <p>자세한 내용은 Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지의 바인더 검사기를 참조하십시오.</p>
싱글톤 검사기	<p>싱글톤 검사기에는 하나의 인스턴스가 포함됩니다. 싱글톤 검사기는 멀티톤 검사기와 같이 인스턴스 추가를 지원하지 않습니다. 싱글톤 검사기의 설정은 특정 트래픽 세그먼트가 아닌 해당 검사기와 일치하는 전체 트래픽에 적용됩니다.</p> <p>자세한 내용은 Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지의 싱글톤 검사기를 참조하십시오.</p>
멀티톤 검사기	<p>멀티톤 검사기에는 필요에 따라 구성할 수 있는 여러 인스턴스가 포함되어 있습니다. 멀티톤 검사기는 네트워크, 포트, VLAN 등의 특정 조건을 기반으로 설정 구성을 지원합니다. 지원되는 설정 세트 하나를 인스턴스라고 합니다.</p> <p>자세한 내용은 Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지의 멀티톤 검사기를 참조하십시오.</p>
Schema(스키마)	<p>스키마 파일은 OpenAPI JSON 사양을 기반으로 하며 업로드되거나 다운로드되는 콘텐츠를 확인합니다. Swagger 편집기와 같은 서드파티 JSON 편집기를 사용하여 스키마 파일을 다운로드하고 열 수 있습니다. 스키마 파일은 사용할 수 있는 허용되는 값, 범위 및 허용되는 패턴을 사용하여 검사기에 대해 구성할 수 있는 매개 변수를 식별하는 데 도움이 됩니다.</p> <p>자세한 내용은 네트워크 분석 정책 사용자 정의, 71 페이지를 참고하십시오.</p>

용어	설명
샘플 파일	<p>예제 구성이 포함된 기본 제공 템플릿으로, 검사기를 구성하는 데 도움이 됩니다.</p> <p>샘플 파일에 포함된 예제 구성을 참조하여 필요에 따라 변경할 수 있습니다.</p> <p>자세한 내용은 네트워크 분석 정책 사용자 정의, 71 페이지를 참고하십시오.</p>
전체 구성	<p>전체 검사기 구성을 단일 파일로 다운로드할 수 있습니다.</p> <p>검사기 구성과 관련된 모든 정보를 이 파일에서 사용할 수 있습니다.</p> <p>전체 구성은 기본 구성(Cisco Talos에서 LSP 업데이트의 일부로 배포)과 사용자 지정 NAP 검사기 구성을 병합한 구성입니다.</p> <p>자세한 내용은 네트워크 분석 정책 사용자 정의, 71 페이지를 참고하십시오.</p>
재정의된 구성	<p>네트워크 분석 정책의 Snort 3 Version(Snort 3 버전) 페이지에서 다음과 같이 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actions(작업) > Upload(업로드)에서 Overridden Configuration(재정의된 구성)을 클릭하여 재정의된 구성이 포함된 JSON 파일을 업로드할 수 있습니다. • Actions(작업) > Download(다운로드)에서 Overridden Configuration(재정의된 구성)을 클릭하여 재정의된 검사기 구성을 다운로드할 수 있습니다. <p>검사기 구성을 재정의하지 않은 경우 이 옵션은 비활성화됩니다. 검사기 구성을 재정의하면 이 옵션이 자동으로 활성화되어 다운로드할 수 있습니다.</p> <p>자세한 내용은 네트워크 분석 정책 사용자 정의, 71 페이지를 참고하십시오.</p>

관련 항목

- [Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지](#)
- [네트워크 분석 정책 사용자 정의, 71 페이지](#)
- [네트워크 분석 정책 매핑, 69 페이지](#)

Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성

기본 네트워크 분석 정책은 일반적인 네트워크 요구 사항 및 최적의 성능에 맞게 조정됩니다. 일반적으로 기본 네트워크 분석 정책은 대부분의 네트워크 요구 사항을 충족하므로 정책을 사용자 정의하지 않아도 됩니다. 그러나 특정 네트워크 요구 사항이 있거나 성능 문제가 발생할 경우 기본 네트워크 분석 정책을 사용자 지정할 수 있습니다. 네트워크 분석 정책을 사용자 정의하는 것은 고급 사용자 또는 Cisco 지원만 수행해야 하는 고급 구성입니다.

Snort 3의 네트워크 분석 정책 구성은 JSON 및 JSON 스키마를 사용하는 데이터 기반 모델입니다. OpenAPI 사양을 기반으로 하는 스키마를 통해 지원되는 검사기, 설정, 설정 유형 및 유효한 값을 확인할 수 있습니다. Snort 3 검사기는 Snort 2 전처리기와 유사하게 패킷을 처리하는 플러그인입니다. 네트워크 분석 정책 구성은 JSON 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

Snort 3의 검사기 및 설정 목록은 Snort 2 전처리기와 설정 목록과 일대일로 매핑되지 않습니다. 또한 Snort 3에서 지원하는 검사기 및 설정의 일부만 FMC에서 사용할 수 있습니다. Snort 3에 대한 자세한 내용은 <https://snort.org/snort3> 항목을 참조하십시오. FMC에서 사용 가능한 검사기에 대한 자세한 내용은 <https://www.cisco.com/go/snort3-inspectors> 항목을 참조하십시오.



참고

- FMC를 7.0 릴리스로 업그레이드하는 동안 네트워크 분석 정책의 Snort 2 버전에서 수행된 변경 사항은 업그레이드 후에 Snort 3으로 마이그레이션되지 않습니다.
- 침입 정책과 달리 Snort 2 네트워크 분석 정책 설정을 Snort 3에 동기화하는 옵션은 없습니다.

기본 검사기 업데이트

LSP(Lightweight Security Package) 업데이트에는 새 검사기 또는 기존 검사기 구성의 정수 범위 수정 사항이 포함될 수 있습니다. LSP를 설치하고 나면 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**의 **Inspectors(검사기)** 아래에서 새 검사기 및 업데이트된 범위를 사용할 수 있습니다.

바인더 검사기

바인더 검사기는 특정 검사기가 액세스하여 고려해야 하는 경우 흐름을 정의합니다. 트래픽이 바인더 검사기에 정의된 조건과 일치하면 해당 검사기의 값/구성만 적용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

imap 검사기의 경우 바인더는 액세스할 때 다음 조건을 정의합니다. 조건:

- 서비스가 *imap*와 같습니다.
- 역할이 *any*와 같습니다.

이러한 조건이 충족되면 *imap* 유형을 사용합니다.


```

  binder
  185  {
  186    "when": {
  187      "service": "imap",
  188      "role": "any"
  189    },
  190    "use": {
  191      "type": "imap"
  192    }
  193  },

```

싱글톤 검사기

싱글톤 검사기에는 하나의 인스턴스가 포함됩니다. 싱글톤 검사기는 멀티톤 검사기와 같이 인스턴스 추가를 지원하지 않습니다. 싱글톤 검사기의 설정은 특정 트래픽 세그먼트가 아닌 전체 트래픽에 적용됩니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```

{
  "normalizer":{
    "enabled":true,
    "type":"singleton",
    "data":{
      "ip4":{
        "df":true
      }
    }
  }
}

```

멀티톤 검사기

멀티톤 검사기에는 필요에 따라 구성할 수 있는 여러 인스턴스가 포함되어 있습니다. 멀티톤 검사기는 네트워크, 포트, VLAN 등의 특정 조건을 기반으로 설정 구성을 지원합니다. 지원되는 설정 세트 하나를 인스턴스라고 합니다. 기본 인스턴스가 있으며 특정 조건에 따라 인스턴스를 더 추가할 수도 있습니다. 트래픽이 해당 조건과 일치하면 해당 인스턴스의 설정이 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 기본 인스턴스의 설정이 적용됩니다. 또한 기본 인스턴스의 이름은 검사기의 이름과 동일합니다.

멀티톤 검사기의 경우 재정의된 검사기 구성을 업로드할 때 JSON 파일의 각 인스턴스에 대해 일치하는 바인더 조건(검사기가 액세스 또는 사용되어야 하는 조건)도 포함/정의해야 합니다. 그렇지 않으면 업로드 오류가 발생합니다. 새 인스턴스를 생성할 수도 있지만 오류를 방지하기 위해 생성하는 모든 새 인스턴스에 대해 바인더 조건을 포함해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 기본 인스턴스가 수정된 멀티톤 검사기

```
{
  "http_inspect":{
    "enabled":true,
    "type":"multiton",
    "instances":[
      {
        "name":"http_inspect",
        "data":{
          "response_depth":5000
        }
      }
    ]
  }
}
```

- 기본 인스턴스와 기본 바인더가 수정된 멀티톤 검사기

```
{
  "http_inspect":{
    "enabled":true,
    "type":"multiton",
    "instances":[
      {
        "name":"http_inspect",
        "data":{
          "response_depth":5000
        }
      }
    ]
  },
  "binder":{
    "type":"binder",
    "enabled":true,
    "rules":[
      {
        "use":{
          "type":"http_inspect"
        },
        "when":{
          "role":"any",
          "ports":"8080",
          "proto":"tcp",
          "service":"http"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
}
}

• 사용자 지정 인스턴스와 사용자 지정 바인더가 추가된 멀티톤 검사기

{
  "http_inspect":{
    "enabled":true,
    "type":"multiton",
    "instances":[
      {
        "name":"http_inspect1",
        "data":{
          "response_depth":5000
        }
      }
    ]
  },
  "binder":{
    "type":"binder",
    "enabled":true,
    "rules":[
      {
        "use":{
          "type":"http_inspect",
          "name":"http_inspect1"
        },
        "when":{
          "role":"any",
          "ports":"8080",
          "proto":"tcp",
          "service":"http"
        }
      }
    ]
  }
}

```

네트워크 분석 정책 매핑

네트워크 분석 정책의 경우 Cisco Talos는 Snort 3 버전에 해당하는 Snort 2 버전의 정책을 찾는 데 사용되는 매핑 정보를 제공합니다.

이 매핑을 통해 Snort 3 버전의 정책이 해당하는 Snort 2 버전을 사용할 수 있습니다.

네트워크 분석 정책 매핑 보기

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입) > **Network Analysis Policies**(네트워크 분석 정책)로 이동합니다.

단계 2 **NAP Mapping**(NAP 매핑)을 클릭합니다.

단계 3 **View Mappings**(매핑 보기)의 화살표를 확장합니다.

Snort 2에 해당하는 정책에 자동으로 매핑되는 Snort 3 네트워크 분석 정책이 표시됩니다.

단계 4 **OK(확인)**를 클릭합니다.

네트워크 분석 정책 생성

기존의 모든 네트워크 분석 정책은 해당 Snort 2 및 Snort 3 버전과 함께 FMC에서 사용할 수 있습니다. 새 네트워크 분석 정책을 생성하면 정책이 Snort 2 버전과 Snort 3 버전 모두로 생성됩니다.

단계 1 **Policies(정책) > Intrusion(침입) > Network Analysis Policies(네트워크 분석 정책)**로 이동합니다.

단계 2 **Create Policy(정책 생성)**를 클릭합니다.

단계 3 **Name(이름)** 및 **Description(설명)**을 입력합니다.

단계 4 사용 가능한 선택 항목 중에서 **Inspection Mode(검사 모드)**를 선택합니다.

- 감지
- 방지

단계 5 **Base Policy(기본 정책)**를 선택하고 **Save(저장)**를 클릭합니다.

새 네트워크 분석 정책을 생성하면 해당하는 **Snort 2** 버전 및 **Snort 3** 버전으로 생성됩니다.

네트워크 분석 정책 수정

네트워크 분석 정책을 수정하여 이름, 설명 또는 기본 정책을 변경할 수 있습니다.

단계 1 **Policies(정책) > Intrusion(침입) > Network Analysis Policies(네트워크 분석 정책)**로 이동합니다.

단계 2 **Edit(수정)**를 클릭하여 이름, 설명, 검사 모드 또는 기본 정책을 변경합니다.

참고 네트워크 분석 정책 이름, 설명, 기본 정책 및 검사 모드를 수정하면 Snort 2 및 Snort 3 버전에 모두 수정 사항이 적용됩니다. 특정 버전의 검사 모드를 변경하려는 경우 해당 버전의 네트워크 분석 정책 페이지에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계 3 **Save(저장)**를 클릭합니다.

네트워크 분석 정책 페이지에서 검사기 검색

네트워크 분석 정책의 Snort 3 버전 페이지에서 검색 창에 관련 텍스트를 입력하여 검사기를 검색해야 할 수 있습니다.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**으로 이동합니다.

단계 2 **Search**(검색) 창에 검색할 검사기 이름 또는 관련 텍스트를 입력합니다.

검색한 텍스트와 일치하는 모든 검사기가 표시됩니다.

예를 들어, **pop**을 입력하면 팝 검사기와 바인더 검사기가 일치하는 결과로 화면에 표시됩니다.

관련 항목

[사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예](#), 77 페이지

[재정의 항목이 있는 검사기 목록 보기](#), 76 페이지

[네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어](#), 63 페이지

[네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

[검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의](#), 75 페이지

검사기 구성 복사

요구 사항에 따라 네트워크 분석 정책의 Snort 3 버전에 대한 검사기 구성을 복사할 수 있습니다.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)의 **Inspectors**(검사기)에서 구성을 복사할 검사기를 확장합니다.

기본 구성은 왼쪽 열에 표시되고 재정의된 구성은 검사기의 오른쪽 열에 표시됩니다.

단계 2 다음 중 하나 또는 모두의 검사기 구성을 클립보드에 복사하려면 **Copy to clipboard**(클립보드에 복사) 아이콘을 클릭합니다.

- 왼쪽 열의 **Default Configuration**(기본 구성)
- 오른쪽 열의 **Overriden Configuration**(재정의된 구성)

단계 3 필요한 사항을 수정하려면 복사한 검사기 구성을 JSON 편집기에 붙여 넣습니다.

관련 항목

[네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

네트워크 분석 정책 사용자 정의

요구 사항에 따라 네트워크 분석 정책의 Snort 3 버전을 사용자 정의할 수 있습니다.


단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)에서 **Actions**(작업) 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

다음 옵션이 표시됩니다.

- 스키마 보기
- Download

- Schema(스키마)
- 샘플 파일/템플릿
- 전체 설정
- 재정의된 설정
- 업로드
- 재정의된 설정

단계 2 브라우저에서 스키마 파일을 직접 열려면 **View Schema(스키마 보기)**를 클릭합니다.



단계 3 **Download(다운로드)**에서 다음 옵션을 사용하여 필요에 따라 스키마 파일, 샘플 파일, 전체 구성 또는 재정의된 구성을 다운로드할 수 있습니다.

이러한 옵션은 허용되는 값, 범위 및 패턴, 기존 및 기본 검사기 구성, 재정의된 검사기 구성에 대한 통찰력을 제공합니다.


a) **Schema(스키마)**를 클릭하여 스키마 파일을 다운로드합니다.

스키마 파일은 업로드하거나 다운로드하는 콘텐츠를 검증합니다. 스키마 파일을 다운로드하여 서드 파티 JSON 편집기를 사용하여 열 수 있습니다. 스키마 파일은 사용할 수 있는 허용되는 값, 범위 및 허용되는 패턴을 사용하여 검사기에 대해 구성할 수 있는 매개 변수를 식별하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어 *arp_spoof_snort* 검사기의 경우 호스트를 구성할 수 있습니다. 호스트에는 *mac* 및 *ip* 주소 값이 포함됩니다. 스키마 파일에는 이러한 값에 대해 다음과 같은 허용 패턴이 표시됩니다.

- **mac** - 패턴: `^([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}([0-9A-Fa-f]{2})$`

- **ip** - 패턴: `^([0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3})(/[0-9]{1,2}){0,1}$`



검사기 구성을 성공적으로 재정의하려면 스키마 파일의 허용되는 패턴에 따라 값, 범위, 패턴을 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.

- b) **Sample File / Template**(샘플 파일 / 템플릿)을 클릭하여 예제 구성이 포함된 기존 템플릿을 사용하여 검사기를 구성하는 데 도움이 됩니다.

샘플 파일에 포함된 예제 구성을 참조하여 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참고하십시오.

- c) 전체 검사기 구성을 단일 파일로 다운로드하려면 **Full Configuration**(전체 구성)을 클릭합니다.

검사기를 개별적으로 확장하는 대신 전체 구성을 다운로드하여 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. 검사기 구성과 관련된 모든 정보가 이 파일에서 사용할 수 있습니다.

- d) **Overrideden Configuration**(재정의된 구성)을 클릭하여 재정의된 관리자 구성을 다운로드합니다.

검사기 구성을 재정의하지 않은 경우 이 옵션은 비활성화됩니다. 검사기 구성을 재정의하면 이 옵션이 자동으로 활성화되어 다운로드할 수 있습니다.

단계 4 기존 구성을 재정의하려면 다음 단계를 수행합니다.

다음과 같은 방법으로 검사기 구성을 재정의하도록 선택할 수 있습니다.

- FMC에서 직접 검사기에 대해 인라인 수정을 수행합니다. 인라인 수정을 수행하는 단계는 항목을 참조하십시오.
- 계속해서 현재 절차를 따라 **Actions**(작업) 드롭다운 메뉴를 사용하여 재정의된 구성 파일을 업로드합니다.

FMC에서 직접 인라인 수정을 수행하도록 선택한 경우 현재 절차를 더 이상 따를 필요가 없습니다. 그렇지 않은 경우 이 절차를 완전히 따라야 합니다.

- a) **Inspectors**(검사기)에서 기본 구성을 재정의할 필수 검사기를 확장합니다.

기본 구성은 왼쪽 열에 표시되고 재정의된 구성은 검사기의 오른쪽 열에 표시됩니다.

검색 창에 관련 텍스트를 입력하여 검사기를 검색해야 할 수 있습니다.

- b) 기본 검사기 구성을 클립보드에 복사하려면 **Copy to clipboard**(클립보드에 복사) 아이콘을 클릭합니다.

- c) JSON 파일을 생성하고 기본 구성을 이 파일에 붙여 넣습니다.

- d) 재정의할 검사기 구성을 유지하고 JSON 파일에서 다른 모든 구성 및 인스턴스를 제거합니다.

Sample File/Template(샘플 파일/템플릿)을 사용하여 기본 구성을 재정의하는 방법을 이해할 수도 있습니다. 이것은 Snort 3의 네트워크 분석 정책을 사용자 지정할 수 있는 방법을 설명하는 JSON 스니펫이 포함된 샘플 파일입니다. 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.

- e) 필요에 따라 검사기 구성을 변경합니다.

변경 사항을 검증하고 스키마 파일을 준수하는지 확인합니다. 멀티톤 검사기의 경우 모든 인스턴스의 바인딩 조건이 JSON 파일에 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성, 66 페이지](#)의 멀티톤 검사기를 참조하십시오.

- f) 추가 기본 검사기 구성을 복사하는 경우 재정의된 구성이 포함된 기존 파일에 해당 검사기 구성을 추가합니다.
참고 복사된 검사기 구성은 JSON 표준을 준수해야 합니다.
- g) 재정의된 구성 파일을 시스템에 저장합니다.
- h) 다음 단계에 설명된 대로 재정의된 구성을 FMC에 업로드합니다.

단계 5 Upload(업로드)에서 **Overrideden Configuration(재정의된 구성)**을 클릭하여 재정의된 구성이 포함된 JSON 파일을 업로드할 수 있습니다.

주의 필요한 변경 사항만 업로드합니다. 전체 구성을 업로드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 재정의가 고정되어 이후에 LSP 업데이트의 일부로 포함되는 기본 구성 변경 사항이 적용되지 않습니다.

파일을 끌어다 놓거나 클릭하여 시스템에 저장된 재정의된 검사기 구성이 포함된 JSON 파일을 찾아 볼 수 있습니다.

- **Merge inspector overrides(검사기 재정의 병합)** - 공용 검사기가 없는 경우 업로드된 파일의 콘텐츠가 기존 구성과 병합됩니다. 공용 검사기가 있는 경우 업로드된 파일의 콘텐츠(공용 검사기 사용 대상)가 이전 콘텐츠보다 우선하며 해당 검사기의 이전 구성을 대체합니다.
- **Replace inspector overrides(검사기 재정의 교체)** - 이전의 모든 재정의 제거하고 업로드된 파일의 새 콘텐츠로 대체합니다.

주의 이 옵션을 선택하면 이전의 모든 재정의가 삭제되므로 이 옵션으로 구성을 재정의하기 전에 정보에 입각하여 올바른 결정을 내려야 합니다.

재정의된 검사기를 업로드하는 동안 오류가 발생할 경우 **Upload Overriden Configuration File(재정의된 구성 파일 업로드)** 팝업 창에 오류가 표시됩니다. 오류가 있는 파일을 다운로드한 다음 오류를 해결하고 파일을 다시 업로드할 수도 있습니다.

단계 6 Upload Overriden Configuration File(재정의된 구성 파일 업로드) 팝업 창에서 **Import(가져오기)** 버튼을 클릭하여 재정의된 검사기 구성을 업로드합니다.

재정의된 검사기 구성을 업로드하면 검사기 옆에 재정의된 검사기임을 나타내는 주황색 원이 표시됩니다.

또한 검사기 아래의 **Overriden Configuration(재정의된 구성)** 열에 재정의된 값이 표시됩니다.

Search(검색) 표시줄 옆에 있는 **Show Overrides Only(재정의 항목만 표시)** 확인란을 사용하여 재정의된 모든 검사기를 볼 수도 있습니다.

참고 **Download(다운로드)** 아래에서 **Overrideden Configurations(재정의된 구성)**를 항상 다운로드한 다음 JSON 파일을 열고 이 파일의 검사기 구성에 새로운 변경/재정의를 추가합니다. 이 작업은 기존의 재정의된 구성을 잃지 않도록 하는 데 필요합니다.

단계 7 (선택 사항) 새 검사기 구성을 변경하기 전에 시스템에서 재정의된 구성 파일을 백업합니다.

팁 검사기 구성을 재정의할 때 수시로 백업을 수행하는 것이 좋습니다.

관련 항목

- [재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기](#), 77 페이지
- [재정의 항목이 있는 검사기 목록 보기](#), 76 페이지
- [사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예](#), 77 페이지
- [네트워크 분석 정책 페이지에서 검사기 검색](#), 70 페이지
- [검사기 구성 복사](#), 71 페이지

검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의

네트워크 분석 정책의 Snort 3 버전의 경우, 검사기 구성을 인라인으로 수정하여 요구 사항에 따라 구성을 재정의할 수 있습니다.

또는 **Actions**(작업) 드롭다운 메뉴를 사용하여 재정의된 구성 파일을 업로드할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지를 참조하십시오.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)의 **Inspectors**(검사기)에서 기본 설정을 재정의할 검사기를 확장합니다.

기본 구성은 왼쪽 열에 표시되고 재정의된 구성은 검사기의 오른쪽 열에 표시됩니다.

단계 2 오른쪽 열의 **Overridden Configuration**(재정의된 구성)에서 **Edit Inspector**(검사기 수정)(연필) 아이콘을 클릭하여 검사기 구성을 변경합니다.

필요한 사항을 수정할 수 있는 **Override Configuration**(구성 재정의) 팝업 창이 나타납니다.

- 참고
- 재정의하려는 설정만 유지해야 합니다. 동일한 값을 사용하여 설정을 유지하면 해당 필드가 고정으로 설정됩니다. 따라서 이후에 Talos에서 해당 설정을 변경할 경우 현재 값이 유지됩니다.
 - 사용자 지정 인스턴스를 추가하거나 삭제하는 경우 바인더 검사기에서도 해당 인스턴스에 대한 바인더 규칙을 추가하거나 삭제해야 합니다.

단계 3 **OK**(확인)를 클릭합니다.

JSON 표준에 의거하여 오류가 있는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

단계 4 **Save**(저장)를 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

변경 사항이 OpenAPI 스키마 사양을 준수하는 경우 FMC에서 구성을 저장할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 **Error saving overridden configuration**(재정의된 구성 저장 오류) 팝업 창에 오류가 표시됩니다. 오류가 포함된 파일을 다운로드할 수도 있습니다.

관련 항목

- [네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

[인라인 수정 시 저장하지 않은 변경 사항 되돌리기](#), 76 페이지
[재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기](#), 77 페이지
[사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예](#), 77 페이지

인라인 수정 시 저장하지 않은 변경 사항 되돌리기

검사기의 구성을 재정의하기 위해 인라인 수정을 수행하거나 검사기의 기본 구성으로 되돌리는 동안 저장하지 않은 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다. 이 작업은 저장하지 않은 모든 변경 사항을 가장 최근에 저장된 값으로 되돌리지만, 구성을 검사기의 기본 구성으로 되돌리는 것은 아닙니다.

구성을 기본값으로 되돌리는 방법에 대한 자세한 내용은 [재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기](#)를 참조하십시오.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**의 **Inspectors(검사기)**에서 저장하지 않은 변경 사항을 되돌릴 검사기를 확장합니다.

기본 구성은 왼쪽 열에 표시되고 재정의된 구성은 검사기의 오른쪽 열에 표시됩니다.

단계 2 오른쪽 열의 **Overridden Configuration(재정의된 구성)** 아래에서 **Cross(십자)(X)** 아이콘을 클릭하여 검사기의 저장하지 않은 변경 사항을 되돌립니다.

또는 변경을 취소하려면 **Cancel(취소)**을 클릭합니다.

검사기 구성에 대한 저장하지 않은 변경 사항이 없는 경우 이 옵션이 표시되지 않습니다.

관련 항목

[재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기](#), 77 페이지
[검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의](#), 75 페이지

재정의 항목이 있는 검사기 목록 보기

Search(검색) 표시줄 옆에 있는 **Show Overrides Only(재정의 항목만 표시)** 체크 박스를 사용하여 재정의된 모든 검사기를 볼 수 있습니다.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**으로 이동합니다.

단계 2 Show Overrides Only(재정의 항목만 표시) 체크 박스를 클릭하여 재정의된 검사기 목록을 봅니다.

재정의된 모든 검사기는 이름 옆에 주황색 원이 표시되어 쉽게 식별할 수 있습니다.

관련 항목

[네트워크 분석 정책 페이지에서 검사기 검색](#), 70 페이지
[검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의](#), 75 페이지
[네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌리기

검사기의 기본 구성을 재정의하기 위해 수행한 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다. 다음 작업을 수행하면 재정의된 구성이 검사기의 기본 구성으로 되돌려집니다.

단계 1 네트워크 분석 정책의 **Snort 3 Version(Snort 3 버전)**의 **Inspectors(검사기)**에서 재정의된 구성을 되돌릴 검사기를 확장합니다.

재정의된 검사기는 이름 옆에 주황색 원이 표시됩니다.

기본 구성은 왼쪽 열에 표시되고 재정의된 구성은 검사기의 오른쪽 열에 표시됩니다. 오른쪽 열의 **Overridden Configuration(재정의된 구성)**에서 **Revert to default configuration(기본 구성으로 되돌리기(뒤로 화살표))** 아이콘을 클릭하여 검사기의 재정의된 구성을 기본 구성으로 되돌립니다.

검사기의 기본 구성을 변경하지 않은 경우 이 옵션은 비활성화됩니다.

단계 2 **Revert(되돌리기)**를 클릭하여 결정을 확인합니다.

단계 3 **Save(저장)**를 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

변경 사항을 저장하지 않으려면 **Cancel(취소)** 또는 **Cross(십자)(X)** 아이콘을 클릭합니다.

관련 항목

[인라인 수정 시 저장하지 않은 변경 사항 되돌리기](#), 76 페이지

[네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

[검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의](#), 75 페이지

[사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예](#), 77 페이지

사용자 지정 네트워크 분석 정책 구성의 예

이것은 Snort 3의 네트워크 분석 정책을 사용자 지정할 수 있는 방법을 설명하는 JSON 스니펫이 포함된 샘플 파일입니다. 다음과 같은 방법으로 검사기 구성을 재정의하도록 선택할 수 있습니다.

- FMC에서 직접 검사기에 대해 인라인 수정을 수행합니다. 이 내용을 참조하십시오.
- **Actions(작업)** 드롭다운 메뉴를 사용하여 재정의된 구성 파일을 업로드합니다. [네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지의 내용을 참조하십시오.

이러한 옵션을 선택하기 전에 네트워크 분석 정책 재정의가 성공적으로 정의하는 데 도움이 되는 다음과 같은 세부 정보와 예를 모두 검토하십시오. 위험과 오류를 방지하기 위해 여기에 설명된 다양한 시나리오의 예를 읽고 이해해야 합니다.

Actions(작업) 드롭다운 메뉴에서 검사기 구성을 재정의하도록 선택하는 경우 네트워크 분석 정책 재정의 위한 JSON 파일을 생성하고 업로드해야 합니다.

네트워크 분석 정책에서 검사기 구성을 재정의하려면 필요한 변경 사항만 업로드해야 합니다. 전체 구성을 업로드해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 재정의가 고정되어 이후에 LSP 업데이트의 일부로 포함되는 기본값 또는 구성 변경 사항이 적용되지 않습니다.

다음은 다양한 시나리오의 예입니다.

기본 정책의 기본 상태가 비활성화된 경우 싱글톤 검사기 활성화

```
{
  "rate_filter": {
    "enabled": true,
    "type": "singleton",
    "data": []
  }
}
```

기본 정책의 기본 상태가 활성화된 경우 싱글톤 검사기 비활성화

```
{
  "rate_filter": {
    "enabled": false,
    "type": "singleton",
    "data": []
  }
}
```

기본 정책의 기본 상태가 비활성화된 경우 멀티톤 검사기 활성화

```
{
  "ssh": {
    "enabled": true,
    "type": "multiton",
    "instances": []
  }
}
```

기본 정책의 기본 상태가 활성화된 경우 멀티톤 검사기 비활성화

```
{
  "ssh": {
    "enabled": false,
    "type": "multiton",
    "instances": []
  },
  "iecl04": {
    "type": "multiton",
    "enabled": false,
    "instances": []
  }
}
```

싱글톤 검사기에 대한 특정 설정의 기본값 재정의

```
{
  "normalizer": {
    "enabled": true,
    "type": "singleton",
    "data": {
      "tcp": {
        "block": true
      },
      "ip6": true
    }
  }
}
```

멀티톤 검사기에서 기본 인스턴스(인스턴스 이름이 검사기 유형과 일치)의 특정 설정 재정의

```
{
  "http_inspect": {
    "enabled": true,
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "unzip": false
        },
        "name": "http_inspect"
      }
    ]
  }
}
```

필요한 변경 사항이 있는 기본 인스턴스에 대한 바인더 규칙 추가



참고 기본 바인더 규칙은 수정할 수 없으며 항상 끝에 추가됩니다.

```
{
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [
      {
        "use": {
          "type": "http_inspect"
        },
        "when": {
          "role": "server",
          "service": "http",
          "dst_nets": "10.1.1.0/24"
        }
      }
    ]
  }
}
```

새 사용자 지정 인스턴스 추가



참고 해당하는 바인더 규칙 항목을 바인더 검사기에서 정의해야 합니다.

```
{
  "telnet": {
    "enabled": true,
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "name": "telnet_my_instance",
        "data": {
          "encrypted_traffic": true
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "binder": {
      "enabled": true,
      "type": "binder",
      "rules": [
        {
          "when": {
            "role": "any",
            "service": "telnet"
          },
          "use": {
            "type": "telnet",
            "name": "telnet_my_instance"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

싱글톤 인스턴스 및 멀티톤 기본 인스턴스 재정의, 단일 **JSON** 재정의에서 새 멀티톤 인스턴스 생성
단일 **JSON** 재정의에서 다음 사항을 보여주는 예:

- 싱글톤 인스턴스 재정의(**normalizer** 검사기)
- 멀티톤 기본 인스턴스 재정의 (**http_inspect** 검사기)
- 새 멀티톤 인스턴스 생성(**telnet** 검사기)

```

{
  "normalizer": {
    "enabled": true,
    "type": "singleton",
    "data": {
      "tcp": {
        "block": true
      },
      "ip6": true
    }
  },
  "http_inspect": {
    "enabled": true,
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "unzip": false,
          "xff_headers": "x-forwarded-for true-client-ip x-another-forwarding-header"
        },
        "name": "http_inspect"
      }
    ]
  },
  "telnet": {
    "enabled": true,
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "name": "telnet_my_instance",
        "data": {
          "encrypted_traffic": true
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [
      {
        "when": {
          "role": "any",
          "service": "telnet"
        },
        "use": {
          "type": "telnet",
          "name": "telnet_my_instance"
        }
      },
      {
        "use": {
          "type": "http_inspect"
        },
        "when": {
          "role": "server",
          "service": "http",
          "dst_nets": "10.1.1.0/24"
        }
      }
    ]
  }
}

```



참고 바인더 규칙에서 기본 인스턴스의 **name** 속성은 지정할 필요가 없습니다.

arp_spoof 구성

arp_spoof를 구성하는 예:

arp_spoof 검사기에는 속성에 대한 기본 구성이 없습니다. 다음은 재정의할 수 있는 경우를 보여줍니다.

```

{
  "arp_spoof": {
    "type": "singleton",
    "data": {
      "hosts": [
        {
          "ip": "1.1.1.1",
          "mac": "ff:0f:f1:0f:0f:ff"
        },
        {
          "ip": "2.2.2.2",
          "mac": "ff:0f:f2:0f:0f:ff"
        }
      ]
    },
    "enabled": true
  }
}

```

rate_filter 구성

```
{
  "rate_filter": {
    "data": [
      {
        "apply_to": "[10.1.2.100, 10.1.2.101]",
        "count": 5,
        "gid": 135,
        "new_action": "alert",
        "seconds": 1,
        "sid": 1,
        "timeout": 5,
        "track": "by_src"
      }
    ],
    "enabled": true,
    "type": "singleton"
  }
}
```

다중 계층 네트워크 분석 정책이 사용되는 경우 바인더 규칙 구성

이 예에서는 하위 정책에 새 사용자 지정 인스턴스를 추가하는 방법과 바인더 규칙을 작성하는 방법을 보여줍니다. 바인더 규칙은 목록으로 정의되므로 규칙이 자동으로 병합되지 않아 상위 정책에 정의된 규칙을 선택하고 이를 기반으로 새 규칙을 작성하는 것이 중요합니다. 하위 정책에서 사용 가능한 바인더 규칙은 전체적으로 적용됩니다.

FTD에서는 기본 Cisco Talos 정책 규칙이 이러한 사용자 정의 재정의에 추가됩니다.

상위 정책:

telnet_parent_instance라는 이름의 사용자 지정 인스턴스와 해당 바인더 규칙을 정의했습니다.

```
{
  "telnet": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "normalize": true,
          "encrypted_traffic": true
        },
        "name": "telnet_parent_instance"
      }
    ],
    "enabled": true
  },
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [
      {
        "when": {
          "role": "any",
          "service": "telnet"
        },
        "use": {
          "type": "telnet",
          "name": "telnet_parent_instance"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
}

```

하위 정책:

이 네트워크 분석 정책에는 위에서 언급한 정책이 기본 정책으로 포함되어 있습니다.

telnet_child_instance라는 이름의 사용자 지정 인스턴스를 정의하고 이 인스턴스에 대한 바인더 규칙도 정의했습니다. 상위 정책의 바인더 규칙을 여기에 복사한 다음 규칙의 특성에 따라 하위 정책 바인더 규칙을 그 앞이나 뒤에 추가할 수 있습니다.

```

{
  "telnet": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "normalize": true,
          "encrypted_traffic": false
        },
        "name": "telnet_child_instance"
      }
    ],
    "enabled": true
  },
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [
      {
        "when": {
          "role": "any",
          "service": "telnet",
          "nets": "10.2.2.0/24"
        },
        "use": {
          "type": "telnet",
          "name": "telnet_child_instance"
        }
      },
      {
        "when": {
          "role": "any",
          "service": "telnet"
        },
        "use": {
          "type": "telnet",
          "name": "telnet_parent_instance"
        }
      }
    ]
  }
}
}

```

일반적인 목록 검사기 속성 구성

목록 유형의 속성에 대한 재정의를 변경하는 동안에는 부분 재정의가 아니라 전체 콘텐츠를 전달하는 것이 중요합니다. 이는 기본 정책 속성이 다음과 같이 정의된 경우를 의미합니다.

```

{
  "list-attribute": [

```

```

    {
      "entry1": {
        "key1": "value1"
      }
    },
    {
      "entry2": {
        "key2": "value2"
      }
    }
  ]
}

```

value1을 **value1-new**로 수정하려는 경우 재정의의 페이로드는 다음과 같아야 합니다.

올바른 방법:

```

{
  "list-attribute": [
    {
      "entry1": {
        "key1": "value1-new"
      }
    },
    {
      "entry2": {
        "key2": "value2"
      }
    }
  ]
}

```

잘못된 방법:

```

{
  "list-attribute": [
    {
      "entry1": {
        "key1": "value1-new"
      }
    }
  ]
}

```

smtp 검사기에서 **alt_max_command_line_len** 속성의 잘린 값을 가져와서 이 구성을 이해할 수 있습니다. **smtp** 검사기의 기본 정책 구성이 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.

```

{
  "smtp": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "name": "smtp",
        "data": {
          "decompress_zip": false,
          "normalize_cmds": "ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO
EMAL ESAM ESND ESOM ETRN EVFY EXPN HELO HELP IDENT MAIL
NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT RSET SAML SEND SOML STARTTLS TICK
TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT XADR XAUTH XCIR X-DRCP X-
ERCP XEXCH50 X-EXCH50 X-EXPS XGEN XLICENSE X-LINK2STATE XQUE
XSTA XTRN XUSR",
          "ignore_data": false,
          "max_command_line_len": 512,
          "max_header_line_len": 1000,
          "log_rcptto": false,

```

```

    "decompress_swf": false,
    "max_response_line_len": 512,
    "b64_decode_depth": -1,
    "max_auth_command_line_len": 1000,
    "log_email_hdrs": false,
    "xlink2state": "alert",
    "binary_data_cmds": "BDAT XEXCH50",
    "auth_cmds": "AUTH XAUTH X-EXPS",
    "log_filename": false,
    "uu_decode_depth": -1,
    "ignore_tls_data": false,
    "data_cmds": "DATA",
    "bitenc_decode_depth": -1,
    "alt_max_command_line_len": [
      {
        "length": 255,
        "command": "ATRN"
      },
      {
        "command": "AUTH",
        "length": 246
      },
      {
        "length": 255,
        "command": "BDAT"
      },
      {
        "length": 246,
        "command": "DATA"
      }
    ],
    "log_mailfrom": false,
    "decompress_pdf": false,
    "normalize": "none",
    "email_hdrs_log_depth": 1464,
    "valid_cmds": "ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO
    EMAL ESAM ESND ESOM ETRN EVFY EXPN HELO HELP IDENT MAIL
    NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT RSET SAML SEND SOML STARTTLS TICK
    TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT XADR XAUTH XCIR X-DRCP X-
    ERCP XEXCH50 X-EXCH50 X-EXPS XGEN XLICENSE X-LINK2STATE XQUE
    XSTA XTRN XUSR",
    "qp_decode_depth": -1
  }
}
],
"enabled": true
}
}

```

이제 다음과 같이 **alt_max_command_line_len** 목록에 두 개의 개체를 더 추가합니다.

```

{
  "length": 246,
  "command": "XEXCH50"
},
{
  "length": 246,
  "command": "X-EXPS"
}

```

그러면 사용자 지정 네트워크 분석 정책 재정의 JSON이 다음과 같이 표시됩니다.

```

{
  "smtp": {
    "type": "multiton",

```

```

"instances": [
  {
    "name": "smtp",
    "data": {
      "alt_max_command_line_len": [
        {
          "length": 255,
          "command": "ATRN"
        },
        {
          "command": "AUTH",
          "length": 246
        },
        {
          "length": 255,
          "command": "BDAT"
        },
        {
          "length": 246,
          "command": "DATA"
        },
        {
          "length": 246,
          "command": "XEXCH50"
        },
        {
          "length": 246,
          "command": "X-EXPS"
        }
      ]
    }
  }
],
"enabled": true
}

```

다중 계층 네트워크 분석 정책이 멀티톤 검사기에서 사용되는 경우 바인더 규칙 구성

이 예에서는 하위 정책의 속성을 재정의하는 방법과 병합된 구성이 인스턴스의 하위 정책에 사용되는 방식을 보여줍니다. 하위 정책에 정의된 모든 재정의는 상위 정책과 병합됩니다. 예를 들어 속성 1과 속성 2가 상위 정책에서 재정의되고 속성 2와 속성 3이 하위 정책에서 재정의되는 경우 병합된 구성이 하위 정책에 적용됩니다. 즉, 속성 1(상위 정책에 정의됨), 속성 2(하위 정책에 정의됨) 및 속성 3(하위 정책에 정의됨)이 디바이스에 구성됩니다.

상위 정책:

여기서는 **telnet_parent_instance**라는 이름의 사용자 지정 인스턴스를 정의하고 사용자 지정 인스턴스에서 **normalize**와 **encrypted_traffic**이라는 2개의 속성을 재정의했습니다.

```

{
  "telnet": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "normalize": true,
          "encrypted_traffic": false
        },
        "name": "telnet_parent_instance"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "enabled": true
  },
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [
      {
        "when": {
          "role": "any",
          "service": "telnet"
        },
        "use": {
          "type": "telnet",
          "name": "telnet_parent_instance"
        }
      }
    ]
  }
}

```

하위 정책:

이 네트워크 분석 정책에는 위에서 언급한 정책이 기본 정책으로 포함되어 있습니다. 상위 정책에서 **encrypted_traffic** 속성을 재정의했으며 새 속성 **ayt_attack_thresh**도 재정의했습니다.

```

{
  "telnet": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "encrypted_traffic": true,
          "ayt_attack_thresh": 1
        },
        "name": "telnet_parent_instance"
      }
    ],
    "enabled": true
  }
}

```

위의 정책 JSON을 사용하면 네트워크 분석 정책을 구축할 때 다음과 같이 병합된 JSON이 디바이스에 구성됩니다.

```

{
  "telnet": {
    "type": "multiton",
    "instances": [
      {
        "data": {
          "normalize": true,
          "encrypted_traffic": true,
          "ayt_attack_thresh": 1
        },
        "name": "telnet_parent_instance"
      }
    ],
    "enabled": true
  },
  "binder": {
    "enabled": true,
    "type": "binder",
    "rules": [

```

```

    {
      "when": {
        "role": "any",
        "service": "telnet"
      },
      "use": {
        "type": "telnet",
        "name": "telnet_parent_instance"
      }
    }
  ]
}

```

이 예에서는 사용자 지정 네트워크 분석 정책의 세부 사항을 보여줍니다. 기본 인스턴스에서도 동일한 동작이 나타납니다. 또한 싱글톤 검사기에서도 유사한 병합이 수행됩니다.

네트워크 분석 정책에 대한 모든 검사기 재정의 제거:

특정 네트워크 분석 정책에 대한 모든 재정의 제거할 때마다 빈 JSON을 업로드할 수 있습니다. 재정의 업로드하는 동안 **Replace inspector overrides**(검사기 재정의 교체) 옵션을 선택합니다.

```

{
}

```

관련 항목

[네트워크 분석 정책에 사용되는 Snort 3 정의 및 용어](#), 63 페이지

[네트워크 분석 정책 매핑](#), 69 페이지

[Snort 3에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성](#), 66 페이지

[네트워크 분석 정책 페이지에서 검사기 검색](#), 70 페이지

[검사기 구성 복사](#), 71 페이지

[네트워크 분석 정책 사용자 정의](#), 71 페이지

[검사기에 대한 인라인 수정으로 구성 재정의](#), 75 페이지

[재정의 항목이 있는 검사기 목록 보기](#), 76 페이지

네트워크 분석 정책 설정 및 캐시된 변경 사항

새로운 네트워크 분석 정책을 생성하는 경우 해당 기본 정책의 설정과 동일합니다.

네트워크 분석 정책을 조정할 경우, 특히 검사기를 비활성화할 경우, 일부 검사기 및 침입 규칙은 트래픽이 먼저 특정 방법으로 디코딩되거나 전처리되어야 한다는 점에 유의하십시오. 검사기를 비활성화한 경우, 검사기가 네트워크 분석 정책 웹 사용자 인터페이스에서 비활성화된 상태로 남아 있다고 해도 시스템은 자동으로 검사기를 현재의 설정으로 사용합니다.



참고 전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 단일 패킷을 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책은 반드시 서로 보완해야 합니다. 전처리 과정을 맞춤화하는 것, 특히 다양한 사용자 정의 네트워크 분석 정책을 사용하는 것은 고급 작업입니다.

시스템은 사용자당 1개의 네트워크 분석 정책을 캐시합니다. 네트워크 분석 정책을 수정하는 동안 모든 메뉴 또는 다른 페이지로 이동하는 다른 경로를 선택하는 경우, 해당 페이지를 벗어난다고 해도 변경 사항은 시스템 캐시에 유지됩니다.

