Konfiguration des Citrix NetScaler Load Balancer für Cisco Unified Intelligence Center (CUIC)

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Netzwerkdiagramm Zugriff auf den Unified Intelligence Center-Bericht über HTTP/HTTPS Konfiguration Systemeinstellungen Lizenz hochladen Netzwerkkonfiguration Subnetz-IP erstellen **VIP** erstellen Routen erstellen Konfiguration des HTTPS-Load Balancing Monitore erstellen Monitor für HTTP-Port 80 erstellen Server erstellen Services erstellen Virtueller Server erstellen Persistenzgruppen erstellen Referenz

Einführung

In diesem Dokument werden die Konfigurationsschritte zur Verwendung des Citrix NetScaler Load Bablander für CUIC beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- CUIC
- Citrix Netscaler

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CUIC 11.0(1)
- Citrix NS: Appliance Edition: Citrix NetScaler 1000v (10.1 Build 125.8)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

CUIC ist eine flexible und intuitive webbasierte Reporting-Plattform, die Ihnen Berichte zu relevanten Geschäftsdaten liefert. Mit CUIC können Sie ein umfassendes Informationsportal erstellen, in dem Berichte und Dashboards von Contact Centern entwickelt und im gesamten Unternehmen gemeinsam genutzt werden. In großen CUIC-Bereitstellungen wird der Citrix NetScaler 1000v (Load Balancer) zum Lastenausgleich von CUIC Hypertext Transfer Protocol (HTTP)- und Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)-Datenverkehr verwendet.



Netzwerkdiagramm

Zugriff auf den Unified Intelligence Center-Bericht über HTTP/HTTPS

Wenn HTTP im CUIC-Server deaktiviert ist, ist dies der HTTP-Fluss zu verschiedenen Ports.



Konfiguration

Systemeinstellungen

Konfiguration > Einstellungen > Grundlegende Funktionen konfigurieren



Lizenz hochladen

Ohne Lizenz funktioniert SSL möglicherweise nicht. Navigieren Sie zu **System > Lizenzen > Lizenzen verwalten > Lizenz aktualisieren.**



Netzwerkkonfiguration

Clients kommunizieren mit dem Load Balancer über Virtual IP (VIP), und der Load Balancer kommuniziert über seine Subnet-IP (SNIP) mit CUIC.

Clients



Klicken Sie auf System > Netzwerk > IPs > IPv4s

NetScaler > System > 1	Network > IPs > IPV4s						0 0
IPV45 IPV65							
Add Open Remove Action - Search -							
IP Address	Traffic Domain ID	State	Type	Mode	ARP	ICMP	Virtual Server
10.15.254.59	0	Enabled	Netscaler IP	Active	ENABLED	ENABLED	-N/A-
10.10.2.58	0	Enabled	Subnet IP	Active	ENABLED	ENABLED	-N/A-
10.10.2.61	0	Enabled	Virtual IP	Active	ENABLED	ENABLED	ENABLED
					25 Pe	r Page 🔳 📧 🤄	1-3 of 3 >> 1

Subnetz-IP erstellen

Schritt 1: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die **IP-Adresse** hinzuzufügen, und wählen Sie **Typ** als **Subnetz-IP aus**.

Schritt 2: Klicken Sie auf Erstellen, um die gewünschte IP-Adresse zu erstellen.

Configure IP			×			
IP Address	10 . 10 . 2 . 58	Netmask	255 . 255 . 255 . 0			
Туре	Subnet IP	Mode	Active			
Virtual Router ID		ICMP Response*	NONE			
ARP Response*	NONE	Traffic Domain ID				
Options						
ARP VICMP	Virtual Server	📃 Dynamie	Routing			
Gateway IP		Metric				
OSPF LSA Type Type5 Type1 Area Vserver RHILevel NONE © ONE VSERVER ALL VSERVERS						
Application Access Co	ntrols int Access control to support the below li	sted applications.				
•			Create Close			

VIP erstellen

Schritt 1: Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die **IP-Adresse** hinzuzufügen, und wählen Sie **Typ** als **virtuelle IP** aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf Erstellen, um die gewünschte IP-Adresse zu erstellen.

Configure IP				×		
IP Address Type	10 . 10 . 2 . 61 Virtual IP	Netmask Mode	255 . 255 . Active	. 255 . 255		
Virtual Router ID		ICMP Response*	NONE	-		
ARP Response*	NONE	Traffic Domain ID		.		
Options						
🔽 ARP 🛛 ICMP	Virtual Server	🗌 Dynami	c Routing			
Enable Gateway IP	0.0.0.0	Metric	0			
OSPF LSA Type © TYPE5 TYPE1 Area Vserver RHI Level NONE © ONE_VSERVER © ALL_VSERVERS Application Access Controls						
🔲 Enable Manageme	ent Access control to support the below li	isted applications.				
0				Create Close		
•						

Routen erstellen

Erstellen Sie ggf. Routen zum Netzwerk, von dem aus HTTP-/HTTPS-Anforderungen an den Load Balancer kommen.

Configure Route								×
Network	10		3		4		0	
Netmask	255		255		255		0	
Traffic Domain ID								Ţ
NULL Route	O Yes	0	No					
Gateway	10		10		2		1	
Distance	1							
Weight	1							=
Cost	0							
Pauta Advatianant								-
Global State DISABLE)							
Over-ride Global	-							
Protocol								
OSPF	🖊 RIP		🔽 BG	Р		🔽 ISI	S	
Monitored Static	Route							_
3					Cre	ate	C	lose

Klicken Sie auf Erstellen, um die gewünschte Route zu erstellen.

Konfiguration des HTTPS-Load Balancing

Um Einträge für virtuelle Server zu erstellen, muss ein Port in CUIC für jeden Port überwacht werden (HTTP-Ports 80). 8081 und HTTPS-Port 844). Jeder virtuelle Servereintrag ist die IP- und Port-Kombination, die den HTTP-Datenverkehr vom Client (Zugriff auf den CUIC-Bericht) empfängt.

Virtuelle Server müssen mit Servern verknüpft werden, um den Lastverkehr zu senden. Um den Status der Server-Monitore zu überprüfen, müssen diese jedem Server zugewiesen werden. Über die Monitore erkennt die Last den Serverausfall (CUIC) und verteilt den eingehenden Datenverkehr an Server, die einwandfrei arbeiten, um die Anfragen zu erfüllen.

Die Verknüpfung ist Virtual Server->Service- und Server->Monitor.

Zusammenfassung der Konfigurationen:

- Monitore erstellen
- Server erstellen
- Erstellen von Services mit Serverzuordnung
- Verknüpfen Sie jeden Service mit den entsprechenden Monitoren
- Virtuelle Server erstellen
- Verknüpfen der entsprechenden Services mit virtuellen Servern
- Persistenzgruppe erstellen und virtuelle Server hinzufügen

Dieses Bild zeigt drei Einträge für virtuelle Server und deren Zuordnung.



Monitore erstellen

Navigieren Sie zu Datenverkehrsmanagement > Load Balancing > Monitors.

NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Monitors					
Add Open Remove Action		Search *			
Name	State	Туре			
ping-default	Enabled	PING			
tcp-default	Enabled	TCP			
▶ arp	Enabled	ARP			
ndš	Enabled	ND6			
> ping	Enabled	PING			
tcp	Enabled	TCP			

Um einen Monitor zu erstellen, navigieren Sie zu **Traffic Management > Load Balancing > Monitors**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**. Es werden drei Arten von Monitoren für die Ports 80, 8081 und 844 erstellt.

Monitor für HTTP-Port 80 erstellen

Wählen Sie Type as TCP (Typ als TCP) und geben Sie Interval (Intervall), Response Time-Out (Reaktionszeit), Down Time (Abbruchzeit), Retries (Wiederholungen) usw. entsprechend an. Klicken Sie auf Erstellen, um den Monitor zu erstellen. Für HTTPS müssen zwei Monitore erstellt werden (einer pro Server).

Create Monitor							×
Name* cust_tcp					Type* TCP		•
Standard Paramete	rs Special Param	neters					
Interval	1	Minutes 🔹	Destination IP			IPv3	5
<u>R</u> esponse Time-out	30	Seconds 👻	Destination Port				
Do <u>w</u> n Time	30	Seconds 👻	Dynamic Time-out				
Deviation		Seconds 👻	Dynamic Interval				
Retries	3		Resp Time-out Threshold				
SNMP Alert Retries	0		Action	NONE			v
Success Retries	1						^
<u>F</u> ailure Retries	0		Custom Header				-
✓ Enabled	Reverse			Treat back s	ash as escape cha	aracter	_
🗹 LRTM (Least Res	ponse Time using N	fonitoring)	<u>N</u> et Profile		_		•
D TOS TOSId 0			Transparent	Secure	IP Tunnel		
❷ Help					2	clos	e

Create Monitor						×
Name* http_8081					Type* HTT	p 🗸
Standard Paramete	rs Special Param	neters				
Interval	1	Minutes 💌	Destingtion IP			□ IP√ <u>6</u>
<u>R</u> esponse Time-out	30	Seconds 🔻	Destination Port			
Do <u>w</u> n Time	30	Seconds 🔻	Dynamic Time-out			
Deviation		Seconds 🔹	Dynamic Inter <u>v</u> al			
Retries	3		Resp Time-out Threshold			
SNMP Alert Retries	0		Action	NONE		¥
Success Retries	1					*
Eailure Retries	0		Custom Header			-
Enabled	Reverse			Treat back sl	lash as escape c	haracter
LRTM (Least Res	ponse Time using N	Aonitorina)	<u>N</u> et Profile			•
		, ,	Transparent	Secure	🗌 IP Tunnel	
❷ <u>H</u> elp						<u>C</u> reate Close

Konfigurieren Sie für die HTTPS-Typüberwachung den Abschnitt für spezielle Parameter. Dieser Monitor meldet den Erfolg, wenn die Antwort auf die HTTP-Anfrage 200 oder 302 beträgt.

Wenn HTTP in CUIC deaktiviert ist, wird erwartet, dass 302 ansonsten 200 Geräte verwendet werden. Um sowohl die Situationen zu bewältigen, sind 200 und 302 enthalten.

Configu	re Monitor							×
<u>N</u> ame*	http_8081						Туре	нттр
Stand	lard Paramete	Special Paran	neters					
HTTP	<u>R</u> equest							
HEAD	/cuic			* III *				
🗌 Tre	at back slash	as escape characte	r					
Respon	nse Codes							
200 302			<u>A</u> dd <u>R</u> emove					
Create I	Monitor							×
Name*	cust_sub4_h	ttps-ecv				Type* HTTP-ECV		-
Standa	ard Paramete	rs Special Param	ieters				-	
Interva	I	10	Seconds 💌	Destination IP	<u> </u>			6
<u>R</u> espon	ise Time-out	9	Seconds 💌	Destination Port				
Do <u>w</u> n 1	Time	30	Seconds 💌	Dynamic Time-out				
D <u>e</u> viati	on		Seconds 🔻	Dynamic Inter <u>v</u> al				
Retrie <u>s</u>		3		Resp Time-out Threshol <u>d</u>				
SNMP /	Alert Retries	0		Action	NONE			Ŧ
Succes	s Retries	1						^
Eailure	Retries	2		Custom Header				-
🗹 Enaj	bled [Reverse			Treat back sl	ash as escape character		
🗹 LRT	M (Least Res	oonse Time using N	fonitoring)	<u>N</u> et Profile				-
	TOSId 0			🗌 Transparent 🛛 🗹	Secure	IP Tunnel		
❷ <u>H</u> elp	þ					Create	Clo	se

Konfigurieren Sie für die HTTPS-Typüberwachung den Abschnitt für spezielle Parameter. Dieser Monitor meldet nur dann Erfolg, wenn die Antwort eine Zeichenfolge **In Service** enthält.

Configu	ure Monitor	×
<u>N</u> ame*	cust_sub4_https-ecv	Type HTTP-ECV
Stand	dard Parameters Special Parameters	
Send S	String	
GET h	nttps://10.10.2.46:8444/cuic/probe	
🗌 Tre	at back slash as escape character	
Receiv	ve String	
In Ser	vice E	
🗌 Tre	at back slash as escape character	

Create Monitor		×
Name* cust_sub5_https-ecv		Type* HTTP-ECV -
Standard Parameters Special Parameters		
Interval 10 Seconds	Destination IP	🗆 IPv <u>é</u>
Response Time-out 9 Seconds	Destination Port	
Down Time 30 Seconds	Dynamic Time-out	
Dgviation Seconds	Dynamic Interval	
Retries 3	Resp Time-out Threshold	
SNMP Alert Retries 0	Action NONE	Ŧ
Success Retries 1		A
Eailure Retries 2	Custom Header	-
✓ Enabled □ Reverse	Treat bac	k slash as escape character
LRTM (Least Response Time using Monitoring)	Net Profile	-
	🗌 Transparent 🗹 Secure	IP Tunnel
	1	
❷ <u>H</u> elp		<u>C</u> reate Close

Create Monitor			×
Name* cust_sub5_https-ecv	Type*	HTTP-ECV	-
Standard Parameters Special Parameters			
Send String			
GET https://10.10.2.47:8444/cuic/probe			
Ireat back slash as escape character Pession String			
In Service			
		<u>C</u> reate	Close

Server erstellen

Server stellt einen CUIC-Knoten dar. Für jeden vom Load Balancer bereitgestellten CUIC-Knoten ist ein Servereintrag erforderlich.

NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Servers					
Add Open Remove Action					
Name	State	IPAddress / Domain	Traffic Domain ID		
ATL-CUIC-SUB4	Enabled	10.10.2.46	0		
ATL-CUIC-SUB5	Enabled	10.10.2.47	0		
		[25 Per Page 💌 📧 🗧 1 - 2 of 2 🖂 🗎 💌		

Um einen Server zu erstellen, navigieren Sie zu **Traffic Management > Load Balancing > Servers**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Add (Hinzufügen)**.

Server Name*	ATL-C	UIC-S	UB4			
🖲 IP Address 💿 Doma	ain Nam	ne –				
IPAddress*	10		10	2	46	IP∨6
Fraffic Domain ID						
Franslation IP Address						
ranslation Mask						
Resolve Retry (secs)						
🔲 IPv6 Domain						
Enable after Creating						
Comments				 	 	

reate Server							×
Server Name* IP Address © Doma	ATL-C	UIC-S	UB5				
IPAddress*	10		10	2	47		IPv6
Traffic Domain ID				 			
Translation IP Address							
Translation Mask							
Resolve Retry (secs)							
🔲 IPv6 Domain							
🔽 Enable after Creating							
Comments							
•					Creat	te	Close

Services erstellen

Um einen Monitor zu erstellen, navigieren Sie zu **Datenverkehrsmanagement > Load Balancing > Services**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

NetScaler > Traffic Management > Load Ba	NetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Services								
Add Open Remove Action]						Search 💌	
Name	State	IP Address/Domain Name	Traffic Domain ID	Port	Protocol	Max Clients	Max Requests	Cache Type	
cuic-http80-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	80	HTTP		0	SERVER	
cuic-http80-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	80	HTTP	0	0	SERVER	
cuic-http80801-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	8081	HTTP	0	0	SERVER	
cuic-http80801-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	8081	HTTP	0	0	SERVER	
cuic-https-sub4	😑 Up	10.10.2.46	0	8444	SSL_BRIDGE	0	0	SERVER	
cuic-https-sub5	😑 Up	10.10.2.47	0	8444	SSL_BRIDGE	0	0	SERVER	
					25 P	er Page 💌 📧	1 - 6 of 6 🕨	1	

Wenn keine Monitore zugeordnet sind, wird möglicherweise ein Standardmonitor im konfigurierten Feld angezeigt. Ohne diese zu entfernen, wählen Sie den richtigen Monitor aus der verfügbaren Liste aus (in diesem Bild ist es **cust_tcp**) und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ihn in die konfigurierte Liste zu verschieben. Klicken Sie auf **OK**. Beim nächsten Öffnen dieser Seite wird nur der ausgewählte Monitor angezeigt. Der Standardmonitor wird ausgeblendet. Dies geschieht aus folgenden Gründen: Ein Service muss immer einem überwachten Service zugeordnet werden. Wenn nichts konfiguriert ist, stellt Load Balancer eine Standardeinstellung bereit. Wenn der Benutzer jedoch einen überwachten Modus auswählt, wird der Standardmonitor durch Load Balancer ersetzt.

rvice <u>N</u> ame* cuic-http80-sub4	Server* ATL-CUIC-SUB4 (10.10.2.46)	
affic Domain 0 👻 rvice State 👄 UP Disable 🗹 Enable Health Monitoring 🗹 AppFlow Loggin	Number of Active Clients	
Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings Available Monitors	Configured Monitors Weight State	
nd6 ping top http		
cp-ecv http-ecv http-	State: UP Probes: 68341 Failed [Total: 5614 Current: 0] Last Response: Success - TCP syn+ack received. Response Time: 0.357 millisec	
omments		_

onfigure Service					3
Service Name* cuic-http80-sub4		Ser <u>v</u> er*	ATL-CUIC-SUB4 (10.10.	.2.46)	-
Protocol* HTTP	v	Port*	80		
Traffic Domain	*				
Service State 💿 UP		Numb	er of Active Clients		
Disable 🔽 Enable Health Mo	onitoring 🗹 AppFlow Logging	1			
Monitors Policies Profiles	Advanced SSL Settings				
_ Thresholds					
Max Requests	0		Max Band <u>w</u> idth (kbits)	0	
Max Clients	0		Monitor Threshol <u>d</u>	0	E
Idle Time-out (secs)					
Client 180		Serve	r 360		
_ Settings					
Use Source IP Client K	een-Alive 🗌 TCP Buffering	□ Cor	npression		
Client IP Header					
<pre></pre>					+
Comments					
▶ <u>H</u> elp				<u></u> K	Close

Configure Service

rotocol* HTTP	Port* 8081	3354 (10.10.2.40)	
affic Domain 0 👻			
rvice State 💿 UP	Number of Active	Clients	
Disable 🗹 Enable Health Monitoring 🗹 AppFlow Loggin	9		
Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings			
Available	Configured	10/01004	0.0
arp	http: 8081	1 vveignit	State
nd6			
ping			
tcp Add >	1		
http	il i		
tcp-ecv < <u>K</u> ernove	-		
http-ecv	State: UP		
udp-ecv	Probes: 68352 F	ailed [Total: 5630	Current: 0]
dns	Last Response: Su Response Time: (access - HTTP resp 1754 milliser	ponse code 302 received.
ftp	incoposition interve		

×

onfigure Service					
Service Name* cuic-http80801-sub	4	Server*	ATL-CUIC-SUB4 (10.10	2.46)	
Protocol* HTTP	*	Port*	8081		
Traffic Domain	•				
Service State 💿 UP		Numbe	r of Active Clients		
Disable 🗹 Enable Health Mo	nitoring 🗹 AppFlow Logging				
Monitors Policies Profiles	Advanced SSL Settings				
Thresholds					
Max Requests	0		Max Band <u>w</u> idth (kbits)	0	
Mag Clients	0		Monitor Threshol <u>d</u>	0	=
-Idle Time-out (secs)					
Client 180		Server	360		
_ Settings					
Use Source IP Client Ke	ep-Alive 🗌 TCP Buffering	🗌 Con	opression		
Client IP Header			-		
•		_			
Comments					
<u> → Help</u>					<u>QK</u> Close

	c-nttps-sub4			Server*	ATL-CUIC-SL	JB4 (10.10.2.46)	
otocol* SSL	_BRIDGE		Ŧ	Port*	8444		
affic Domain 🛛		~					
rvice State 🔵 UF	>	_		Numb	er of Active Cli	ents	
Disable 🗸 E	nable Health <u>M</u> or	nitoring 🗹 A	ppFlow Logging			-	
Monitors Poli	cies Profiles	Advanced	SSL Settings				
Available				Confi	gured		
Monitors				Monito	ors	Weight	State
arp		~		cust_:	sub4_https-ecv	1	v
nd6							
ping		=					
cp		-	Add >				
http			_	i I			
cp-ecv			< <u>R</u> emove				
http-ecv				States	UP		
udp-ecv				Probe	s: 384901 Fa	iled [Total: 8624	Current: 0]
dns				Last F	Response: Succ	ess - Pattern fo	und in response.
ftp				Respo	onse Time: 1.4	63 millisec	
		*					

Service Name* cuic-https-sub4 Server* ATL-CUIC-SUB4 (10.10.2.46) Protocol* SSL_BRIDGE Port* 8444 Traffic Domain Image: Comparing of the service state UP Number of Active Clients Service State UP Number of Active Clients Image: Comparing of the service state Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings	ŀ
Protocol* SSL_BRIDGE ✓ Port* 8444 Traffic Domain ✓ ✓ Number of Active Clients Service State UP Number of Active Clients ✓ Disable ✓ Enable Health Monitoring ✓ AppFlow Logging Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings	
Traffic Domain 0 Service State UP Number of Active Clients Disable Enable Health Monitoring AppFlow Logging Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings Thresholds	
Service State UP Number of Active Clients Disable Enable Health Monitoring AppFlow Logging Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings Thresholds	
Disable Enable Health Monitoring AppFlow Logging Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings Thresholds	
Monitors Policies Profiles Advanced SSL Settings Thresholds	
Thresholds	
Max Requests 0 Max Bandwidth (kbits) 0	=[
Mag Clients 0 Monitor Threshold 0	_
-Idle Time-out (secs)	
Client 180 Server 360	
_ Settings	_
Use Source IP Client Keep-Alive TCP Buffering Compression	
Client IP Header	
•	F
Comments	
	Clore

Virtueller Server erstellen

NetScaler > Traffic Mana	VetScaler > Traffic Management > Load Balancing > Virtual Servers								○ 0 H
Add_ Open_	Add. Open. Remove Action • Search •								
Name	State	Effective State	IP Address	Traffic Domain ID	Port	Protocol	Method	Persistence	% Health
DC2-CUBC-HTTP	🔵 Up	😑 Up	10.10.2.61	0	80	HTTP	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN
DC2-CU0C-HTTP8081	🔵 Up	🔵 Up	10.10.2.61	0	8081	HTTP	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN
DC2-CUBC-HTTPS	🔵 Up	🔵 Up	10.10.2.61	0	8444	SSL_BRIDGE	LEASTCONNECTION	SOURCEIP	100.00% 2 UP/0 DOWN
							25 Per Page	• • • 1	-3 of 3 > > 1

Um einen virtuellen Server zu erstellen, navigieren Sie zu **Datenverkehrsmanagement > Load Balancing > Virtuelle Server**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Überprüfen Sie die Services, die diesem virtuellen Service zugeordnet werden müssen.

Wählen Sie auf der Registerkarte **Method and Persistence (Methode und Beständigkeit) Method** als **geringste Verbindung**, **Persistence** als **SOURCEIP und Time-Out als 40 Minuten aus.** Der Grund hierfür ist, dass die voreingestellte Aktualisierungsrate für historische Berichte auf 30 Minuten festgelegt ist. Sie müssen einen Wert konfigurieren, der größer ist als die Aktualisierungsrate. Wenn Sie eine andere Aktualisierungsrate für Verlaufsberichte konfigurieren, ändern Sie diesen Wert ebenfalls.

Configure Virtual Se	erver (Load Balancing)								3
Name* DC2-CL	JIC-HTTP			● IP A	Address Base	d O IP	Pattern Ba:	sed	
Protocol* HTTP				IP Add	ress*	10 . 10	. 2	. 61	
Network VServe	r Bange 1			Port*	[80			
Enable DNS64		.e+c		Traffic	Domain ID				Ŧ
State CIV204	Disable AnnEleur	Logging			Contrain to [_
State OP	Appriow	Logging		1	1				
Services Servi	ice Groups Policies	Method and Persister	nce Advanced	Profile	s SSL Setti	ings			
Lb Mediou			Г						ĥ
Method Least C	connection	New Service Starts	up Request Rate				PER_SEC	OND -	
Current Method	Round Robin	Increment Interval							
Reason: Bound s	service's state changed t	0							=
UP									-
									-11
Persistence	COURCETE				Sackup Persis	tence	AIE		
Persistence	SOURCEP			- II'	Persistence	INC	INE		
Time-out (min)	40				Time-out (mi	in) 2			
				1	IPv <u>4</u> Netmask	<			
					Profi Mask Leo	nath 129	2		
Configure Virtual Ser	ver (Load Balancing)								×
Name* DC2-CUI	C-HTTP8081			IP Ad	dress Based	O IP Pat	ttern Based		_
Protocol* HTTP			Ŧ	IP Addre:	ss* 10	. 10	.2.0	51	
Network VServer	Range 1			Port*	8.0	81			
Enable DNS64	Bypass AAAA Request	5		Traffic D	omain ID				Ŧ
State 🔵 UP 🛛 Di	sable 🛛 🗹 AppFlow L	ogging							
Services Servic	e Groups Policies	Method and Persistence	e Advanced	Profiles	SSL Setting	35			
Activate All Deacti	vate All							🔍 Find	
Active Servic	ce Name	IP Address	Port Protocol	State		V	leight	Dynamic Weig	ht
Cuic-h	ttp80801-sub4	10.10.2.46	8081 HTTP	O UP			1		0
Cuic-h	ttp80801-sub5	10.10.2.47	8081 HTTP	OUP		_	1.		0
	ttp80-sub5	10.10.2.47	SOHTTP	OUP			1 2		
_									
									71
🗟 Add 📝 Oge	en 🝙 <u>B</u> ernove								
Community [-1
									_
							l	QK Clo	se

Configure V	'irtual Server (Load Balan	cing)					×
Name*	DC2-CUIC-HTTPS			IP Address Bas	ed O IP	Pattern Ba	sed
Protocol*	SSL_BRIDGE		~	IP Address*	10 . 1	10.2	. 61
Networ	rk VServer Range 1			Port*	8444		
Enable	DNS64 Dypass AAAA	Requests		Traffic Domain ID			¥
State 🔵 I	UP Disable 🗹 Ap	pFlow Logging					
Services	Service Groups Poli	cies Method and Persis	tence Advanced	Profiles SSL Set	tings		
Activate	All Deactivate All						🔍 Find
Active	Service Name	IP Address	Port Protocol	State		Weight	Dynamic Weight
	cuic-https-sub4	10.10.2.46	8444 SSL_BRID	🔵 UP		1 🜩	0
	cuic-https-sub5	10.10.2.47	8444 SSL_BRID	🔵 UP		1 🗘	0
🗟 Add.	📝 Ogen 👔 Bernovi	e					
Comment	3						
❷ Help							QK Close

Persistenzgruppen erstellen

Um eine Persistenzgruppe zu erstellen, navigieren Sie zu **Traffic Management > Load Balancing > Persistency Groups**, und klicken Sie auf **Add**.

Wählen Sie **Method** als **geringste Verbindung**, **Persistence** als **SOURCEIP** und **Time-Out als 40 Minuten aus.** Der Grund hierfür ist, dass die voreingestellte Aktualisierungsrate für historische Berichte auf 30 Minuten festgelegt ist. Sie müssen einen Wert konfigurieren, der größer ist als die Aktualisierungsrate. Wenn Sie eine andere Aktualisierungsrate für Verlaufsberichte konfigurieren, ändern Sie diesen Wert ebenfalls.

Da jeder CUIC-Server drei Ports abhört, müssen alle drei virtuellen Server hier eingeschlossen werden. Wenn ein Client einen HTTP 80-Port anfordert, der bereits an einen bestimmten CUIC-Server gesendet wurde, werden alle Anfragen dieses Clients, die auf Port 8081, 8444 abzielen, an denselben CUIC weitergeleitet.

onfigure Persistency Group		,
Group Name	PgroupDC2	
Persistence*	SOURCEIP	•
IPv4 Netmask	255 · 255 · 255 · 255	
IPv6 Mask Length	128	
Time-out	40	
Backup Persistence*	NONE	
Virtual Server Name*	Configured (3) Remove All	
	DC2-CUIC-HTTP - Add	
	DC2-CUIC-HTTP8081 -	
	DC2-CUIC-HTTPS -	
0		Class

Referenz

1. http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler/ns-gen-netscaler-wrapper-con.html

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.