## CUSP 10.2 SFTP-Sicherungsverfahren

## Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Backup-Verfahren
Windows als SFTP-Server
MAC als SFTP-Server
Linux als SFTP-Server
Backup-Fehler
So testen Sie Absolute Path auf SFTP-Servern

## Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Cisco Unified Session Initiation Protocol (SIP) Proxy (CUSP) 10.2 oder höher konfiguriert wird, um Backups mit Secure File Transfer Protocol (SFTP) durchzuführen.

CUSP 10.2 unterstützt nur SFTP und erfordert die Verwendung von Absolute Path, was nicht von jeder SFTP-Anwendung behandelt wird. Dieses Dokument enthält Anleitungen für die Einrichtung dieser Konfiguration mit drei verschiedenen Plattformen als SFTP-Server.

Ein Beitrag von Luis Ramirez, Cisco TAC Engineer.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- SFTP
- CUSP
- Windows
- Linux
- MAC

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- CUSP 10,2
- Windows 10

- Windows Server 2019
- Ubuntu 18,04
- MAC Mojave

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

## Backup-Verfahren

CUSP 10.2 macht die Unterstützung von FTP überflüssig und lässt SFTP nur aus Sicherheitsgründen zu.

Bei dieser Änderung benötigt CUSP Absolute Path, um für Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren konfiguriert zu werden. Diese Option wird jedoch von vielen Windows SFTP-Anwendungen nicht unterstützt.

Diese Optionen enthalten die Schritte zum Einrichten von CUSP-Backups mit Windows, MAC und Linux als SFTP-Server sowie Informationen zum Einrichten von Servern.

Hinweis: Weitere Informationen zu CUSP 10.2-Backups finden Sie im <u>GUI Administration Guide for Cisco Unified</u> <u>SIP Proxy Release 10.2</u>

### Windows als SFTP-Server

Windows 10 und Windows Server 2016 auf den neuesten Versionen haben die Möglichkeit, OpenSSH zu installieren, das auch für SFTP verwendet werden kann.

SFTP-Server-Setup.

Greifen Sie in den Windows-Systemeinstellungen auf Apps und Features zu, und wählen Sie Optionale Features aus.

Settings	
	Apps & features
Find a setting	Choose where to get apps
Apps	Installing apps only from Windows Store helps protect your device.
IΞ Apps & features	Anywhere $\checkmark$
ੀ⇒ Default apps	Apps & features
印 <u></u> Offline maps	Optional features
D Apps for websites	App execution aliases
III Video playback	Search, sort, and filter by drive. If you would like to uninstall or move an app, select it from the list.
🖵 Startun	Search this list $ ho$

Wenn OpenSSH Client und OpenSSH Server nicht in der Liste als bereits installiert angezeigt werden, wählen Sie Funktion hinzufügen.



Settings

# 

## **Optional features**

### See optional feature history

Add a feature

Suchen Sie nach OpenSSH Client und OpenSSH Server und installieren Sie sie.

Hinweis: Wenn diese Optionen nicht in der Liste angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung besteht und dass Windows die neuesten Updates installiert hat.



4.71 MB

# CopenSSH Server

Öffnen Sie nach der Installation Services, und starten Sie den Dienst für OpenSSH SSH Server.

Services								
File Action View	Help							
🚔 Services (Local)	Name		Description	Status	Startup Type	Log On As		
	Q Offline Files		The Offline Files service performs maintenance		Manual (Trig	Local Syste		
	Q OpenSSH Authentication Agent		Agent to hold private keys used for public key a		Disabled	Local Syste		
	😳 OpenSSH SSH Server 👘 👘		SSH protocol based service to provide secure en		Manual	Local Syste		
	Q Optimize drives	Start	Helps the computer run more efficiently by opti		Manual	Local Syste		
	Controls	Stop	Enforces parental controls for child accounts in		Manual	Local Syste		
	Representation of the second s	Pause	Manages payments and Near Field Communica		Manual (Trig	Local Service		
	Reer Name Resolution Prote	Resume	Enables serverless peer name resolution over th		Manual	Local Service		
	Reer Networking Grouping	Restart	Enables multi-party communication using Peer		Manual	Local Service		
	Reer Networking Identity M		Provides identity services for the Peer Name Res		Manual	Local Service		
	Reformance Counter DLL F	All Tasks >	Enables remote users and 64-bit processes to q		Manual	Local Service		
Refrech	Refresh	Performance Logs and Alerts Collects performa		Manual	Local Service			
	Q. Phone Service		Manages the telephony state on the device		Manual (Trig	Local Service		
	Q Plug and Play	Properties	Enables a computer to recognize and adapt to h	Running	Manual	Local Syste		
	Q PNRP Machine Name Public	Help	This service publishes a machine name using th		Manual	Local Service		
	Revice Enumerator	rich	Enforces group policy for removable mass-stor		Manual (Trig	Local Syste		
	Q Power		Manages power policy and power policy notific	Running	Automatic	Local Syste		

Der Stammordner für den SFTP-Server ist der Windows-Benutzer, in dem der Dienst ausgeführt wird.

In diesem Beispiel lautet der Root C:\Users\luirami2

W Hinweis: Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie auf der Microsoft-Website.

### **CUSP-Konfiguration**

Da CUSP mit dem absoluten Pfad des SFTP-Servers konfiguriert werden muss, können zwei Optionen konfiguriert werden.

- 1. Der absolute Pfad zum Stammordner.
  - sftp://SFTP Server-IP-Adresse/C:/Users/luirami2
- 2. Absoluter Pfad, der zu einem anderen Ordner innerhalb von Root führt.
  - sftp://SFTP Server-IP-Adresse/C:/Users/luirami2/Desktop/CUSP10.2

Benutzername und Kennwort müssen identisch sein, um sich beim Windows-Konto anzumelden.



### MAC als SFTP-Server

Auf einem MAC-PC mit Mojave oder späteren Versionen ist der SFTP-Server bereits eine Option, muss jedoch aktiviert werden.

SFTP-Server-Setup.

Aktivieren Sie unter Systemeinstellungen die Option Freigabe, und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für Dateifreigabe und Remoteanmeldung.



Diese Optionen aktivieren SFTP mit einem Stammordner des MAC PC-Benutzers, auf dem der Dienst ausgeführt wird.

In diesem Beispiel ist der Stamm /Users/luirami2

CUSP-Konfiguration.

Da CUSP mit dem absoluten Pfad des SFTP-Servers konfiguriert werden muss, können zwei Optionen konfiguriert werden.

- 1. Der absolute Pfad zum Stammordner.
  - sftp://SFTP Server-IP-Adresse/Benutzer/luirami2
- 2. Absoluter Pfad, der zu einem anderen Ordner innerhalb von Root führt.
  - sftp://SFTP Server-IP-Adresse/Benutzer/luirami2/CUSP10.2

Benutzername und Kennwort müssen identisch sein, um sich beim MAC PC-Konto anzumelden.



### Linux als SFTP-Server

Unter Linux muss SSH installiert werden, damit es als SFTP-Server verwendet werden kann.

Dieses Beispiel gilt für Ubuntu 18.04.

SFTP-Server-Setup.

Installieren Sie SSH mit dem Befehl sudo apt install ssh

### <#root>

root@ubuntu:~\$

sudo apt install ssh

Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following

Ändern Sie nach der Installation die Datei /etc/ssh/sshd\_config mit diesen Änderungen am Ende des Dokuments.

sudo vi /etc/ssh/sshd\_config

Match group sftp ChrootDirectory /home X11Forwarding no AllowTcpForwarding no ForceCommand internal-sftp

Speichern Sie die Änderungen, und starten Sie den SSH-Dienst mit diesem Befehl neu.

sudo service ssh restart

Diese Optionen aktivieren SFTP mit einem Stammordner des Linux-Benutzers, in dem der Dienst ausgeführt wird.

In diesem Beispiel ist der Root /home/luirami2

CUSP-Konfiguration.

Da CUSP mit dem absoluten Pfad des SFTP-Servers konfiguriert werden muss, können zwei Optionen konfiguriert werden.

- 1. Der absolute Pfad zum Stammordner.
  - sftp://SFTP Server IP Address/home/luirami2
- 2. Absoluter Pfad, der zu einem anderen Ordner innerhalb von Root führt.
  - sftp://SFTP Server-IP-Adresse/home/luirami2/SFTP/CUSP10.2

Benutzername und Kennwort sollten identisch sein, um sich beim Linux PC-Konto anzumelden.



## Backup-Fehler

Wenn eine Sicherung oder Wiederherstellung fehlschlägt, wird unter Bericht ein Fehler angezeigt, entweder Sicherungsverlauf oder Wiederherstellungsverlauf.

Alle diese Fehler sind Client URL (CURL) Antworten, alle von ihnen drucken den Rückgabewert: aber nur einige drucken seine Definition.

CURL-Fehlercodes finden Sie hier.

## So testen Sie Absolute Path auf SFTP-Servern

Von einem Linux-Server aus kann die CURL mit einem SFTP-Server getestet werden, um zu ermitteln, ob sie Absolute Path oder nur Abbreviated Path versteht.

Diese fünf Befehle können verwendet werden, um Authentifizierung/Verzeichnisliste, Upload, Download, Löschen und Verzeichniserstellung zu testen.

Bei Tests mit Abkürzungspfad sollte dies einwandfrei funktionieren.

<#root>

Authentication and Directory List

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword"

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:19 . drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:19 . -rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

Upload a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -T "/home/TestCapture.pcap" --ftp-create-dirs

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 11.8M 0 0 100 11.8M 0 4143k 0:00:02 0:00:02 --:--:- 4142k 100 11.8M 0 0 100 11.8M 0 4142k 0:00:02 0:00:02 --:--:- 4142k

Download a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/TextFile.txt" --user "username:pasword" -o "/home/TextFile.txt" --ftp-create-

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 38 100 38 0 0 181 0 --:--:-- --:--- 181 100 38 100 38 0 0 181 0 --:--:-- --:--- 181

Delete a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -Q "-RM TestCapture.pcap" --ftp-create-dirs

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .
drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .
-rw-rw-rw 1 root root 12386208 Sep 11 18:23 TestCapture.pcap
-rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

```
Create a Directory

root@ubuntu:~$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -Q "-MKDIR /DirectoryFolder" --ftp-create-dirs

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .

-rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

Authentication and Directory List (TestCapture.pcap has been deleted and DirectoryFolder has been create

root@ubuntu:~$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword"

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 DirectoryFolder

-rw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 DirectoryFolder

-rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt
```

Wenn der SFTP-Server mit Absolute Path getestet wurde und diesen nicht akzeptiert, wird jeder Befehl mit dem Grund 9CURLE\_REMOTE\_ACCESS\_DENIED zurückgewiesen. Der gleiche Fehler wird angezeigt, wenn der verwendete SFTP-Server die CURL-Befehle aufgrund der Verwendung von Absolute Path zurückweist.

### CURLE\_REMOTE\_ACCESS\_DENIED (9)

Der Zugriff auf die in der URL angegebene Ressource wurde verweigert. Bei FTP geschieht dies, während das Remote-Verzeichnis geändert wird.

<#root>

Authentication and Directory List

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword"

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

### root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -T "/home,

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0

curl: (9) Access denied to remote resource

Download a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2/TextFile.txt" --user "username:paswor

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

Delete a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -Q "-RM Te

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

Create a Directory

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -Q "-MKDIN

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.