Entfernen von ISE-Netzwerkgeräten mit ERS API

Inhalt
Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Konfigurieren
ERS aktivieren (Port 9060)
ERS-Administrator erstellen
Postbote einrichten
NAD-Name und -ID abrufen
NAD nach ID löschen
NAD nach Name löschen
Überprüfung
Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird der Prozess zum Löschen von Netzwerkzugriffsgeräten (Network Access Devices, NADs) auf der ISE über die ERS-API mit PostMan als REST-Client beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- ISE (Identity Services Engine)
- ERS (externe RESTful-Services)
- REST-Clients wie Postman, RESTED, Insomnia usw.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- Cisco ISE (Identity Services Engine) 3.1 Patch 6
- Postman-REST-Client v10.16



Hinweis: Das Verfahren ist für andere ISE-Versionen und REST-Clients ähnlich oder identisch. Sofern nicht anders angegeben, können Sie diese Schritte für alle ISE-Softwareversionen der Versionen 2.x und 3.x ausführen.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

ERS aktivieren (Port 9060)

ERS-APIs sind reine HTTPS-REST-APIs, die über Port 443 und Port 9060 betrieben werden. Port 9060 ist standardmäßig geschlossen, daher muss er zuerst geöffnet werden. Wenn Clients, die versuchen, auf diesen Port zuzugreifen, ERS nicht zuerst aktivieren, wird eine Zeitüberschreitung

vom Server angezeigt. Daher muss ERS zuerst über die Cisco ISE-Administrations-Benutzeroberfläche aktiviert werden.

Navigieren Sie zu Administration > Settings > API Settings, und aktivieren Sie die Umschaltfläche ERS (Read/Write).

= Cisco ISE	Administration - System	🕛 ର୍ 🖉 🔊 🕒
Deployment Licensing	Certificates Logging Maintenance Upgrade Health Checks Backup & Restore Admin Access Settings	
Citert Provisioning PPS Mose Security Settings Atom Settings Posture > Profiling Profiling >	API Service Settings API Gateway Settings Verview API Service Settings API Service Settings for Administration Node ERS (Read/Write) Open API (Read/Write)	
Endpoint Scripts > Proxy SMITP Server SMS Sateway	CSRF Check (only for ERS Settings) Enable CSRF Check for Enhanced Security (Net compatible with pre ISE 2.3 Clients) Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)	
API Settings		
Network Success Diagnostics		Reset Save
DHCP & IINS Services Max Sossions Light Data Disorbution Interactive Help Enetive TAC Support Cases		



Hinweis: Die ERS-APIs unterstützen TLS 1.1 und TLS 1.2. ERS-APIs unterstützen TLS 1.0 nicht, unabhängig davon, ob TLS 1.0 im Fenster Sicherheitseinstellungen der Cisco ISE-GUI aktiviert wurde (Administration > System > Einstellungen > Sicherheitseinstellungen). Die Aktivierung von TLS 1.0 im Fenster "Security Settings" (Sicherheitseinstellungen) bezieht sich nur auf das EAP-Protokoll und hat keine Auswirkungen auf ERS APIs.



Hinweis: Massenlöschvorgänge werden von der ISE nicht unterstützt. NAD-Löschung muss einzeln durchgeführt werden.

ERS-Administrator erstellen

Erstellen Sie einen Cisco ISE-Administrator, weisen Sie ein Kennwort zu, und fügen Sie der Admin-Gruppe einen Benutzer als ERS-Administrator hinzu. Sie können den Rest der Konfiguration leer lassen.

✓ Admin User	
'Netw ERS-USER	
Statu Zenabled V	
Email Include system alarms in emails	
Eesme 0	
Presid Urity	
Healthe accord recent skilled	
Research 1	
· Password	
* Pageword	
- Bi-Leter Passood	
daparte Desenand	
✓ User Information	
Feat None	
Last Name	
~ Account Options	
Description	
Change parametric a staticgis	
✓ Admin Groups	
IES Admin	

Postbote einrichten

Downloaden oder nutzen Sie die Online-Version von Postman .

1. Erstellen Sie einen Benutzer, und erstellen Sie einen Arbeitsbereich, indem Sie auf der Registerkarte Arbeitsbereiche auf Arbeitsbereich erstellen klicken.



2. Wählen Sie Leerer Arbeitsbereich und weisen Sie dem Arbeitsbereich einen Namen zu. Sie können eine Beschreibung hinzufügen und veröffentlichen. Für dieses Beispiel ist Personal ausgewählt.



Nachdem Sie den Arbeitsbereich erstellt haben, können Sie jetzt unsere API-Aufrufe konfigurieren.

NAD-Name und -ID abrufen

Bevor Sie mit dem Löschen von NADs beginnen, müssen Sie zunächst den Namen oder die ID des NAD kennen. Der NAD-Name kann leicht aus der NAD-Liste der ISE abgerufen werden, die ID ist jedoch nur über einen GET-API-Aufruf erhältlich. Derselbe API-Aufruf gibt nicht nur die NAD-ID zurück, sondern auch den Namen und die Beschreibung, falls diese während der NAD-Konfiguration hinzugefügt wurde.

Zum Konfigurieren des GET-Anrufs greifen Sie zunächst auf das ISE ERS SDK (Software Developer Kit) zu. Dieses Tool erstellt die gesamte Liste der API-Aufrufe, die die ISE ausführen kann:

- 1. Navigieren Sie zu https://{ise-ip}/ers/sdk.
- 2. Melden Sie sich mit Ihren ISE-Administratoranmeldeinformationen an.
- 3. Erweitern Sie jetzt die API-Dokumentation
- 4. Blättern Sie nach unten, bis Sie Netzwerkgerät gefunden haben, und klicken Sie darauf.
- 5. Unter dieser Option finden Sie nun alle verfügbaren Vorgänge, die Sie für Netzwerkgeräte

auf der ISE ausführen können. Alle auswählen

External RESTful Services (ERS)	Online SDK
	Network Device
Quick Reference	Network Device
- API Documentation	-
BYOD Portal Certificate Template Certificate Template Certificate Profile Elear Threats and vulnerabilities Elear Threats and vulnerabilities End Point Certificates End Point Certificates EndPoints Identity Group EndPoints Identity Group Elear Inter Policy Guest Support Guest Support Guest Stid Guest St	Overview Resource definition Revision History Update-By-Name Delete-By-Name Get-By-Name Get-Sy-Name Get-Ay-Id Update Get-Ay-Id Delete Create Create Get Version Bulk Request Monitor Bulk Status
- 🛺 Identity Group - 🛺 Identity Sequence	Overview
Internal User My Device Portal My User My Device Portal Network Device Metwork Device Group Mode Details My Pin Mode Details Mit Pin Madius Set My Portal Portal Portal	Network Device API allows the client to add, delete, update, and search Network Devices. In this documentation, for each available API you will find the request syntax including the required headers and a response example of a successful flow. Please note that each API description shows weather the API is supported in bulk operation. The Bulk section is showing only 'create' bulk operation however, all other operation which are bulk supported can be used in same way.
- 2 Pull Deployment Info	rou snunu near nas a uasie template and eur nuelore senung to server.
- Ja Pagrid Settings	Back to top
Developer Recourses	Resource definition

6. Sie können nun die Konfiguration sehen, die erforderlich ist, um den API-Aufruf für einen beliebigen Rest-Client auszuführen, sowie ein erwartetes Antwortbeispiel.

External RESTful Services (ERS) C	nline SDK	
Quick Reference	Network Device	
- ABI Decumentation		Back to top
• API Documentation	Get-All	
- J BYOD Portal		
- CertificateProfile	Request:	
- 👸 Clear Threats and vulnerabilities	The of the off the	
- 🛺 Downloadable ACL	,	
Egress Matrix Cell	Method:	GET
- I End Point Certificates	URI:	https://10.201.230.99/ers/confra/networkdevice
- EndPoints Identity Group		
- 🔐 External Radius Server	HTTP 'Content-Type' Header:	application/xml Lapplication/json
Filter Policy	HTTP 'Accept' Header:	application/xml l application/json
- Guest Smtp Notification Configur	HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory):	network.networkdevice.1.1
– 🍶 Guest Ssid	UTTD IV CCDE TOKEN! Header (Required Only if Eachled from Cil	Dr. fatesh
- Guest Type	HTTP: X-Cake-TOKEN Header (Required Only II Enabled Iron Go	ji leta
Hotspot Portal		
- IP To SGT Mapping	Request Content:	
- 🍶 IP To SGT Mapping Group	B/R	
- USE Service Information		
Identity Group	Decomposi (CearchDecult)	
Internal User	Response. (Searchinesury)	
- 🧾 My Device Portal		
- JNative Supplicant Profile	HTTP Status: 200 (OK)	
Network Device Group		
- 👸 Node Details	Content:	
- 調 PSN Node Details with Radius Ser	XPIL	
Portal	<7xnl version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns0usearchbesult th="" xplnsuns0="v2.ers.ise.gisco.cog" ymlns<=""><th>usi="ers.ise.cisco.com" xplps.ers.v2="ers.v2" total="2"></th></ns0usearchbesult>	usi="ers.ise.cisco.com" xplps.ers.v2="ers.v2" total="2">
Profile Profile	<ns0:nextpage href="link-to-next-page" rel="next" th="" typ<=""><th>="application/xml"/></th></ns0:nextpage>	="application/xml"/>
- Pull Deployment Info	<pre><ns0:previouspage <="" description1"="" href="link-to-previo
<ns0:resources></pre></th><th>ss-page' type='application/xml'/></th></tr><tr><th>- 🎝 Pxgrid Node</th><th><nal:resource description=" id="id1" rel="previous" th=""><th>ane "name 1"></th></ns0:previouspage></pre>	ane "name 1">
- III Pxgrid Settings	<pre><link href="<url to resource name </rsl;resource></pre></th><th><pre>l>" rel="self" type="application/mnl"/></pre>	
Developer Recomment	<nsl:resource <="" description="description2" id="id2" th=""><th>name="name2"></th></nsl:resource>	name="name2">
Developer Resources	k rel="self" href="\$lt;url to resource name	<pre>>> type="application/an1"/></pre>

7. Zurück zu Postman, konfigurieren grundlegende Authentifizierung zu ISE. Wählen Sie auf der Registerkarte Autorisierung die Option Einfache Authentifizierung als Authentifizierungstyp aus, und fügen Sie die zuvor auf der ISE erstellten ISE ERS-Benutzeranmeldeinformationen hinzu.



Hinweis: Das Kennwort wird als Klartext angezeigt, es sei denn, die Variablen wurden auf Postman konfiguriert.

GET	✓ Enter URL or	e text				 Send	d ~
Params	Authorization • Hea	ders (11) Body	Pre-request Script	Tests	Settings	c	Cookies
Туре	Basic Auth	Username			ERS-USER		
The authoriz automatical send the rec <u>authorizatio</u>	zation header will be ly generated when you quest. Learn more about <u>n</u> 겨	Password					

8. Wechseln Sie zur Registerkarte Headers, und konfigurieren Sie die erforderlichen Header für den API-Aufruf, wie im SDK dargestellt. In diesem Beispiel wird JSON verwendet, es kann jedoch auch xml verwendet werden. In diesem Beispiel muss die Header-Konfiguration wie folgt aussehen:

GET	✓ Enter URL or paste text			Send 🗸
Params Headers	Authorization • Headers (11) Body	Pre-request Script Tests Settings		Cookies
	Кеу	Value	Description	*** Bulk Edit Presets \sim
\checkmark	Content-Type	application/json		
\checkmark	Accept	application/json		
\checkmark	ERS-Media-Type	network.networkdevice.1.1		
\checkmark	X-CSRF-TOKEN	fetch		
	Кеу	Value	Description	

9. Führen Sie den GET-Anruf aus. Wählen Sie GET als Methode aus. Fügen Sie https://{ISEip}/ers/config/network device in das Feld ein, und klicken Sie auf Senden. Wenn alles korrekt konfiguriert wurde, müssen Sie eine Meldung 200 OK und das Ergebnis sehen.

TESTNAD1 und TESTNAD2 können mit zwei verschiedenen Löschaufrufen gelöscht werden.



NAD nach ID löschen

Löschen Sie TESTNAD1 mit der ID, die Sie beim GET-Anruf gesammelt haben.

1. Wählen Sie im SDK auf der Registerkarte Netzwerkgerät die Option Löschen. Wie bereits gezeigt, sind hier die Header aufgeführt, die für den Anruf und die erwartete Antwort erforderlich sind.

iick Reference	Network Device	
Documentation		Back to to
BYOD Portal	Delete	
Certificate Template		
CertificateProfile	Request:	
Clear Threats and vulnerabilities Downloadable ACI		
Egress Matrix Cell	Method:	DELETE
End Point	100	
End Point Certificates	URI:	https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/{id}
External Radius Server	HTTP 'Content-Type' Header:	application/xml I application/json
Filter Policy	HTTP 'Accept' Header:	application/xml I application/ison
Guest Location	UTTD 'EDS.Madia.Tune' Hander (Not Mandatory):	petwork petwork/mice 1.1
Guest Ssid	TTTT ERS Model Type Treader (not Manuatory).	
Guest Type	HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only if Enabled from GUI):	The Token value from the GET X-CSRF-TOKEN fetch request
Guest User		
IP To SGT Mapping	Request Content:	
IP To SGT Mapping Group	N/A	
ISE Service Information		
Identity Group	Permanent (N/A)	
Internal User	Response: (R/A)	
My Device Portal		
Native Supplicant Profile	HTTP Status: 204 (No Content)	
Network Device Group		
Node Details	Content:	
PSN Node Details with Radius Ser	N/A	
Portal Portal Theme		
Profiler Profile		Back to to
Pull Deployment Info	Create	
Pxgrid Node		

2.Da die Header dem GET-Aufruf ähneln und Sie den DELETE-Aufruf auf derselben ISE durchführen, duplizieren Sie den vorherigen Aufruf und ändern die benötigten Variablen. Am Ende muss die Header-Konfiguration wie folgt aussehen:

DELET	📕 👻 Enter URL or paste text					Send
Params Headers	Authorization • Headers (10) B	3ody Pr	re-request Script Tests	Settings		Cookie
	Кеу	V	alue		Description	••• Bulk Edit Presets ~
\checkmark	Content-Type	а	pplication/json			
~	Accept	а	pplication/json			
	ERS-Media-Type	n	etwork.networkdevice.1.1			
	Key	V	/alue		Description	

3. Löschen Sie jetzt TESTNAD1. Wählen Sie als Methode DELETE aus. Fügen Sie https://{ISEip}/ers/config/network device/{id} in das Feld ein, ersetzen Sie {id} durch die tatsächliche ID der NAD, die Sie aus dem GET-Anruf sehen können, und klicken Sie auf Senden. Wenn alles korrekt konfiguriert wurde, muss die Meldung 204 No Content (Keine Inhalte) angezeigt werden, und das Ergebnis ist leer.

DELE	TE ~	https://10.20	1.230.99/ers/c	onfig/ne	twork	device	/7c45e6	f0-30af-11ee-a4cc-9a44	16445bd4f			Send	~
Params	Authori	zation • Hea	ders (11)	Body	Pre-r	eques	t Script	Tests Settings		-		Coc	kies
Query P	Params												_
	Key				Value	е			Descriptio	on	***	Bulk Edi	t
Body C	Cookies (2)	Headers (16)	Test Results				¢	Status: 204 No Content	Time: 222 ms	Size: 1.01 KB	🖺 Save a	is Exampl	e
Pretty	Raw	Preview	Visualize	JSON	\sim	- 9						ſ	Q
1													

4. Bestätigen Sie, ob die NAD gelöscht wurde, indem Sie den GET-Anruf erneut durchführen oder die ISE-NAD-Liste überprüfen. Beachten Sie, dass TESTNAD1 nicht mehr vorhanden ist.

GET	~	https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice	Send 🗸
Params	Authoriz	zation • Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings	Cookies
Body Co	okies (2)	Headers (18) Test Results 🚯 Status: 200 OK Time: 522 ms Size: 3.09 KB	Save as Example 🚥
Pretty	Raw	Preview Visualize JSON V	r Q
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44		<pre>}, { "id": "8901ab50-c999-11ec-997d-66c78d20c31f", "name": "LABSwitch", "description": "", "link": { "rel": "self", "href": "https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/8901ab50-c999-11ec-4 "type": "application/json" } }, </pre>	997d-66c78d20c31f",
45 46 47 48 49 50 51 52 52 53		<pre>"id": "85bd74a0-30af-11ee-a4cc-9a446445bd4f", "name": "TESTNAD2", "description": "", "link": { "rel": "self", "href": "https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/85bd74a0-30af-11ee-a "type": "application/json" }</pre>	<u>a4cc-9a446445bd4f</u> ",
54 55 57 58 59 60 61 62 63 64		<pre> id": "63efbc20-4f5a-11ed-b560-6e7768fe732e", "name": "Wireless-9800", "description": "Wireless Controller C9800", "link": { "rel": "self", "href": "https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/63efbc20-4f5a-11ed- "type": "application/json" } </pre>	b560-6e7768fe732e",

≡ Cisco ISE					ø			
Network Devices	Network Device Groups	Network Device Pri	ofiles External RAD	IUS Servers	RADIUS Server Sequences	NAC Ma	Click here to do visibility setup Do not show this aga	n. ×
Network Devices	Notwo	k Daviaga						
Default Device	Networ	k Devices						
Device Security Settings							Selected 0 Total 5 🔝 🍕	
	0 Edit + 1	Add 📋 Duplicate 🚽	a Import 🛛 🏥 Export 🗸	🔠 Generate PAC	🕅 Delete 🖂		$_{ m All}$ \sim $~$ γ	,
	🗌 Nan	ne 🗠 IP/Mask	Profile Name	Location	Туре	Desc	ription	
	ASA	-FP 10.201.23	🗯 Cisco 🕕	All Locations	All Device Types			
	Duo	_Client 10.201.23	📾 Cisco 🧻	All Locations	All Device Types	DUO	sending request back as cl	
		Switch 2001:420:	🚓 Cisco 🧻	NMH	Access-Layer			
	TES	TNAD2 20.20.20	🚓 Cisco 🕧	All Locations	All Device Types			
	. Win	eless-98 10.201.23	🟥 Cisco ()	All Locations	All Device Types	Wire	less Controller C9800	

NAD nach Name löschen

Löschen Sie TESTNAD2 unter Verwendung des Namens, der aus dem GET-Anruf oder der NAD-Liste der ISE-GUI erfasst wurde.

1. Wählen Sie im SDK auf der Registerkarte Netzwerkgerät die Option Nach Namen löschen aus. Wie bereits gezeigt, sind hier die Header aufgeführt, die für den Anruf und die erwartete Antwort erforderlich sind.

External RESTful Services (ERS) Online SDK						
Quick Reference	Networ	k Device				
- API Documentation	Dele	ste-By-Name	Back to top			
Clear Threats and vulnerabilities Jownloadable ACL Egress Matrix Cell End Point	Reque	əst:				
End Point Certificates EndPoints Identity Group External Radius Server		Method:	DELETE			
Guest Location		HTTP 'Content-Type' Header:	application/xml I application/json			
Guest Ssid Guest Type Guest User		HTTP 'Accept' Header: HTTP 'ERS-Media-Type' Header (Not Mandatory):	appication/xml I application/json network.networkdevice.1.1			
Hotspot Portal IP To SGT Mapping IP To SGT Mapping Group		HTTP 'X-CSRF-TOKEN' Header (Required Only If Enabled from GUI):	The Token value from the GET X-CSRF-TOKEN fetch request			
- JISE Service Information - Jidentity Group - Jidentity Sequence		Request Content: X/A				
Internal User My Device Portal My Userse Supplicant Profile Mative Supplicant Profile Metwork Device	Response: (N/A)					
Network Device Group Node Details PSN Node Details with Radius Ser		HTTP Status: 204 (No Content)				
- J Portal J Portal Theme Profile Profile		Content: x/x				
- 📑 Puri Deployment Info - 📑 Pxgrid Node	1		Back to top			

2. Da die Header dem GET-Aufruf ähneln und Sie den DELETE-Aufruf auf derselben ISE durchführen, duplizieren Sie den vorherigen Aufruf und ändern die benötigten Variablen. Am Ende muss die Header-Konfiguration wie folgt aussehen:

DELET	📔 🗸 Enter URL or paste text			Send 🗸
Params	Authorization • Headers (10) Body	Pre-request Script Tests Settings		Cookies
Headers	s 💿 7 hidden			
	Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets \sim
\checkmark	Content-Type	application/json		
\checkmark	Accept	application/json		
\checkmark	ERS-Media-Type	network.networkdevice.1.1		
	Key	Value	Description	
Deenen				
Respons	se			~

3. Löschen Sie TESTNAD2. Wählen Sie als Methode DELETE aus. Fügen Sie https://{ISEip}/ers/config/network/device/name/{name} in das Feld ein, ersetzen Sie {name} durch den tatsächlichen NAD-Namen, der beim GET-Anruf oder in der ISE-GUI zu sehen ist, und klicken Sie auf Senden. Wenn alles korrekt konfiguriert wurde, muss die Meldung 204 No Content (Keine Inhalte) angezeigt werden, und das Ergebnis ist leer.

DELETE V https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/name/TESTNAD2						
Params Autho	rization • Headers (1	1) Body	Pre-request Script	Tests Settings	-	Cookies
Query Params						
Key			Value		Description	Bulk Edit
Key			Value		Description	
				×		
Body Cookies (2) Headers (16) Test	Results	¢	Status: 204 No Content	Time: 210 ms Size: 1.01 KB	Save as Example •••
Pretty Raw	Preview Visua	lize JSON	~ =			ΓQ
1						

4. Bestätigen Sie, ob die NAD gelöscht wurde, indem Sie den GET-Anruf erneut durchführen oder die ISE-NAD-Liste überprüfen. Beachten Sie, dass TESTNAD2 nicht mehr existiert.

GET	v https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice	nd ~
Params	uthorization • Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings	Cookies
Body Co	es (2) Headers (18) Test Results 🚯 Status: 200 OK Time: 503 ms Size: 2.79 KB 🖺 Save as Exa	ample •••
Pretty	Raw Preview Visualize JSON V	īΩ
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	<pre>"id": "673bcbb0-c988-11ec-997d-66c78d20c31f", "name": "Duo_Client_NAD", "description": "DUO sending request back as client for 2FA", "link": { "rel": "self", "href": "https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/673bcbb0-c988-11ec-997d-66c78d20c3 "type": "application/json" } }, { "id": "8901ab50-c999-11ec-997d-66c78d20c31f", "name": "LABSwitch", "description": "", "link": { "rel": "self", "htef": "https://10.201.230.99/ers/config/networkdevice/8901ab50-c999-11ec-997d-66c78d20c3 "type": "application/json" } }, { "id": "63efbc20-4f5a-11ed-b560-6e7768fe732e", "name": "Wireless-9800", "description": "Wireless Controller C9800", "link": { "rel": "self", "rel": "self", "type": "application/json" } }, </pre>	<pre>11f", 11f", 2e",</pre>
57		

Cisco ISE	Administration · Network Resources						<u>()</u> Q ()	æ	0
Network Devices N	letwork Device Groups	s Network Device P	rofiles External RAD	DIUS Servers	RADIUS Server Sequences	NAC Ma Click here to do visit	bility setup Do not show	this ag	ain. ×
Network Devices	Netwo	ork Devices							
Device Security Settings							Selected 0 Total 4	Ø (0
	2 Edit -	+ Add Duplicate	🕁 Import 👘 Export 🖂	A Generate PAC	🕻 Delete 🗸		A	· ~ `	7
		Name \sim IP/Mask	Profile Name	Location	Туре	Description			
		ASA-FP 10.201.23	🚓 Cisco 🕧	All Locations	All Device Types				
		Dup_Client 10.201.23	st Cisco 🕠	All Locations	All Device Types	DUO sending request bac	k as cl		
		LABSwitch 2001:420:	🏥 Cisco 🧻	NMH	Access-Layer				
		Wireless-98 10.201.23	🖽 Cisco 🕕	All Locations	All Device Types	Wireless Controller C9800)		

Überprüfung

Wenn Sie auf die GUI-Seite des API-Diensts zugreifen können, z. B.

https://{iseip}:{port}/api/swagger-ui/index.html oder https://{iseip}:9060/ers/sdk, bedeutet dies, dass der API-Dienst wie erwartet funktioniert.

Fehlerbehebung

- Alle REST-Vorgänge werden überwacht, und die Protokolle werden in den Systemprotokollen protokolliert.
- Um Probleme zu beheben, die sich auf die offenen APIs beziehen, legen Sie die Protokollstufe f
 ür die apiservice-Komponente im Fenster Konfiguration des Debug-Protokolls auf DEBUG fest.
- Um Probleme im Zusammenhang mit den ERS APIs zu beheben, legen Sie die Protokollstufe f
 ür die ers-Komponente im Fenster zur Konfiguration des Debug-Protokolls auf DEBUG fest. Um dieses Fenster anzuzeigen, navigieren Sie zur Cisco ISE-Benutzeroberfl
 äche, klicken Sie auf das Men
 üsymbol und w
 ählen Sie Vorg
 änge > Fehlerbehebung > Debug-Assistent > Debug-Protokollkonfiguration aus.
- Sie können die Protokolle aus dem Fenster Download Logs (Protokolle herunterladen) herunterladen. Um dieses Fenster anzuzeigen, navigieren Sie zur Cisco ISE-GUI, klicken Sie auf das Menü-Symbol, und wählen Sie Operations > Troubleshoot > Download Logs.
- Sie können entweder ein Support-Paket von der Registerkarte Support Bundle herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Download unter der Registerkarte klicken, oder Sie laden die api-service-Debug-Protokolle von der Registerkarte Debug Logs herunter, indem Sie auf den Wert Log File (Protokolldatei) für das api-service-Debug-Protokoll klicken.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.