# CUCM-Cluster mithilfe der Datenexport- und Importfunktion installieren

# Inhalt

Einleitung
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Konfigurieren
Konfigurationen
Exportieren von Daten vom Herausgeber des Quellclusters auf den SFTP-Server
Exportieren von Daten vom Abonnenten des Quellclusters auf den SFTP-Server
Herausgeber des Quellclusters herunterfahren
Herunterfahren des Abonnenten des Quellclusters
Neuen Publisher mit exportierten Daten installieren
Neuen Abonnenten mit exportierten Daten installieren
Überprüfung
Zugehörige Informationen

# Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur CUCM-Installation mithilfe der Funktion zum Exportieren und Importieren von Daten beschrieben.

### Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen.

- CUCM
- IP-Telefon

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen.

- CUCM-Quellclusterversionen 12.5.1.15900-66.
- Versionen des Ziel-CUCM-Clusters 15.0.1.11900-23.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

## Konfigurieren

### Konfigurationen

Der Datenexport erfolgt auf dem alten Quell-CUCM-Cluster und der Datenimport auf dem neuen Ziel-Cluster. Die Quellclusterversion muss Version 10.5 oder höher sein. Wenn die Quellclusterversion nicht Version 12.5(1) SU5 oder höher ist, müssen Sie die neueste Version der COP-Datei <u>ciscocm.DataExport</u> auf jedem Knoten des Quellsystems installieren.

Schritte für die CUCM-Installation mithilfe der Datenexport- und -importfunktion:

- Exportieren Sie Daten vom Quellcluster-Publisher zum SFTP-Server.
- Exportieren Sie Daten vom Quellcluster-Abonnenten zum SFTP-Server.
- Den Quellcluster-Publisher herunterfahren.
- Herunterfahren des Abonnenten des Quellclusters
- Installieren Sie den neuen Publisher mithilfe der exportierten Daten.
- Neuen Abonnenten mithilfe der exportierten Daten installieren

Exportieren von Daten vom Herausgeber des Quellclusters auf den SFTP-Server

Die Quellclusterversion ist 12.5.1.15900-66.

Melden Sie sich bei der Befehlszeilenschnittstelle von CUCM Publisher an, und führen Sie den Befehl utils system upgrade data export initiate aus.



Befehl zum Exportieren von Daten

Geben Sie die SFTP-Serverdetails, den Publisher-Zielhostnamen und die IP-Adresse an.



Hinweis: Hier habe ich den gleichen Hostnamen und die gleiche IP-Adresse des Herausgebers verwendet.



Datenexport verarbeiten

Führen Sie den Befehl utils system upgrade data export status aus, um zu überprüfen, ob der Datenexportvorgang abgeschlossen ist oder nicht.

A 10.201.251.172 - PuTTY	- 0	×
Processing data export	PUBLISHER	
Type : DATAEXPORT Status : RUNNING Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
User : cisco		
admin: admin utils system upgrade dataexport status		
Type : DATAEXPORT		
Status : RUNNING		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log		
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress		
Status message . System Static Data Export operation is in progress.		
Exporting data to this software location, with these credentials: Server : 10.201.251.189 Directory : / User : cisco		
admin: admin:		

Fortschrittsüberprüfung beim Datenexport

Auf dem SFTP-Server wird automatisch ein neuer Ordner mit einem Namen wie cluster-Publisher IP Address erstellt und die exportierten Daten werden in diesen heruntergeladen.

rties
Oper

Speicherort der exportierten Daten auf dem SFTP-Server

Nachdem der Export für den Publisher abgeschlossen ist, wird der Status aus der Ausgabe von utils system upgrade data export status abgeschlossen angezeigt.

📙   🔽 📙 🖛   d	luster-10.201.251.172							SETP
File Home	Share View							5111
Pin to Quick Copy access	Paste Cut Paste Paste shortcu	t Move Copy	Delete Rename	New New folder	item ▼ access ▼	Properties	🛃 Open ▾ ☑ Edit 🌈 History	Select all Select none Invert selection
c	lipboard	Org	ganize	New		Op	pen	Select
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	→ This PC → Deskto	> FTPfolder >	Data_Export_Import	> cluster-10.201	.251.172			
	Name	^	Da	te modified	Туре		Size	
Quick access	Clusterinf	p-10.201.251.172_10	.201.251.172 5/2	23/2024 12:38 PM	XML Do	ocument	1	KB
len OneDrive	📄 node-10.2	01.251.172_10.201.2	51.172.tar 5/2	23/2024 12:43 PM	TAR File	e	1,193,540	KB
💻 This PC								
3D Objects								
C Desktop								

Datenexport ist für den Herausgeber abgeschlossen

A 10.201.251.172 - PuTTY	- 0	×
admin:utils system upgrade dataexport status	PUBLISHER	
Type : DATAEXPORT		
Status : RUNNING		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log		
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024		
Status message : System Static Data Export operation is in progress.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : cisco		
admin:		
admin:		
admin utils system upgrade dataexport status		
Type : DATAEXPORT		
Status : <u>COMPLETED</u>		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log		
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024		
Status message : Migrate export completed successfully.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : cisco		
admin:		

Datenexport ist für den Herausgeber abgeschlossen

Exportieren von Daten vom Abonnenten des Quellclusters auf den SFTP-Server

Die Schritte entsprechen denen für den Publisher.

Führen Sie den Befehl utils system upgrade data export initiate aus.



Datenexport auf dem Abonnenten

Geben Sie die Details zum SFTP-Server, den Hostnamen des Ziel-Subscribers und die IP-Adresse an.



Hinweis: In dieser Übung verwendeten wir denselben Abonnenten-Hostnamen und dieselbe IP-Adresse des Quellclusters.



Datenexport verarbeiten

Im gleichen Ordner (Cluster-Publisher-IP-Adresse) des SFTP sind die vom Abonnenten exportierten Daten vorhanden.

📙   🛃 📕 🖛   clus	ster-10.201.251.172							SFTP
File Home	Share View							
Pin to Quick Copy P access	Cut is Copy path is Paste shortcut	Move Copy to *		New New folder	item • access •	Properties	Edit ⊘ Edit ⊘ History	Select all Select none
Clip	board	Orga	anize	New		Op	en	Select
← → ~ ↑ 📙	> This PC > Desktop	> FTPfolder > D	ata_Export_Impo	rt > cluster-10.20	1.251.172			
- Quick access	Name	^	D	ate modified	Туре		Size	
Caler access	clusterinfo-	10.201.251.172_10.2	201.251.172 5	/23/2024 12:38 PM	XML Do	cument	11	KB
le OneDrive	clusterinfo-	10.201.251.175_10.	201.251.175 5	/23/2024 12:57 PM	XML Do	cument	11	<b .<="" td=""></b>
This PC	node-10.201	.251.172_10.201.25	51.172.tar 5	/23/2024 12:43 PM	TAR File		1,193,540	<b< td=""></b<>
3D Objects	node-10.201	.251.175_10.201.25	51.175.tar 5	/23/2024 1:03 PM	TAR File		1,171,880	<Β
E Desktop								
Documents								

Der Datenexport für den Abonnenten ist abgeschlossen.

Nachdem der Export für den Abonnenten abgeschlossen ist, wird der Status Abgeschlossen aus der Ausgabe des utils system upgrade dataExport status angezeigt.

🔗 10.201.251.175 - PuTTY	-	o x
Type : DATAEXPORT Status : RUNNING Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024 Status message : System Static Data Export operation is in progress.	SUBSC	RIBER
Exporting data to this software location, with these credentials: Server : 10.201.251.189 Directory : / User : cisco		
admin:		
admin:		
admin utils system upgrade dataexport status		
Type : DATAEXPORT		
Status : <u>COMPLETED</u>		
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log		
Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024		
Status message : Migrate export completed successfully.		
Exporting data to this software location, with these credentials:		
Server : 10.201.251.189		
Directory : /		
User : cisco		
admin: admin:		
admin:		· · · ·

Der Datenexport für den Abonnenten ist abgeschlossen.

#### Herausgeber des Quellclusters herunterfahren

Fahren Sie den Publisher herunter, indem Sie den Befehl utils system shutdown ausführen.



Den Herausgeber herunterfahren

Herunterfahren des Abonnenten des Quellclusters

Fahren Sie den Abonnenten herunter, indem Sie den Befehl utils system shutdown ausführen.



Abonnent herunterfahren

Neuen Publisher mit exportierten Daten installieren

Erstellen Sie mithilfe der entsprechenden OVA-Vorlage ein virtuelles System für den Publisher. Laden Sie das bootfähige Image der Version 15.0.1.11900-23 auf die virtuelle Maschine (VM), und schalten Sie die virtuelle Maschine ein.

Drücken Sie die Taste OK, wenn die Medienprüfung erfolgreich durchgeführt wurde.

Wählen Sie Cisco Unified Communication Manager aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Drücken Sie Ja, um mit der Installation von Version 15.0.1.11900-23 fortzufahren.



Installation fortsetzen

Klicken Sie im Plattforminstallations-Assistenten auf die Schaltfläche Importieren.



Plattforminstallations-Assistent

Nachdem Sie die angezeigten Informationen gelesen haben, klicken Sie unter "Upgrade-Konfigurationsinformationen importieren" auf die Schaltfläche OK.



Upgrade-Konfigurationsinformationen importieren

Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

Klicken Sie in der Konfiguration für die automatische Verhandlung auf die Schaltfläche Weiter.

Klicken Sie auf die Schaltfläche No (Nein), um den Standardwert für die MTU-Konfiguration zu erhalten.

Drücken Sie unter DHCP Configuration (DHCP-Konfiguration) die Taste No (Nein).

Geben Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die IP-Maske und die Gateway-Adresse (GW) ein, und drücken Sie dann die Taste OK.

Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.11900-23	PUBLISHER
Static Network Configuration	
Host Name cucmpublisher	
IP Address 10.201.251.172	
IP Mask 255.255.224_	
GW Address 10.201.251.161	
OK Back Help	
<tab>/<alt-tab> to move between elements. <space> to select. <enter< th=""><th>r&gt; to proceed.</th></enter<></space></alt-tab></tab>	r> to proceed.

Statische Netzwerkkonfiguration

Klicken Sie unter "DNS Client Configuration" auf die Schaltfläche Yes (Ja).

Geben Sie die IP-Adresse und Domäne des primären DNS-Servers ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

	15 Client Configurat	ion	
Primary DNS	10.88.11.170		
Secondary DNS (opt	tional)		
Doma i n	CiscoHttsTAC	.COM	
OK	Back	Help	

**DNS-Client-Konfiguration** 

Geben Sie die SFTP-Serverinformationen (IP, Verzeichnis, Anmelde-ID und Kennwort) an, unter denen die exportierten Daten des Quell-Clusters gespeichert sind, und drücken Sie dann die Taste OK.



Hinweis: Der Speicherort der vom Publisher exportierten Daten befindet sich im Ordner cluster-Publisher\_IP\_Address, wie im Screenshot gezeigt.

Clipboard	Organize	New		Open SFTP
C:\Us	ers\agent1\Desktop\FTPfolder\Data_Export_Import	t\cluster-10.201.251.172		
	Name	Date modified	Туре	Size
55	clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
	clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
	node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
s	node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB

Speicherort der exportierten Daten auf dem SFTP-Server



Speicherort der zu importierenden Daten

Geben Sie die Zertifikatinformationen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Drücken Sie die Taste Yes (Ja) unter First Node Configuration (Konfiguration des ersten Knotens).



Konfiguration des ersten Knotens

Konfigurieren Sie den NTP-Server (Network Time Protocol), und klicken Sie dann auf die

Schaltfläche Proceed (Fortsetzen).

Cisco	Unified Communica	tions Manager 15.0	.1.11900-23		PUBLISHER
	Neti	Jork Time Protocol	Client Confi	guration	
	NTP	Server 1	10.88.7.3	7	
	NTP	Server Z			
	NTP	Server 3			
	NTP	Server 4			
	NTP	Server 5			
	Test	Proceed	Back	Help	
<tab>/</tab>	<alt-tab> to move</alt-tab>	e between elements.	<space> to</space>	select. <ent< td=""><td>er&gt; to proceed</td></ent<>	er> to proceed

Konfiguration des NTP-Clients

Klicken Sie für die SMTP-Hostkonfiguration auf Nein.



Hinweis: Wenn Sie SMTP konfigurieren möchten, drücken Sie die Taste Yes (Ja), und konfigurieren Sie den SMTP-Host.

Wählen Sie unter Smart Call Home Enable Page die entsprechende Option aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK unter Plattformkonfigurationsbestätigung, um die Installation fortzusetzen.



Plattformkonfiguration bestätigen

Nach wenigen Minuten ist die Installation des Publisher mit der Importfunktion abgeschlossen.



Publisher-Installation erfolgreich abgeschlossen

Neuen Abonnenten mit exportierten Daten installieren

Erstellen Sie mithilfe der entsprechenden OVA-Vorlage ein virtuelles System für den Abonnenten. Laden Sie das bootfähige Image der Version 15.0.1.11900-23 auf die virtuelle Maschine (VM), und schalten Sie die virtuelle Maschine ein.

Drücken Sie die Taste OK, wenn die Medienprüfung erfolgreich durchgeführt wurde.

Wählen Sie Cisco Unified Communication Manager aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Drücken Sie Ja, um mit der Installation von Version 15.0.1.11900-23 fortzufahren.

Klicken Sie im Plattforminstallations-Assistenten auf die Schaltfläche Importieren.



Plattforminstallations-Assistent

Nachdem Sie die angezeigten Informationen gelesen haben, klicken Sie unter "Upgrade-Konfigurationsinformationen importieren" auf die Schaltfläche OK.

Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

Klicken Sie in der Konfiguration für die automatische Verhandlung auf die Schaltfläche Weiter.

Klicken Sie auf die Schaltfläche No (Nein), um den Standardwert für die MTU-Konfiguration zu erhalten.

Drücken Sie unter DHCP Configuration (DHCP-Konfiguration) die Taste No (Nein).

Geben Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die IP-Maske und die Gateway-Adresse (GW) für den Subscriber-Server ein, und drücken Sie dann die Taste OK.



Statische Netzwerkkonfiguration

Klicken Sie unter "DNS Client Configuration" auf die Schaltfläche Yes (Ja).

Geben Sie den primären DNS und die Domäne an, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.

Cisco	Unified Communications Manager 15.0.1.11900-23	SUBSCRIBER
	DNS Client Configuration	
	Primary DNS 10.88.11.170 Secondary DNS (optional)	
	Domain CiscoHttsTAC.com	
	DK Back Help	
<tab>/</tab>	<pre>/<alt-tab> to move between elements. <space> to select. </space></alt-tab></pre>	Enter> to proceed.

DNS-Client-Konfiguration

Geben Sie die SFTP-Serverinformationen (IP, Verzeichnis, Anmelde-ID und Kennwort) an, unter

denen die exportierten Daten des Quell-Clusters gespeichert sind, und drücken Sie dann die Taste OK.



Speicherort der zu importierenden Daten



Hinweis: Der Speicherort der vom Abonnenten exportierten Daten befindet sich im Ordner cluster-Publisher\_IP\_Address, wie im Screenshot gezeigt.

C:\U	sers\agent1\Desktop\FTPfolder\Data_Export_Import	t\cluster-10.201.251.172		SFTP
	Name	Date modified	Туре	Size
SS	clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
	clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
	node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
	node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB
ts				

Vom Abonnenten exportierter Datenspeicherort auf dem SFTP-Server

Geben Sie die Zertifikatinformationen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Drücken Sie unter First Node Configuration (Erste Knotenkonfiguration) die Taste No (Nein).



Konfiguration des ersten Knotens

Drücken Sie auf der Seite "First Node Configuration" (Konfiguration des ersten Knotens) die Taste OK.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Nein unter Network Connectivity Test Configuration.

Geben Sie auf der Seite Konfiguration des Zugriffs auf den ersten Knoten den Hostnamen und die IP-Adresse des Herausgebers an, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



Hinweis: Das Sicherheitskennwort wird über importierte Daten auf dieser Seite automatisch ausgefüllt.

			SUDSCRID
First	Node Access Configur	ration	
Connectivity to Fi	rst Node:		
Host Name	cucmpublisher		
IP Address	10.201.251.172		
Security Password	*******		
Confirm Password	*******		
<b>DK</b>	Back	Help	
h>/ <alt-tab> to move betwee</alt-tab>	en elements. (Snace)	to select. (Enter	> to proce

Konfiguration des Zugriffs auf den ersten Knoten

Klicken Sie für die SMTP-Hostkonfiguration auf Nein.



Hinweis: Wenn Sie SMTP konfigurieren möchten, drücken Sie die Taste Yes (Ja), und konfigurieren Sie den SMTP-Host.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK unter Plattformkonfigurationsbestätigung, um die Installation fortzusetzen.



Plattformkonfiguration bestätigen

Nach wenigen Minuten ist die Installation des Abonnenten mithilfe der Importfunktion erfolgreich.



Abonnenteninstallation erfolgreich

# Überprüfung

Führen Sie nach der erfolgreichen Installation von Publisher und Subscriber die Befehle aus, um sie zu validieren.

zeigen Version aktiv anzeigen utils dbreplication Runtimestate Dateiansicht system-history.log installieren

#### HERAUSGEBER

🗬 10.201.251.172 - PuTTY

PUBLISHER



Herausgeberüberprüfung

🖉 10.201.251.172 - PuTTY							- C	x נ		
admin:utils dbreplicatio	on runtimestate						PUBLIS	HER		
Server Time: Sat Jun 1	08:05:05 PDT 2024									
Cluster Replication State: BROADCAST SYNC ended at: 2024-05-26-11-13 Sync Result: SYNC COMPLETED on 753 tables out of 753 Sync Status: All Tables are in sync Use CLI to see detail: 'file view activelog cm/trace/dbl/20240526_111231_dbl_repl_output_Broadcast.log'										
DB Version: ccm15_0_1_1	DB Version: ccm15_0_1_11900_23									
Repltimeout set to: 300s PROCESS option set to: 40										
Cluster Detailed View f	rom cucmpublisher	(2 Servers	):							
SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATION : (RTMT) & Det	SETUP ails			
cucmpublisher cucmsubscriber1	10.201.251.172 10.201.251.175	0.019 0.233	¥/¥/¥ ¥/Y/¥	0 0	(g_2) (g_3)	(2) Setup Con (2) Setup Con	mpleted	1		

Herausgeberüberprüfung

admin: admin: admin:file view install system-history.log
Product Name - Cisco Unified Communications Manager Product Version - 15.0.1.11900-23 Kernel Image - 4.18.0-372.16.1.e18_6.x86_64
05/26/2024 06:40:55   root: Install 15.0.1.11900-23 Start
05/26/2024 06:53:00   root: Boot 15.0.1.11900-23 Start 05/26/2024 09:18:27   root: Import during Install 12.5.1.15900-66-to-15.0.1.11900-23 Success
05/26/2024 09:18:27   root: Product Version 15.0.1.11900-23
05/26/2024 09:18:27   root: Kernel Image 4.18.0-3/2.16.1.e18_6.x86_64
05/27/2024 00:22:01   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/28/2024 00:00:04   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/28/2024 00:22:07   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/29/2024 00:00:02   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/29/2024 00:22:15   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/30/2024 00:00:02   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/30/2024 00:22:06   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/31/2024 00:00:03   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 start
05/31/2024 00:22:01   root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 20 of 22) : admin: admin:

Herausgeberüberprüfung

#### ABONNENT

subscriber admin:show myself Machine Name : cucmsubscriber1 account name : admin privilege level : 4 command count : disabled logging setting : disabled admin: admin:show version active Active Master Version: 15.0.1.11900-23 Active Version Installed Software Options: No Installed Software Options Found. admin: admin:

Teilnehmerverifizierung

₽	10	.201	.251	.175	-	PuTTY
---	----	------	------	------	---	-------

#### No Installed Software Options Found. admin:

admin:utils dbreplication runtimestate

Server Time: Sat Jun 1 08:07:21 PDT 2024

Cluster Replication State: Only available on the PUB

DB Version: ccm15\_0\_1\_11900\_23

Repltimeout: Only available on the FUB FROCESS option: Only available on the FUB

Cluster Detailed View from cucmsubscriber1 (2 Servers):

SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATION SETUP (RTMT) & DB Status
cucmpublisher	10.201.251.172	0.202	Y/Y/Y	0	(g_2)	(2) Setup Completed
cucmsubscriber1	10.201.251.175	0.018	Y/Y/Y	0	(g_3)	(2) Setup Completed

Teilnehmerverifizierung

Putty 10.201.251.175 - Putty						
PROCESS option: Only	available on the PUB					SUBSCRIBER
Cluster Detailed View	from cucmsubscriber	1 (2 Serve	ers):			
SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATI (RTMT) &
cucmpublisher cucmsubscriber1	10.201.251.172 10.201.251.175	0.202 0.018	Y/Y/Y Y/Y/Y	0 0	(g_2) (g_3)	(2) Setur (2) Setur
admin: admin: admin:file view insta	all system-history.lo	g				
Product Name - Cis Product Version - 15 Kernel Image - 4.1	sco Unified Communica 0.1.11900-23 18.0-372.16.1.el8_6.x	tions Mana 86_64	lger			
05/26/2024 10:09:55 05/26/2024 10:21:39 05/26/2024 11:03:57 05/26/2024 11:03:57	root: Install 15.0. root: Boot 15.0.1.1 root: Import during root: Product Versi	1.11900-23 1900-23 st Install 1 on 15.0.1.	8 Start art 2.5.1.1590 11900-23	0-66-to-1	5.0.1.11900-23	Success
05/26/2024 11:03:57 end of the file reach	root: Kernel Image	4.18.0-372	2.16.1.el8_	6.x86_64	•	Ι

Teilnehmerverifizierung

### Zugehörige Informationen

Installation mit Datenimport

SUBSCRIBER

### Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.