Ein Beispiel für die Verwendung des Schritts "Set Enterprise Call Info" (Enterprise-Anrufinfo festlegen)

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Durchführen des Schritts "Set Enterprise Call Info" (Enterprise-Anrufinfo festlegen) Liste der Variablen Schrittweise Vorgehensweise Fehlerbehebung Fehler: Felddaten konnten nicht aus der Konfiguration von Unternehmensdaten abgerufen werden. Lösung Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt ein Beispiel für die Verwendung des Schritts "Enterprise Call Info" bei der Konfiguration der ECC-Variablen (Extended Call Context) und der Variablen "Call Peripheral" mithilfe von Cisco Desktop Administrator und dem Cisco Customer Response Solutions Editor (CRS).

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco CallManager
- Cisco CRS-Skript

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco CallManager Version 4.x
- Cisco CRS Version 4.x

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Verwenden Sie den Schritt Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen), um Daten von einem Teil des Systems an einen anderen zu senden. Sie können folgende Enterprise-Aufrufvariablen festlegen:

- Call.CallerEnteredDigits
- Call.PeripheralVariable1 to Call.PeripheralVariable10
- Call.AccountNumber
- ECC-Variablen (Extended Call Context)

Durchführen des Schritts "Set Enterprise Call Info" (Enterprise-Anrufinfo festlegen)

Liste der Variablen

In diesem Beispiel wird das Hinzufügen dieser ECC-Variablen und der Anrufperipherivariablen veranschaulicht:

- User.ecc: ECC-Variable (Field)
- Newlayout ECC-Variable (Layout)
- Anrufvariable 1
- Anrufvariable 2

Schrittweise Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die vier Variablen festzulegen, die im Abschnitt Liste der Variablen aufgeführt sind:

 Erstellen Sie mit Cisco Desktop Administrator eine ECC-Variable mit dem Namen usr.ecc. Gehen Sie wie folgt vor:Wählen Sie Start > Programme > Cisco > Desktop > Desktop Administrator aus (siehe <u>Abbildung 1</u>).Abbildung 1: Reihenfolge für die Aktivierung des Cisco Desktop-Administrators



Der Cisco Desktop Administrator wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 2</u>).Erweitern Sie den linken Bereich.Wählen Sie **Enterprise Data Configuration > Enterprise Data** (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 2</u>). Die Feldliste und die Layoutliste werden im rechten Bereich angezeigt.**Abbildung 2: Cisco Desktop Administrator**

Cisco Deskto	op Administrator				_ 🗆 ×
<u>V</u> iew <u>W</u> indow	Help				
X 🕯 🧶	A				
Locations Locations Locations Lab40 Entern Deskt Deskt Perso	A prise Data Configuration nterprise Data DIP Monitor op Configuration Express Configuration nnel Configuration	Eield List Index ▲ 221 222 231 232 233 234 235 236	Field Name Customer Account Nu Caller Entered Digits Call Variable 1 Call Variable 2 Call Variable 3 Call Variable 4 Call Variable 5 Call Variable 5 Call Variable 6	Display Name Customer Account Nu Caller Entered Digits Call Variable 1 Call Variable 2 Call Variable 3 Call Variable 4 Call Variable 5 Call Variable 5 Call Variable 5 Call Variable 6	elete
			C Add	Edit Di	elete
•				Apply H	lelp

Klicken Sie im Bereich Feldliste auf **Hinzufügen** (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 2</u>). Das Fenster Feldeditor wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 3</u>). **Abbildung 3**: **Feldeditor**

Field Edi	tor			×
	Field <u>I</u> ndex:	0 💌		
	Field <u>N</u> ame:	usr.ecc		
	Display Name:	Display ecc		
	Expanded Call (Context - ECC		
A	Scalar	○ <u>A</u> rray	1 *	
	OK	Cancel	Help	V

Wählen Sie den

entsprechenden Wert aus der Liste Feldindex. Die gültige Feldindexnummer ist 0 bis 199.Geben Sie **usr.ecc** in das Feld Feldname ein.Geben Sie **Display ecc** in das Feld Anzeigename ein.Wählen Sie im Abschnitt Erweiterter Anrufkontext - ECC das **Optionsfeld Skalar** aus.Klicken Sie auf **OK** (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 3</u>).Klicken Sie in Cisco Desktop Administrator **auf Apply**.

2. Erstellen Sie mit Cisco Desktop Administrator ein neues Layout mit dem Namen newlayout. Gehen Sie wie folgt vor:Wählen Sie Start > Programme > Cisco > Desktop > Desktop Administrator aus (siehe Abbildung 1). Der Cisco Desktop Administrator wird angezeigt (siehe Abbildung 2).Erweitern Sie den linken Bereich.Wählen Sie Enterprise Data Configuration > Enterprise Data (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 2</u>). Die Feldliste und die Layoutliste werden im rechten Bereich angezeigt.Klicken Sie im Bereich "Layoutliste" auf Hinzufügen (siehe Pfeil C in <u>Abbildung 2</u>). Das Fenster Layout-Editor wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 4</u>).Abbildung 4: Layout-Editor

Layout Editor		×
Layout Name ne	wlayout	
Fields in Layout ANI DNIS user.layout user.ecc Call Variable 1 Call Variable 2		Available Fields 0 user.ecc 1 user.var1 4 user.20 221 Customer Account N 222 Caller Entered Digits 231 Call Variable 1 232 Call Variable 2 233 Call Variable 3 234 Call Variable 4 235 Call Variable 5 236 Call Variable 5 237 Call Variable 7 238 Call Variable 8 239 Call Variable 9 240 Call Variable 10 ■
C OK	Cancel	Help

___Geben Sie

newlayout in das Feld Layoutname ein.Verschieben Sie die erforderlichen Variablen mithilfe der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeile aus der Liste Verfügbare Felder in den Bereich Felder im Layout (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 4</u>).<u>Abbildung 4</u> zeigt sechs ausgewählte Variablen oder Felder, nämlich ANI, DNIS, user.layout, user.ecc, Call Variable 1 und Call Variable 2.Geben Sie im Bereich Felder im Layout mithilfe der Pfeile nach oben und unten die richtige Reihenfolge für diese Variablen an (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 4</u>).Klicken Sie auf **OK** (siehe Pfeil C in <u>Abbildung 4</u>).Klicken Sie in Cisco Desktop Administrator **auf Apply**.

3. Konfigurieren Sie ECC-Variablen für den Schritt "Enterprise Call Info festlegen". In diesem Beispiel sind die beiden ECC-Variablen user.ecc und newlayout. Gehen Sie wie folgt vor:Führen Sie den Cisco CRS Editor aus, um das spezifische Skript mit dem Schritt Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) zu bearbeiten.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schritt Informationen für Enterprise-Anrufe festlegen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 5</u>).Abbildung 5: Festlegen der Anrufinfo für Enterprise-Geräte Erweiterte Anrufvariable

<mark>ề</mark> Set I	Enterprise Call Info -	Script1.aef				×
<u>@</u>	General Expanded	Call Variables A				B ↓ 1
	ECC Variables:	Values 🛆	Names	Array Indexes	Tokens	Add
		"ecc variable value"	"user.ecc"	Scalar	All	kon alifer
		"newlayout"	"user.layout"	Scalar	All	Modity
						Delete
		ļ				
		с ок	Apply Ca	ancel Help		

Wählen Sie die Registerkarte **Erweiterte Anrufvariablen** (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 5</u>).Klicken Sie auf **Hinzufügen** (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 5</u>). Das Fenster ECC-Variable hinzufügen wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 6</u>).**Abbildung 6: ECC-Variable hinzufügen: user.ecc**

🍓 Add ECC V	ariable	×
Value:	"ecc variable value"	▼
Name:	"user.ecc"	•
Array Index:	Scalar	▼
Token:	All	▼
	A OK Cancel	

variable value" im Feld Wert ein.Geben Sie "user.ecc" im Feld Name an.Wählen Sie Skalar aus der Liste Array Index aus.Wählen Sie All (Alle) in der Token-Liste aus.Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 6</u>).Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil C in <u>Abbildung 5</u>).Klicken Sie auf Hinzufügen (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 5</u>). Das Fenster ECC-Variable hinzufügen wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 7</u>).Abbildung 7: ECC-Variable hinzufügen: Neugestaltung

🍓 Add ECC Va	ariable	×
Value:	"newlayout"	•
Name:	"user.layout"	•
Array Index:	Scalar	•
Token:	All	•
	A	Geben

"newlayout" im Feld Wert ein.Geben Sie "user.layout" im Feld Name an.Wählen Sie Skalar aus der Liste Array Index aus.Wählen Sie All (Alle) in der Token-Liste aus.Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 7</u>).Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil C in <u>Abbildung 5</u>).

4. Konfigurieren Sie den Schritt Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) mithilfe des Cisco CRS-Editors, um Werte für die vordefinierten Variablen für Anrufperipheriegeräte festzulegen. In diesem Beispiel sind die beiden Variablen Call.PeripheralVariable1 und CallPeripheralVariable 2. Gehen Sie wie folgt vor:Führen Sie den Cisco CRS Editor aus, um das spezifische Skript mit dem Schritt Set Enterprise Call Info zu bearbeiten.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schritt Informationen für Enterprise-Anrufe festlegen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Das Fenster Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 8</u>).Abbildung 8: Festlegen der Anrufinfo-Funktion für Enterprise-Kunden Allgemeines

🌏 Set I	Enterprise Ca	ll Info - Script1.aef			×
@	General E	xpanded Call Variables			B , 💌
	Fields:	Values Values "call variable1 value" "call variable2 value"	Names Call.PeripheralVariable1 Call.PeripheralVariable2	Tokens All All	Add Modify Delete
		с — ок	Apply Cancel Help		

Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 8</u>).Klicken Sie auf **Hinzufügen** (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 8</u>). Das Fenster Feld hinzufügen wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 9</u>).**Abbildung 9: Feld hinzufügen Call.PeripheralVariable1**

🍓 Add Fi	ield	×	
Value:	"call variable1 value"	▼	
Name:	Call.PeripheralVariable1	•	
Token:	All	▼	
	A OK Cancel		Ga

Geben Sie "call

Sie "call

variable1 value" im Feld Wert ein.Wählen Sie Call.PeripheralVariable1 in der Liste Name aus.Wählen Sie All (Alle) in der Token-Liste aus.Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil A in <u>Abbildung 9</u>).Klicken Sie auf Hinzufügen (siehe Pfeil B in <u>Abbildung 8</u>). Das Fenster Feld hinzufügen wird angezeigt (siehe <u>Abbildung 10</u>).Abbildung 10: Feld hinzufügen: Call.PeripheralVariable2

🌏 Add Fi	ield	×
Value:	"call variable2 value" 💌 .	
Name:	Call.PeripheralVariable2	2
Token:	All	
	A OK Cancel	Geber

variable2 value" im Feld Wert ein.Wählen Sie Call.PeripheralVariable2 aus der Liste Name aus.Wählen Sie All (Alle) in der Token-Liste aus.Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil A in Abbildung 10).Klicken Sie auf OK (siehe Pfeil C in Abbildung 8).

<u>Abbildung 5</u> zeigt die Liste der ECC-Variablen, die Sie im Schritt Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) konfiguriert haben.

<u>Abbildung 8</u> zeigt eine Liste der Variablen für Anrufperipheriegeräte, die Sie im Schritt Set Enterprise Call Info (Enterprise-Anrufinfo festlegen) konfiguriert haben.

Sie können die Werte anzeigen, die Sie im Abschnitt Set Enterprise Call Info (Informationen für Enterprise-Anrufe festlegen) auf dem Cisco Agent Desktop festgelegt haben (siehe <u>Abbildung 11</u>).

Abbildung 11: Cisco Agent Desktop

🌈 Talking - Cisco) Agent Desktop		
4 4) 4 6 7	🛯 🔋 🐮 📾 🖾 🜑 📽 📖 !	🕵 🗉 🞤 🛃 🤋	▼
State Called#	Alertin Original Original Calle	d# Calling#	Duration
🍪 Co x2141	2141 2006 2141	×2006	00:00:10
Field	Data	Dev Type	Description Duration
ANI	2006	60 Rou	Route Point 00:00:00
DNIS	6013	31 CTI	CTI Port 3153 00:00:02
Layout	newlayout	1 CSQ	CSQ_skill1 00:00:00
Display ecc	ecc variable value	21 Agent	00:00:10
Call Variable 1	call variable1 value		Total 00:00:12
Call Variable 2	call peripheral variable 2 value		

Fehlerbehebung

Fehler: Felddaten konnten nicht aus der Konfiguration von Unternehmensdaten abgerufen werden.

Wenn Sie versuchen, auf den Link "Enterprise Data Configuration" zuzugreifen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung: Felddaten konnten nicht aus der Konfiguration der Enterprise-Daten abgerufen werden. Enterprise error return :CORBA error.

Lösung

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die JTAPI- und RmCm-Services funktionsfähig sind.
- 2. Starten Sie die CRS-Engine neu.

Zugehörige Informationen

Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems