Configurer le référentiel sur ISE

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
Configuration
Configurer le référentiel FTP
Configurer le référentiel FTP à partir de l'interface utilisateur graphique
Configurer le référentiel FTP à partir de l'interface CLI
Configurer le référentiel SFTP
Configurer le référentiel SFTP à partir de l'interface utilisateur graphique
Configuration du référentiel SFTP à partir de l'interface CLI
Configurer le référentiel NFS
Configurer le référentiel NFS à partir de l'interface utilisateur graphique
Configuration du référentiel NFS à partir de l'interface CLI
Configurer le référentiel local ISE
Configurer le référentiel local à partir de l'interface utilisateur graphique
Configurer le référentiel local à partir de l'interface CLI
Vérifier
Vérifier avec l'interface graphique
Vérifier avec CLI
<u>Dépannage</u>

Introduction

Ce document décrit comment configurer un référentiel sur Identity Services Engine (ISE).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances de base d'Identity Services Engine (ISE)
- Connaissances de base du serveur FTP (File Transfer Protocol) et du serveur SSH SFTP (File Transfer Protocol)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Identity Service Engine version 2.x
- Un serveur FTP fonctionnel et un serveur SFTP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco vous permet de créer et de supprimer des référentiels via le portail Admin. Vous pouvez créer les types de référentiels suivants :

- DISQUE
- FTP
- SFTP
- NFS
- CD-ROM
- HTTP
- HTTPS

Remarque : il est recommandé d'avoir une taille de référentiel de 10 Go pour les petits déploiements (100 terminaux ou moins), de 100 Go pour les déploiements moyens et de 200 Go pour les déploiements de grande envergure.

Les référentiels ISE peuvent être configurés à partir de l'interface utilisateur graphique et de l'interface de ligne de commande de l'ISE et peuvent être utilisés à ces fins :

- · Sauvegarde et restauration de la configuration ISE et des données opérationnelles
- Mise à niveau des noeuds ISE
- Installation des correctifs
- Exportation de données (rapports) à partir de l'ISE
- Exportation du bundle de support à partir du noeud ISE

Remarque : les référentiels configurés à partir de l'interface de ligne de commande du noeud ISE sont locaux à chaque noeud et sont supprimés lors du rechargement du noeud. Les référentiels configurés à partir de l'interface utilisateur graphique de l'ISE sont répliqués sur tous les noeuds du déploiement et ne sont pas supprimés lors du rechargement du noeud.

Configuration

Configurer le référentiel FTP

Configurer le référentiel FTP à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Afin de configurer un référentiel sur l'ISE, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique d'ISE et accédez à Administration > System > Maintenance > Repository. Cliquez ensuite sur Add, comme l'illustre l'image.



Étape 2. Fournir Repository Name et choisissez FTP en tant que protocole. Saisissez ensuite Server Name, Path, User Name, et Password, puis cliquez sur Submit, comme l'illustre l'image.

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers	
✓ System → Identity Management	ent Network Resources Device Portal Management pxGrid Services	
Deployment Licensing > Ce	rtificates + Logging - Maintenance Upgrade + Backup & Restore + Admin Access + Settings	
Patch Management Repository Operational Data Purging	Repository List > Add Repository Repository Configuration repository Name rProtocol rProtocol <t< td=""><td></td></t<>	

Configurer le référentiel FTP à partir de l'interface CLI

Connectez-vous au CLI du nœud ISE avec SSH et exécutez ces commandes .

```
ise/admin#
ise/admin# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ise/admin(config)# repository FTP-Repo
ise/admin(config-Repository)# url ftp://10.106.37.174/
ise/adminconfig-Repository)# user <Username> password plain <Password>
ise/admin(config-Repository)# exit
ise/admin(config)# exit
ise/admin(config)# exit
ise/admin#
```

Configurer le référentiel SFTP

Configurer le référentiel SFTP à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Afin de configurer un référentiel sur l'ISE, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique d'ISE et accédez à Administration > System > Maintenance > Repository. Cliquez ensuite sur Add, comme l'illustre l'image.

dentity Services Engine	Home → Context Visibility → Operations → Policy → Administration → Work Centers						
✓ System ► Identity Management ► Network Resources ► Device Portal Management pxGrid Services							
Deployment Licensing	→ Logging - Maintenance Upgrade → Backup & Restore → Admin Access → Settings						
Patch Management	Repository List						
Repository Operational Data Purging	/ Edit Generate Key pairs Export public key						
	Repository Name Protocol Host Path						

Étape 2. Fournir Repository Name et choisissez SFTP en tant que protocole. Saisissez ensuite Server Name, Path, User Name, et Password, puis cliquez sur Submit, comme l'illustre l'image.

dentity Services Engine	Home	Operations Policy Administration Work Centers
✓ System Identity Management	Network Resources Device F	Portal Management pxGrid Services
Deployment Licensing + Certificat	es Logging Maintenance	Upgrade Backup & Restore Admin Access Settings
Patch Management Repository Operational Data Purging	Repository List > Add Repositor Repository Configuration * Repository Name * Protoco Location * Server Name * Path Credentials * Enable PKI authentication * User Name * Password	SFTP-Repo SFTP • 10.106.37.34 / pan

Étape 3. Après que vouscoup de langue submit, a s'affiche. Le message vous invite à utiliser l'interface de ligne de commande pour ajouter la clé hôte du serveur SFTP, comme illustré dans l'image.



Étape 4. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du noeud ISE via SSH et utilisez la commande crypto host_key add host *<ip address of the server>* pour ajouter la clé d'hôte.

```
ise/admin# crypto host_key add host 10.106.37.34
host key fingerprint added
Operating in CiscoSSL FIPS mode
# Host 10.106.37.34 found: line 1
10.106.37.34 RSA SHA256:exFnNITDhafaNPFr35x6kC1pR0iTP6xS+LBmtIXPfnk
ise/admin#
```

Configuration du référentiel SFTP à partir de l'interface CLI

Connectez-vous au CLI du nœud ISE avec SSH et exécutez ces commandes :

ise/admin#

ise/admin# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ise/admin(config)# repository SFTP-Repo ise/admin(config-Repository)# url sftp://10.106.37.34/ ise/adminconfig-Repository)# user <Username> password plain <Password> ise/admin(config-Repository)# exit ise/admin(config)# exit ise/admin(config)# exit ise/admin#

Configurer le référentiel NFS

Configurer le référentiel NFS à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Afin de configurer un référentiel sur l'ISE, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique d'ISE et accédez à Administration > System > Maintenance > Repository. Cliquez ensuite sur Ajouter, comme illustré dans l'image.



Étape 2. Fournir Repository Name et choisissez NFS en tant que protocole. Saisissez ensuite Server Name et Path, puis cliquez sur Submit, comme l'illustre l'image.

dentity Servi	ces Engine Hon	e	 Operations 	► Policy	Administration	▶ Work Centers
✓ System → Identit	ty Management Net	work Resources	ce Portal Manageme	ent pxGrid Servio	ces	
Deployment Licen	sing	► Logging - Maintenan	ce Upgrade 🕨	Backup & Restore	Admin Access	s > Settings
Patch Management Repository Operational Data Purgi	Image: Second secon	epository List > Add Repose epository Configurat * Repository Name N * Protocol N Location * Server Name 1 * Path / Submit Cancel	itory tion IFS-Repo IFS T 0.106.37.200 nfs-repo			

Configuration du référentiel NFS à partir de l'interface CLI

Connectez-vous au CLI du nœud ISE avec SSH et exécutez ces commandes :

ise/admin#

```
ise/admin# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ise/admin(config)# repository NFS-Repo
ise/admin(config-Repository)# url nfs://10.106.37.200:/nfs-repo
ise/admin(config-Repository)# exit
ise/admin(config)# exit
ise/admin(m#
```

Configurer le référentiel local ISE

Configurer le référentiel local à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Afin de configurer un référentiel sur l'ISE, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique d'ISE et accédez à Administration > System > Maintenance > Repository. Cliquez ensuite sur Add, comme l'illustre l'image.

Hulle Identity Services Engine	Home ► Context Visibility ► Operations ► Policy ► Administration ► Work Centers						
	Network Resources						
Deployment Licensing + Certificates + Logging Maintenance Upgrade + Backup & Restore + Admin Access + Settings							
Patch Management	Repository List						
Chorational Data Burging	🖋 Edit 🕂 Add 🕂 Generate Key pairs 🚯 Export public key 🗙 Delete 🔎 Validate						
Operational Data Fulging	Repository Name Protocol Host Path						

Étape 2. Fournir Repository Name et choisissez DISK en tant que protocole. Saisissez ensuite la commande Path et cliquez sur Submit, comme l'illustre l'image.

cisco	dentity Servi	ces Engine	Home	Context Visibili	ty > Operation:	s → Policy	- Administration	Work Centers
▼ Syste	em 🕨 Identi	y Management	Network Re	esources De	vice Portal Manage	ment pxGrid Se	ervices	
Deploy	ment Licen	sing	ates Logg	jing - Maintena	ance Upgrade	Backup & Rest	tore Admin Acce	ss
Patch Ma Reposito	anagement ry nal Data Purgi	ng	Repositor Repositor * Re Loc	ny List > Add Rep tory Configur epository Name * Protocol cation * Path Cancel	ository ation Local-Repo DISK			

Configurer le référentiel local à partir de l'interface CLI

Connectez-vous au CLI du nœud ISE avec SSH et exécutez ces commandes :

```
ise/admin#
```

```
ise/admin# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ise/admin(config)# repository Local-Repo
ise/admin(config-Repository)# url disk:/
ise/admin(config-Repository)# exit
ise/admin(config)# exit
ise/admin#
```

Remarque : le référentiel local stocke les données localement sur le disque ISE.

Vérifier

Le référentiel peut être vérifié à partir de l'interface utilisateur graphique et de l'interface de ligne de commande du serveur ISE.

Vérifier avec l'interface graphique

Afin d'utiliser l'interface utilisateur graphique pour valider le référentiel, accédez à Administration > System > Maintenance > Repository, sélectionnez le référentiel, puis cliquez sur Validate, comme l'illustre l'image.



Après avoir cliqué sur validate, vous devez obtenir le Repository validated successfully réponse sur l'interface utilisateur graphique, comme illustré dans l'image.



Vérifier avec CLI

Afin de valider le référentiel à partir de l'interface de ligne de commande, connectez-vous au noeud ISE via SSH et exécutez la commande show repository *<name of the repository>*. La sortie de la commande répertorie les fichiers présents dans le référentiel.

ise/admin#
ise/admin# show repository FTP-Repo
Config-Backup-CFG10-200307-1043.tar.gpg
ise/admin#

Dépannage

Afin de déboguer le référentiel sur ISE, utilisez ces débogages :

```
<#root>
ise-1/pan#
debug copy 7
ise-1/pan#
debug transfer 7
ise-1/pan#
ise-1/pan# 6 [25683]:[info] transfer: cars_xfer.c[220] [system]: ftp dir of repository FTP-Repo request
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[2017] [system]: ftp get dir for repos FTP-Repo
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[2029] [system]: initializing curl
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[2040] [system]: full url is ftp://10.106.37.174/ISE/
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1928] [system]: initializing curl
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1941] [system]: full url is ftp://10.106.37.174/ISE/Config
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1962] [system]: res: 0
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1966] [system]: res: 0----filetime Config-Backup-CFG10-20
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1972] [system]: filetime Config-Backup-CFG10-200307-1043.t
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[1976] [system]: filesize Config-Backup-CFG10-200307-1043.t
6 [25683]:[info] transfer: cars_xfer.c[130] [system]: ftp copy out of /opt/backup/backup-Config-Backup-
6 [25683]:[info] transfer: cars_xfer_util.c[787] [system]: curl version: libcurl/7.29.0 OpenSSL/1.0.2s
7 [25683]:[debug] transfer: cars_xfer_util.c[799] [system]: full url is ftp://10.106.37.174/ISE/Config-
```

Les débogages sont désactivés comme indiqué ici :

ise-1/pan#
ise-1/pan# no debug copy 7
ise-1/pan# no debug transfer 7
ise-1/pan#

Pour vous assurer que la communication entre l'ISE et le serveur de référentiel configuré est correcte, configurez une capture de paquets à partir de l'interface utilisateur graphique d'ISE :

- 1. Accédez à Operations > Troubleshoot > Diagnostic tools > TCP Dump.
- 2. Entrez la valeur appropriée dans Filtre et sélectionnez Format.
- 3. Cliquez sur Démarrer.

dentity Services Engine	Home	Policy Administration Work Centers
RADIUS Threat-Centric NAC Live L	.ogs + TACACS - Troubleshoot Reports	
O		
✓ General Tools	TCP Dump	
RADIUS Authentication Trouble	Monitor the packet headers on the network and s	save to a file (up to 5 Minutes)
Execute Network Device Comm	Status	Stopped Start
Evaluate Configuration Validator		
Posture Troubleshooting	Host Name	ise-1
EndPoint Debug	Network Interface	GigabitEthernet 0
TCP Dump		
Session Trace Tests	Promiscuous Mode	On Off
TrustSec Tools	Filter	ip host 10.106.37.174
		Example: 'ip host helios and not iceburg'
	Format	Raw Packet Data

Afin de déclencher un certain trafic vers le référentiel qui doit être testé, accédez à Administration > System > Maintenance > Repository, sélectionnez le référentiel, puis cliquez sur Validate. Accédez ensuite à Operations > Troubleshoot > Diagnostic tools > TCP Dump, cliquez sur Stopet téléchargez la capture de paquets comme indiqué dans l'image.

dentity Services Engine	Home	✓ Operations	olicy Administration	 Work Centers
RADIUS Threat-Centric NAC Live L	.ogs + TACACS - Troublesho	oot Reports		
0				
✓ General Tools	TCP Dump			
RADIUS Authentication Trouble	Monitor the packet headers on the	e network and save to a	file (up to 5 Minutes)	
Execute Network Device Comm		Status 📒 S	topped Start	
Evaluate Configuration Validator				
Posture Troubleshooting		Host Name ise-7	1	-
EndPoint Debug	Ne	twork Interface Giga	abitEthernet 0	•
TCP Dump	Pror		n Off	
Session Trace Tests	FIG	inscuous mode		
TrustSec Tools		Filter ip ho	st 10.106.37.174	
		Examp	le: 'ip host helios and not icebu	ırg'
		Format	/ Packet Data	•
	Dump File			
	Last cre	eated on Tue Apr 2	21 07:37:24 IST 2020	
	FileSize	e : 9062 byte	es a la companya de l	
	Format	: Raw Pac	ket Data	
	Host Na	ame : ise-1 k Interface : GigabitEt	hernet 0	
	Promis	cuous Mode : On	nemer o	
	Filter :	ip host 10).106.37.174	
	Dov	wnload Delete		

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.