# Modifier le mot de passe d'un utilisateur sur les appliances Secure Firewall

# Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
Modifier le mot de passe de l'interface Web FMC
Modifier le mot de passe CLI FMC/FTD
Modifier le mot de passe de l'interface Web FDM
Modifier le mot de passe FXOS/FCM à partir de l'interface Web
Modifier le mot de passe FXOS/FCM depuis l'interface de ligne de commande
Informations connexes

# Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour modifier les mots de passe de l'interface Web et CLI sur différentes plates-formes Cisco Secure Firewall.

# Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur ces technologies :

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)
- Système d'exploitation extensible Cisco Firepower (FXOS)
- Gestionnaire de châssis Cisco Firepower (FCM)
- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Firepower 4110 avec FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.
- Cisco Secure Firewall Threat Defense géré par FDM v7.1.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

# Informations générales

Les exigences spécifiques de ce document sont les suivantes :

- Accès aux périphériques avec un compte utilisateur avec des privilèges d'administrateur
- Pour la procédure Cisco Secure Firewall Threat Defense, vous devez utiliser la version 7.0 ou ultérieure
- Pour la procédure Cisco Secure Firewall Management Center, vous devez utiliser la version
  7.0 ou ultérieure
- Pour la procédure du gestionnaire de châssis Firepower, vous devez utiliser la version 2.10.1.159 ou ultérieure

# Modifier le mot de passe de l'interface Web FMC

Étape 1. Accédez à Système. Cliquez sur Utilisateurs :

Firewall Management Center Overview / Dashboards / Dashboard	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration			Deploy	a 🍪 😨 🛛	admin ~ dtabi
Summary Dashboard (netch.deathoard)           Provides a summary of activity on the appliance           Network ×           Threats         Intrusion Events	Status (	Geolocation	QoS	Zero Trust	+				Configuration Users Domains Product Upgrades Content Updates	Health Monitor Policy Events Exclude Monitor Alerts	Monitoring Audit Syslog Statistics Tools
Unique Applications over Time		-	- ×	▶ Top Web Ap	plications Se	een	- ×	► Top C	Licenses Smart Licenses Classic Licenses		Backup/Restore Scheduling Import/Export Data Purge

Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et cliquez sur l'icône représentant un crayon :

Firewall Management Center System / Users / Users	Overview	Analysis P	Policies Device	s Objects	Integration	Deploy Q	6 0	admin v d	see SECURE
Users User Roles External Authenticati	n Single Sign-O	n (SSO)							
									Create User
							Filter		
Username Real Nam		Roles			Authentication Method	Password Lifetime		Enabled	Actions
admin		Admin	nistrator		Internal	Unlimited			$\bigcirc$

#### Étape 3. Configurez le nouveau mot de passe et cliquez sur Enregistrer :

rs User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)				
_	User Configuration			
	User Name	admin		
	Real Name			
	Authentication	Use External Authentication Method		
	Password			
	Confirm Password			
	Maximum Number of Failed Logins	0 (0 = Unlimited)		
	Minimum Password Length	0		
	Days Until Password Expiration	0 (0 = Unlimited)		
	Daux Refore Descuord Evolution Warning			
	bays before Password Explation Warning	Forme Descrived Deset on Lonia		
	Options	Check Password Strength		
		Exempt from Browser Session Timeout		
	User Role Configuration			
		Administrator		
		External Database User (Read Only)		
		Security Analyst (Read Only)		
		Security Approver		
	Default User Roles	Access Admin		
		Network Admin		
		Maintenance User		
		Discovery Admin		
		Threat Intelligence Director (TID) User		
		Cancel		
		Cancel Save		



Remarque : gardez à l'esprit que seul FMC, l'interface Web et l'interface de ligne de commande user/password sont indépendants.

# Modifier le mot de passe CLI FMC/FTD

Étape 1. Connectez-vous à l'appliance via SSH ou via le câble de console et exécutez la commande suivante :

>configure password

Étape 2. Entrez le mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe, confirmez le mot de passe que vous avez introduit et tapez Enter:

> configure password Enter current password: Enter new password: Confirm new password: Password Update successful.



Remarque : dans le cas d'un FTD géré par FDM, une modification du mot de passe de l'interface de ligne de commande affectera le mot de passe de l'interface Web FDM.

### Modifier le mot de passe de l'interface Web FDM

1. Accédez à admin > Profile :



Étape 2. Cliquez sur Password et renseignez les champs Current Password, New Password et Confirm Password, puis cliquez sur le bouton CHANGE pour confirmer la procédure :

cisco. Firepower Device Manage	er Monitoring	Ø Policies	Dbjects I	Device: firepower			admin Administrator
		🕒 User F	Profile ad	ername Role min Administrator			
		Profile Passwo rement	Password ord recovery is not ber the password y sword	possible, so make sure you ou set.	0 0 0 0	PASSWORD MUST Be 8 - 128 characters Have at least one lower and one upper case letter Have at least one digit Have at least one special character Not contain repeated letters	
		New Passwe	ord ssword	💿   G	enerate relieboard		
		CHANGE	E		Show passwo	rd	



Remarque : veuillez noter que la modification du mot de passe de l'interface Web FDM affectera le mot de passe de l'interface de ligne de commande FTD.

# Modifier le mot de passe FXOS/FCM à partir de l'interface Web

Étape 1. Accédez à Système > Gestion des utilisateurs :

							Configur	ration Licensing	Updates
2 10.88.171.88 co Firepower 4110 Se	curity Appliance	Version: 2.12(	(0.498)	Operational State:	Operable			Chassis Uptime	07:13:02:1
	]			Network Module 1	Network I	Module 2 : Empty	Network Mor	dule 3 : Empty	
Power 1 - Running	•	Power 2 - Removed			8				
FAULTS		INTERFACES		INSTANCES		LICENSE	INVENTORY		
1(1) © CRITICAL	2(2)	4 OWN	4 (1) UP	O O DOWN	1 () UP	Smart Agent	1(1) 6(	6) 1(2) Fans  Power Sup	pplies
Select All Faults Cance	I Selected Faults Ackno	owledge							
Severity	Description				Cause	Occurrence	Time	Acknowled	lged
CRITICAL	Network Module	2 removed when in online	e state. It is recor	mmended to set mo	module-suprise-rem	oval 1	2022-05-25T15:31:4	1.087 no	
	Auto registration	of device for telemetry fa	ailed. Error: Smar	t Licensing is dereg	telemetry-registration	fail 32	2023-09-21T07:03:1	4.543 no	
100011	other part 1/2 on	fabric interconnect A op	er state: link-dow	n, reason: Link fail	link-down	1	2023-09-26T06:14:2	0.157 no	
	enier porc 1/2 on								
MAJOR	Config backup ma	ay be outdated			config-backup-outda	ited 1	2022-10-08T20:58:1	0.546 no	

Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et cliquez sur l'icône représentant un crayon :

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings				System	Tools H	elp	admin
						Configuration	Licensing	Updates	User M	anage	ement
Local Users	Settings										
									A	d User	
Username			Roles		User Expiration	Account Status					
admin			Admin, Read-Only		never	active			1		

Étape 3. Configurez le nouveau mot de passe et cliquez sur Enregistrer :

Overview Interfaces Logical	Devices Security Engine Platto	rm Settings			System Tools Help admin
				Configuration Licens	ing Updates User Management
Local Users Settings					
					Add User
Username	Roles	User Expiration		Account Status	
admin	Admin, Read-Only	never		active	/ 5
		Edit admin	2		
		User Name *	admin		
		First Name			
		Last Name			
		Email	example@example.com		
		Phone Number	+30000000000		
		Password	Set: Yes		
		Confirm Password			
		Account Status	Active      Inactive		
		User Role	Read-Only Admin		
			Operations		
			All the user roles have read only role by default		
		Account Expires	0		
		Expiry Date:	(mm/dd/yyyy)		
			Save Cancel		



Remarque : veuillez noter que la modification du mot de passe de l'interface Web affectera le mot de passe de l'interface de ligne de commande FXOS.

# Modifier le mot de passe FXOS/FCM depuis l'interface de ligne de commande

Étape 1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande FXOS et exécutez les commandes suivantes pour afficher la liste des utilisateurs confirmés :

FPR4110# scope security FPR4110 /security # show local-user User Name First Name Last name ------admin ciscotac Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et exécutez les commandes suivantes :

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security\* # commit-buffer
FPR4110 /security #



Remarque : la modification du mot de passe de l'interface de ligne de commande FXOS va affecter le mot de passe de l'interface Web.

Informations connexes

<u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.