Installare, configurare e disinstallare Secure Endpoint Connector per Windows

Sommario

Introduzione
Prerequisiti
Requisiti
Componenti usati
Install_
Scarica il programma di installazione tramite console
Installazione connettore
Switch della riga di comando
Effettua il downgrade del connettore alla versione precedente
Disinstalla tramite interfaccia utente di Windows
Switch della riga di comando
<u>Verifica</u>
Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di installazione e configurazione di Connettore endpoint sicuro per Windows.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Sistema operativo Windows
- Secure Endpoint Console

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco Secure Endpoint for Endpoints per Windows.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente:

- dispositivo Windows 10
- Secure Endpoint Console

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Install

Scarica il programma di installazione tramite console

- Per scaricare un programma di installazione in base alla configurazione dei criteri, è necessario accedere alla console di Secure Endpoint. Una volta inseriti nel dashboard, creare un nuovo gruppo o utilizzarne uno esistente.
- Una volta selezionato il gruppo, creare un criterio o utilizzarne uno esistente.
- Passare a Gestione configurazione criteri > Criteri, espandere il criterio e fare clic su Modifica. Nella sezione Product Updates, selezionare la versione che si desidera installare.
- Passare a Gestione > Scarica connettore.
- Selezionare il gruppo a cui appartiene l'endpoint a cui si desidera installare il connettore.
- Selezionare Download per utilizzare il pacchetto. È possibile utilizzare l'URL per condividerlo in modo che qualcun altro possa scaricare il pacchetto.

Installazione connettore

Una volta scaricato il programma di installazione sul computer Windows desiderato, è possibile procedere all'installazione del connettore.

Fare clic su Avanti e selezionare se si desidera creare un collegamento sul desktop.

Se si desidera scaricare il connettore senza ulteriori configurazioni, eseguire il programma di installazione e utilizzare la procedura guidata.

Cisco Universal Installer Setup	<u>च्या</u> ?		×
Installing			
Please wait while Cisco Universal Installer is being installed.			1
Extract: protectent-7.2.7-11687-28A65D84-E884-4D8F-99BD-54F67A07000)3.exe.	47%	
Show details			



Switch della riga di comando

Le opzioni della riga di comando consentono di automatizzare la distribuzione del connettore Secure Endpoint.

Se si desidera installare il connettore con opzioni della riga di comando, è possibile trovare l'elenco dei comandi disponibili di seguito.

- /desktopicon per creare o meno l'icona del desktop.
 - /startmenu per attivare o disattivare i collegamenti del menu Start.
 - /contextmenu per attivare o disattivare l'opzione Esegui scansione.
 - /remove 0 per disinstallare il connettore, tuttavia, i file e le cartelle dell'endpoint protetto rimangono sull'endpoint.
 - /remove 1 per disinstallare il connettore. I file e le cartelle dell'endpoint protetto vengono completamente rimossi dal dispositivo.

• /uninstallpassword se si dispone della password di protezione del connettore, è possibile utilizzare questo comando e aggiungere la password per disinstallare il connettore.

• /skipdfc 1 poiché il driver DFC viene installato per impostazione predefinita, se non si desidera installarlo. Questo comando è utile

per saltare l'installazione del driver DFC.

• /skiptetra 1 Anche il driver Tetra viene installato per impostazione predefinita e questo comando evita l'installazione del driver.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'utente.

Per installare il connettore Secure Endpoint con switch della riga di comando:

- Passare al dispositivo in cui si desidera installare il connettore.
- Aprire la riga di comando di Windows e passare alla cartella in cui si trova il pacchetto.
- A questo punto è possibile digitare il nome del pacchetto utilizzato dalle opzioni della riga di comando desiderate, come illustrato nell'immagine.



Effettua il downgrade del connettore alla versione precedente

Sfortunatamente, Secure Endpoint non dispone di una funzionalità di downgrade all'interno del prodotto. Il processo di downgrade richiede la disinstallazione del connettore e la reinstallazione del connettore precedente sull'endpoint direttamente o tramite i metodi di amministrazione dei sistemi esistenti.

Disinstalla tramite interfaccia utente di Windows

Aprire Esplora file, passare a C:\Program Files\Cisco\AMP\<numero_versione>, quindi selezionare uninstall.exe.

User Account Control

Do you want to allow this app to make changes to your device?



Verified publisher: Cisco Systems, Inc. File origin: Hard drive on this computer

Show more details

Yes

No

Continuare con i menu di disinstallazione fino alla schermata Disinstallazione completata.



Show details

< Back <u>C</u>lose Cancel

Selezionare Chiudi. Quando viene richiesto se si intende installare nuovamente il connettore, selezionare Sì per conservare i dati cronologici o No per rimuovere tutti i dati.

S Cisco Secure Endpoint Uninstall	_		×
Uninstallation Complete			
Uninstall was completed successfully.			
Delete file: C:\Program Files\Cisco\AMP\8.1.3.21242\sfc.exe_2023010	2_120828.lc	g	_
Show Cisco Secure Endpoint Uninstall		×	1
Do you plan on installing Cisco Secure Endpoint again? will delete all local data generated by Cisco Secure Endp history and quarantine files.	Clicking 'Ne oint includi	o' ing	
Yes	N	.	
	d		

Switch della riga di comando

Per eseguire una disinstallazione invisibile all'utente e completa dei connettori, lo switch deve essere:

AMP_Installer.exe /R /S /remove 1

È inoltre possibile eseguire queste operazioni in modalità non silenziosa se /S viene rimosso.

Al termine della disinstallazione, il passaggio successivo consiste nell'installare la versione precedente di cui si desidera eseguire il downgrade, come mostrato nella sezione Installazione.



Attenzione: se durante il processo di aggiornamento sono state apportate modifiche al driver, può essere necessario riavviare il sistema per cancellare i driver e consentire l'installazione di un endpoint precedente.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

A questo punto, il connettore di Windows è installato.

È possibile passare all'interfaccia grafica di Secure Endpoint Connector per verificare che lo stato sia Connesso.

Per accedere all'interfaccia Secure Endpoint, aprire la barra delle applicazioni Search del computer e cercare il connettore AMP for Endpoints

oppure cercare il file iptray.exe in C:\Program Files\Cisco\AMP\<versione connettore> e aprirlo.

Un altro modo per verificare che l'endpoint sicuro venga eseguito correttamente dai servizi Windows consiste nel verificare se il servizio Endpoint sicuro Cisco viene eseguito nel dispositivo.

Informazioni correlate

•

- Strategia di installazione di AMP for Endpoints
- Metodologia e best practice per l'installazione di AMP for Endpoints
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems

Switch della riga di comando per Cisco Secure Endpoint

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).