

Cisco Unified Communications Manager Release 10.5(1) での IM and Presence Service の設定と管理

初版: 2014年03月03日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容 については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販 売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨 事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用 は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く ださい。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証 をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、 間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと します。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット ワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。 説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それ は意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http:// www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 次

展開のプランニング 1

IM and Presence Service の機能 3

IM and Presence Service のコンポーネント 4

主要なコンポーネント 4

SIP インターフェイス 5

AXL/SOAP インターフェイス 5

LDAP インターフェイス 6

XMPP インターフェイス 6

CTIインターフェイス 6

Cisco IM and Presence Data Monitor 7

IM and Presence Service の機能展開オプション 8

展開モデル 11

IM-Onlyの展開 11

シングルノード、マルチノード、および IM-Only でのハイ アベイラビリティ展

開 11

プレゼンス冗長グループとハイアベイラビリティ 12

WAN 経由のクラスタリング 13

```
ユーザ割り当て 13
```

```
エンドユーザ管理 13
```

アベイラビリティとインスタントメッセージ 14

```
チャット 14
```

IM 分岐 14 オフライン IM 14 ブロードキャスト IM 15 IM and Presence Service のチャットルーム 15 チャットルームの制限 15 ファイル転送 16

```
IM and Presence Service およびチャットに関する重要事項 16
    IM コンプライアンス 17
  Cisco Unified Communications Manager の統合 17
  LDAP 統合 17
  サードパーティ統合 18
  サードパーティ製クライアントの統合 19
     サポートされているサードパーティ製 XMPP クライアント 19
     サードパーティ製クライアントのライセンス要件 19
     Cisco Unified Communications Manager での XMPP クライアント統合 20
     XMPP 連絡先検索のための LDAP 統合 20
     XMPP クライアントの DNS 設定 20
    IPv6 サポート 20
  IM アドレス スキームとデフォルトのドメイン 21
     UserID@Default Domain を使用した IM アドレス 21
     ディレクトリ URI を使用した IM アドレス 22
    IMアドレスの例 23
     Cisco Unified Communications Manager との IM アドレスの統合 23
       Cisco Unified Communications Manager を使用した UserID@Default Domain
         の統合 23
       Cisco Unified Communications Manager を使用したディレクトリ URI の統
         合 24
     複数の IM ドメインの管理 25
  セキュリティ 25
  シングル サインオン 25
マルチノードの拡張性と WAN の展開 27
  マルチノードの拡張性機能 27
     マルチノードの拡張性要件 27
     展開の拡張性オプション 28
  クラスタ全体の DNS SRV 29
  ローカルフェールオーバー 30
  プレゼンス冗長グループの障害検出 30
  メソッドイベントルーティング 30
```

I

外部データベースの推奨事項 31

クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング 31

WAN 経由のクラスタ内展開 31

WAN 経由の展開のマルチノード設定 32

クラスタ間展開 32

WAN 経由のクラスタ間展開 32

クラスタ間ピア関係 33

クラスタ間ルータツールータ接続 33

クラスタ間展開のノード名の値 34

クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルトドメイン値 34

クラスタ間展開の IM アドレス スキーム 34

セキュアなクラスタ間ルータ ツー ルータ接続 35

IM and Presence Service の計画の要件 37

マルチノードハードウェアの推奨事項 37

クラスタ間のハードウェアの推奨事項 38

サポートされているエンドポイント 38

サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ 39

WAN の帯域幅要件 39

WANの帯域幅の考慮事項 39

マルチノードの拡張性とパフォーマンス 40

マルチノードの拡張性要件 40

マルチノードパフォーマンスの推奨事項 40

ユーザライセンスの要件 41

DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件 41

ワークフロー 43

ハイアベイラビリティの基本的な展開のワークフロー 43

ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワークフロー 46

フェデレーション展開のワークフロー 49

IM-Only 展開のワークフロー 53

システム設定 55

IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Manager の設

定 57

```
プレゼンス グループ間登録パラメータの設定 59
  Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定 60
     IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティ プロファイルの設
       定 61
     IM and Presence サービスの SIP トランクの設定 61
     クラスタ外の Unified Communications Manager の電話利用状況の設定 63
        TLS ピア サブジェクトの設定 63
        TLS コンテキストの設定 64
  必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されていることの
    確認 65
IM and Presence Service のネットワーク設定 67
  設定変更通知およびサービス再起動通知 67
     サービス再起動通知 67
     Cisco XCP Router の再起動 68
     Cisco XCP Router サービスの再起動 68
  DNS ドメイン コンフィギュレーション 68
     別々のDNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service
       クラスタ 70
     別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and
       Presence Service \nearrow - 1 71
     関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメ
       インに展開されているクラスタ内の IM and Presence Service ノード 72
     Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの
       指定 73
  IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定 74
     インストール後のデフォルト ドメインの置換 74
     IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの変更 75
  IM アドレス設定 76
     IMアドレスの設定要件 76
        UserID @ Default Domain IM アドレス インタラクションと制約事項 77
```

統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタ

スクリスト 57

```
ディレクトリ URI IM アドレスの連携動作と制約事項 77
```

IM アドレス スキームの設定 78

IM and Presence Service クラスタのドメイン管理 80

IM ドメイン管理のインタラクションと制約事項 81

IM アドレス ドメインの表示 81

IM アドレス ドメインの追加または更新 82

IM アドレス ドメインの削除 83

IM and Presence Service のルーティング情報の設定 83

ルーティング通信の推奨事項 83

MDNS ルーティングとクラスタ ID の設定 84

ルーティング通信の設定 85

クラスタ ID の設定 86

アベイラビリティ状態変更メッセージのスロットルレートの設定 87

IPv6 設定 88

IPv6の相互作用と制限事項 88

IM and Presence サービスの Eth0 で IPv6 を有効にする 89

IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の無効化 90

IPv6 エンタープライズ パラメータの有効化 91

プロキシサーバの設定 92

IM and Presence Service のサービス 92

IM and Presence サービスのサービスのオン 92

IP Phone Presence の設定 95

IM and Presence Service のスタティックルート設定 95

ルート組み込みテンプレート 95

IM and Presence サービスのルート組み込みテンプレートの設定 97

IM and Presence Service のスタティックルートの設定 97

IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定 101

プレゼンス ゲートウェイの設定オプション 101

プレゼンスゲートウェイの設定 102

IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定 102

SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定 103

LDAP ディレクトリ統合 105

```
LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定 105
```

Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リ

スト 105

Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュ

ア接続 106

ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期の設定 107

LDAP 認証サーバ証明書のアップロード 108

LDAP 認証の設定 108

IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定 109

XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合 110

LDAP アカウントロックの問題 111

XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定 112

XMPP クライアントの LDAP 検索設定 114

Cisco XCP ディレクトリ サービスのオン 116

IM and Presence Service のセキュリティ設定 119

セキュリティ設定のタスクリスト 119

ログインバナーの作成 121

マルチサーバ証明書の概要 122

IM and Presence Service の証明書タイプ 122

IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の

設定 125

セキュリティを設定するための前提条件 125

IM and Presence サービスへの Cisco Unified Communications Manager 証明書の インポート 126

SIP Proxy サービスの再起動 126

IM and Presence サービスからの証明書のダウンロード 127

Cisco Unified Communications Manager への IM and Presence Service 証明書の

アップロード 127

Cisco Unified Communications Manager サービスの再起動 128

IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード 128

IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード 129

CA 署名付きの Tomcat 証明書のタスク リスト 129

Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動 130

- 他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認 131
- 各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード 132
- Cisco Tomcat サービスの再起動 132

クラスタ間同期の確認 133

CA 署名付き cup-xmpp 証明書のアップロード 134

署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード 134

Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動 135

他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認 135

各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード 136

- すべてのノードの Cisco XCP Router サービスの再起動 137
- CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書のアップロード 138

署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード 138

他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認 139

フェデレーション ノードへの署名付き証明書のアップロード 140

Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスの再起動 141

IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定 141

TLS ピア サブジェクトの設定 141

TLS コンテキストの設定 142

SIP プロキシツープロキシ クラスタ内プロトコル タイプの設定 143

IM and Presence Service の XMPP セキュリティの設定 144

XMPP セキュリティモード 144

IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定 146

IM and Presence サービスのオンによる XMPP クライアントのサポート 147

XMPPフェデレーションセキュリティ証明書でワイルドカードを有効にする 148

FIPS 140-2 モードの設定 149

FIPS 140-2 モード 149

FIPS 140-2 モードでのノード リブート 149

証明書の強制手動同期 150

クラスタ間ピアの設定 151

クラスタ間展開の前提条件 151

クラスタ間ピアの設定 152

クラスタ間ピアの設定 152

Intercluster Sync Agent のオン 154

クラスタ間ピアステータスの確認 155

Intercluster Sync Agent の Tomcat 信頼証明書の更新 155

機能設定 157

IM and Presence Service 設定のアベイラビリティとインスタント メッセージ 159

IM and Presence Service のアベイラビリティの設定 159

IM and Presence サービス クラスタのプレゼンス ステータス共有のオン/オ

7 159

一時的(アドホック)プレゼンス登録の設定 160

ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定 161

ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定 162

IM and Presence Service の IM 設定 162

IM and Presence Service クラスタのインスタントメッセージのオン/オフ 162

オフラインインスタントメッセージのオン/オフ 163

インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可 164

インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可 165

OpenAM シングル サインオン 167

シングルサインオン設定のタスクリスト 168

シングル サインオン設定の準備 170

シングルサインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要

件 170

シングルサインオンの設定前の重要な情報 172

シングルサインオンの設定と管理のタスク 173

シングルサインオンの Active Directory のプロビジョニング 173

シングルサインオン用のクライアントブラウザ設定 174

シングル サインオン用の Internet Explorer の設定 174

シングルサインオン用の Firefox の設定 176

Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 用の Windows レジストリ設定 176

Java のインストール 177

OpenAM への IM and Presence 証明書のインポート 181

Tomcat のインストール 183

Apache Tomcat での OpenAM War の展開 187

GUI Configurator を使用した OpenAM のセットアップ 188

OpenAM サーバでのポリシーの設定 189

SSO モジュール インスタンスの設定 192

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定 193

OpenAM セッションタイムアウトの設定 196

IM and Presence サービスへの OpenAM 証明書のインポート 196

シングルサインオンのアクティブ化 198

SSO 有効化前のアクセス権限の設定 198

GUI を使用した シングル サインオンの有効化 201

シングルサインオンの非アクティブ化 203

SSO 無効化前のアクセス権限の設定 203

シングルサインオンの無効化 205

Windows での OpenAM のアンインストール 205

デバッグレベルの設定 206

管理機能 209

チャットの設定と管理 211

チャット展開 211

チャットの展開シナリオ1211

チャットの展開シナリオ2212

チャットの展開シナリオ3212

チャットの展開シナリオ4 213

チャット管理の設定 214

IM ゲートウェイ設定の変更 214

ファイル転送の有効化 215

サインインセッション数の制限 216

永続的なチャットルームの設定 216

永続的なチャットの有効化 218

グループチャットシステム管理の設定 220

グループチャットと永続的なチャットのデフォルト設定と復帰 221

チャットノードエイリアスの管理 221

```
チャットノードのエイリアス 221
```

重要な考慮事項 222

システムで生成されたチャットノードエイリアスのオン/オフの切り替え 223

```
チャットノードのエイリアスの手動管理 224
```

Cisco XCP Text Conference Manager のオン 226

チャットルーム管理 227

チャットルーム数の設定 227

メンバーの設定 227

可用性の設定 228

招待の設定 229

利用者数の設定 230

チャットメッセージの設定 231

モデレータが管理するルームの設定 232

履歴の設定 232

エンドユーザの設定と処理 235

IM and Presence Service のエンドユーザの設定と処理 235

IM and Presence Service の許可ポリシーの設定 236

IM and Presence Service の自動許可 236

ユーザポリシーおよび自動許可 236

IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定 238

ユーザ連絡先 ID の一括名前変更 238

ユーザ連絡先リストの一括エクスポート 240

ユーザ連絡先リストの一括インポート 242

連絡先リストの最大サイズの確認 244

BATを使用した入力ファイルのアップロード 244

新しい一括管理ジョブの作成 245

一括管理ジョブの結果の確認 246

- 重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理 247
 - ユーザ ID とディレクトリ URI モニタリング 247

ユーザ ID とディレクトリ URI のエラー状態 248

ユーザ ID と ディレクトリ URI の確認と変更 249

ユーザ ID と ディレクトリ URI CLI 検証の例 250

システム トラブルシュータを使用したユーザ ID とディレクトリ URI の検

証 251

ユーザの移行 253

IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行 253

現在のクラスタからのユーザ割り当ての解除 254

ユーザ連絡先リストのエクスポート 255

IM and Presence Service のユーザの無効化 256

新しいクラスタへのユーザの移動 256

Cisco Unified Communications Manager で有効な LDAP 同期 256

新しい組織ユニットへのユーザの移動 256

新しいホーム クラスタへのユーザの同期 257

Cisco Unified Communications Manager で有効ではない LDAP 同期 257

新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化 258

ホーム クラスタでの連絡先リストのインポート 258

IM and Presence Service の多言語サポート設定 261

ロケールのインストール 261

ロケールのインストールに関する考慮事項 262

ロケールファイル 263

エラーメッセージ 265

ローカライズされたアプリケーション 268

IM and Presence Service のトラブルシューティング 269

- ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング 271
 - プレゼンスの冗長グループノードステータスの表示 271

ノード状態の定義 272

ノード状態、原因、および推奨処置 273

UserID エラーおよびディレクトリ URI エラーのトラブルシューティング 281

重複したユーザ ID エラーの受信 281

重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信 282

シングル サインオンのトラブルシューティング 285

セキュリティ信頼エラーメッセージ 286

- 「Invalid Profile Credentials(プロファイルクレデンシャルが無効です)」メッセージ 286
- 「Module Name is Invalid(モジュール名が無効です)」メッセージ 286
- Invalid OpenAM Access Manager (Openam) Server URL (OpenAM Access Manager
- (Openam)サーバ URL が無効です)」メッセージ 287
- Web ブラウザに 401 エラーが表示される 287
- Web ブラウザに 403 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される 287
- 「User is not Authorized to Perform this Function (ユーザはこの機能を実行する権限

がありません)」エラーメッセージ 288

Web ブラウザに HTTP 404 エラーが表示される 288

- Web ブラウザに HTTP 500 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される 289
- 「Authentication Failed (認証に失敗しました)」メッセージ 289
- Web ブラウザに OpenAM のログイン画面が表示される 290

Web ブラウザに IM and Presence Service のログイン画面が表示される 290

ユーザ名とパスワード用の Internet Explorer のプロンプト 290

「User has no profile on this organization (ユーザにこの組織のプロファイルはあり

ません」メッセージ 291

SSO 有効化の問題 291

証明書エラー 291

IM and Presence Service のトラブルシューティングに使用するトレース 293

トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティング 293

IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログファイルの場所 294

IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース 295

アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループ チャットのトレース 296 パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビ

リティおよび IM の問題のトレース 297

- XMPPベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよびIM の問題のトレース 298
- SIPベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよびIMの 問題のトレース 299

カレンダートレース 300

クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシュータ 300

SIP フェデレーション トレース 301

XMPP フェデレーション トレース 301

高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング 302

ハイ アベイラビリティ クライアント ログイン プロファイル 305

ハイアベイラビリティログインプロファイル 306

ハイアベイラビリティログインプロファイルに関する重要事項 306

ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル テーブルの使用 306

ハイアベイラビリティログイン設定の例 307

500 ユーザ フル UC(1vCPU 700MHz 2GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル 308 500 ユーザ フル UC(1vCPU 700MHz 2GB)のアクティブ/スタンバイ プロファイル 309 1000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500MHz 2GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル 309 1000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500MHz 2GB)のアクティブ/スタンバイ プロファイル 310 2000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル 310 2000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル 311 5000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/スタンバイ プロファイル 311 5000 ユーザ フル UC(4 GB 2vCPU)のアクティブ/アクティブ プロファイル 312 5000 ユーザ フル UC(4 GB 2vCPU)のアクティブ/スタンバイ プロファイル 313 15000 ユーザ フル UC(4 vCPU 8GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル 314

XMPP標準への準拠 317

XMPP 標準への準拠 317

٦





展開のプランニング

- IM and Presence Service の機能, 3 ページ
- ・ マルチノードの拡張性と WAN の展開, 27 ページ
- IM and Presence Service の計画の要件, 37 ページ
- ワークフロー, 43 ページ



IM and Presence Service の機能

- IM and Presence Service のコンポーネント, 4 ページ
- IM and Presence Service の機能展開オプション, 8 ページ
- 展開モデル, 11 ページ
- ユーザ割り当て, 13 ページ
- ・エンドユーザ管理, 13 ページ
- アベイラビリティとインスタントメッセージ, 14 ページ
- Cisco Unified Communications Manager の統合, 17 ページ
- LDAP 統合, 17 ページ
- ・ サードパーティ統合, 18 ページ
- ・ サードパーティ製クライアントの統合, 19 ページ
- IM アドレス スキームとデフォルトのドメイン, 21 ページ
- ・セキュリティ, 25 ページ

I

・ シングルサインオン, 25 ページ

IM and Presence Service のコンポーネント

主要なコンポーネント

次の図は、主なコンポーネントや Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service 間のインターフェイスなど、IM and Presence Service 展開の概要を示します。





SIPインターフェイス

SIP 接続は、Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unified Presence 間のプレゼンス情報交換を処理します。Cisco Unified Communications Manager の SIP 接続を有効にするには、Cisco Unified Presence サーバを指すように SIP トランクを設定する必要があります。

Cisco Unified Presence で Cisco Unified Communications Manager をプレゼンス ゲートウェイとして 設定すると、Cisco Unified Presence は、SIP トランク経由で、SIP サブスクライブ メッセージを Cisco Unified Communications Manager に送信できます。

(注)

Cisco Unified Presence は、TLS 経由で SIP/SIMPLE インターフェイスを使用することで Cisco Unified Presence に接続しているクライアント(シスコ クライアントまたはサードパーティ)をサポートしません。 TCP 経由の SIP 接続だけがサポートされます。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, (60 ページ) プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, (101 ページ)

AXL/SOAP インターフェイス

AXL/SOAP インターフェイスは、Cisco Unified Communications Manager からのデータベースの同 期を処理し、IM and Presence Service データベースにデータを入力します。 データベース同期をア クティブ化するには、IM and Presence Service で Sync Agent サービスを起動する必要があります。

Sync Agent は、デフォルトでは M and Presence Service クラスタ内のすべてのノードにすべてのユー ザを等しくロードバランシングします。また、クラスタ内の特定のノードにユーザを手動で割り 当てることもできます。

シングルおよびデュアル ノードの IM and Presence Service で Cisco Unified Communications Manager とのデータベース同期を実行する場合の推奨される同期化間隔については、IM and Presence Service の SRND マニュアルを参照してください。



AXLインターフェイスは、アプリケーション開発者の連係動作がサポートされていません。

関連トピック

http://www.cisco.com/go/designzone Sync Agent の設定

LDAP インターフェイス

Cisco Unified Communications Manager は、すべてのユーザ情報を手動設定または LDAP を介した 直接同期によって取得します。 IM and Presence Service は、Cisco Unified Communications Manager からこのユーザ情報をすべて同期します(AXL/SOAP インターフェイスを使用)。

IM and Presence Service は、Cisco Jabber クライアントのユーザの LDAP 認証および IM and Presence Service ユーザインターフェイスを提供します。 Cisco Jabber ユーザが IM and Presence Service にロ グインし、LDAP 認証が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合、IM and Presence Service はユーザ認証用の LDAP ディレクトリに直接移動します。 ユーザが認証される と、IM and Presence Service は Cisco Jabber にこの情報を転送し、ユーザ ログインを続行します。

関連トピック

LDAP ディレクトリ統合,(105 ページ)

LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定, (105 ページ)

Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続, (106ページ)

XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定, (112ページ)

XMPP インターフェイス

XMPP 接続は、XMPP ベースのクライアントのプレゼンス情報交換やインスタント メッセージ動 作を処理します。 IM and Presence サービスは、XMPP ベースのクライアントの一時的(アドホッ ク)および永続的なチャットルームをサポートします。 IM ゲートウェイは、IM and Presence サー ビス展開における SIP ベースのクライアントと XMPP ベースのクライアント間の IM 相互運用性 をサポートします。

関連トピック

IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定, (146ページ)

CTIインターフェイス

CTI (コンピュータテレフォニーインテグレーション) インターフェイスは、IM and Presence ノー ドにおけるユーザのすべての CTI 通信を処理して、Cisco Unified Communications Manager 上の電 話機を制御します。 CTI 機能を使用すると、Cisco Jabber クライアントのユーザはデスクフォン制 御モードでアプリケーションを実行できます。

CTI 機能は、Microsoft Office Communicator クライアントの IM and Presence Service リモート コー ル制御機能にも使用されます。 リモート コール制御機能の設定については、「*Microsoft Office Communicator Call Control with Microsoft OCS for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager* (Cisco Unified Communications Manager での IM and Presence Service 向けの Microsoft OCS での Microsoft Office Communicator のコール制御)」を参照してください。 Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service ユーザの CTI 機能を設定するに は、ユーザが CTI 対応グループに関連付けられ、そのユーザに割り当てられているプライマリ内 線が CTI に対応している必要があります。

Cisco Jabber デスクフォン制御を設定するには、CTI サーバおよびプロファイルを設定し、そのプ ロファイルにデスクフォンモードでアプリケーションを使用するユーザを割り当てる必要があり ます。 ただし、すべての CTI 通信は Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber の間で 直接実行され、IM and Presence Service サーバを介しません。

Cisco IM and Presence Data Monitor

Cisco IM and Presence Data Monitor は、IM and Presence Service の IDS の複製の状態を監視します。 他の IM and Presence サービスは、IM and Presence Data Monitor に依存します。 これらの依存サー ビスは、シスコのサービスを使用して、IDSの複製が安定した状態になるまで起動を遅らせます。

また、Cisco IM and Presence Data Monitor は Cisco Sync Agentの同期のステータスを Cisco Unified Communications Manager から確認します。依存サービスは、IDSの複製が設定され、IM and Presence データベースパブリッシャノードの Sync Agent が Cisco Unified Communications Manager からの同期を完了させた後にのみ、起動できます。 タイムアウトになると、IDSの複製と Sync Agent が完了していなくても、パブリッシャノードの Cisco IM and Presence Data Monitor は依存サービスの起動を許可します。

サブスクライバノードで、IDSの複製が正常に確立されるまで、Cisco IM and PresenceData Monitor は機能サービスの起動を遅らせます。Cisco IM and Presence Data Monitor のみがクラスタ内の問題 のあるサブスクライバノードの機能サービスの起動を遅らせます。問題のある1個のノードのた めにすべてのサブスクライバノードの機能サービスの起動を遅らせることはありません。たとえ ば、IDSの複製が nodel および node2 で正常に確立されたが、node3 では確立されない場合、Cisco IM and Presence Data Monitor により、機能サービスは node1 および node2 で開始できますが、node3 では機能サービスの開始が遅れます。

Cisco IM and Presence Data Monitor は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで異なる 動作をします。タイムアウトが発生するまで機能サービスの起動を遅らせます。タイムアウトが 発生すると、IDS の複製が正常に確立されていなくても、パブリッシャ ノード上ですべての機能 サービスの起動を許可します。

ノードの機能サービスの起動を遅らせる場合は、Cisco IM and Presence Data Monitor がアラームを 生成します。 次に、IDS の複製がそのノードで正常に確立されたときに通知を生成します。

Cisco IM and Presence Data Monitor は、新しいマルチノードインストールと、ソフトウェア更新手順の両方に影響します。パブリッシャノードおよびサブスクライバノードが同じ IM and Presence リリースを実行し、IDS の複製がサブスクライバノードで正常に確立された場合にのみ両方が完了します。

ノードの IDS 複製のステータスを確認するには、次の手順を実行します。

・次の CLI コマンドを使用します。

utils dbreplication runtimestate

 Cisco Unified IM and Presence Reporting Tool を使用します。 "IM and Presence Database Status" レポートに、クラスタの詳細なステータスが表示されます。 Cisco Sync Agent のステータスを確認するには、Cisco Unified CM IM and Presence の管理インター フェイスに移動し、[Diagnostics (診断)]>[System Dashboard (システム ダッシュボード)]を選 択します。 CUCM Publisher の IP アドレスと同期ステータスを検索します。

IM and Presence Service の機能展開オプション

IM and Presence Service をインストールし、基本的な展開でユーザを設定した後に使用できる主要 な機能には、基本 IM、可用性、アドホック グループ チャットがあります。

オプション機能を追加することで、基本的な展開を拡張できます。 次の図に、IM and Presence Service の機能展開オプションを示します。





次の表に、IM and Presence Service の機能展開オプションのリストを示します。

表 1 : IM and Presence Service の機能展開オプション

コアⅢと可用性機能	高度な IM 機能(オプショ ン)	豊富な Unified Communications 可用性 機能(オプション)	リモート デスク フォ ン制御(オプショ ン)
ユーザ アベイラビリ ティの表示		Cisco テレフォニーの 可用性	リモート Cisco IP Phone 制御
リッチ テキスト IM のセキュアな送受信		Microsoft Exchange サーバの統合	Microsoft Remote Call Control の統合
ファイル転送			
アドホック グループ チャット			
連絡先の管理			
ユーザの履歴			
Cisco Jabber のサポー ト			
複数のクライアント デバイスのサポー ト:Microsoft windows、MAC、 Mobile、タブレッ ト、IOS、Android、 BB			
Microsoft Office の統 合			
LDAP ディレクトリ 統合			
個人用ディレクトリ および友人リスト			
オープン API			
システム トラブル シューティング			

I

コアIMと可用性機能	高度な IM 機能(オプショ ン)	豊富な Unified Communications 可用性 機能(オプション)	リモート デスク フォ ン制御(オプショ ン)
	永続的なチャット		
	カレンダー		
	メッセージ アーカイバ		
	サードパーティ製 XMPPク ライアントのサポート		
	ハイアベイラビリティ		
	拡張性: WAN 経由のマル チノードサポートおよびク ラスタリング		
	クラスタ間のピアリング		
	企業の連携(B2B):		
	・Cisco Unified Presence の統合		
	・Cisco WebEx の統合		
	 Mircosoft Lync/OCS サーバの統合(ドメイン間とパーティション 化されたドメイン内のフェデレーション) 		
	・IBM SameTime の統合		
	Cisco Jabber XCP		
	パブリックフェデレーショ ン(B2C):		
	• Google Talk、AOL の 統合		
	・XMMP サービスまた は BOT		
	・サードパーティの Exchange サービスの 統合		
	IM コンプライアンス		
	シングル サインオン		

1

コアIMと可用性機能	高度な IM 機能(オプショ ン)	豊富な Unified Communications 可用性 機能(オプション)	リモート デスク フォ ン制御(オプショ ン)
	カスタム ログイン バナー		

展開モデル

IM-Only の展開

IM and Presence Service は IM-only 展開をサポートします。 このタイプの展開では、ノードごとに 最大 25,000 ユーザと IM and Presence Service クラスタに最大 75,000 ユーザがサポートされます。

関連トピック

IM-Only 展開のワークフロー, (53 ページ)

シングルノード、マルチノード、および IM-Only でのハイ アベイラビリティ展開

IM and Presence Service は、シングルノード、マルチノード、および IM-only でのハイ アベイラビ リティ展開をサポートしています。

クラスタ内のシングルノード展開では、そのノードに割り当てられているユーザに対して、ハイ アベイラビリティのフェールオーバー保護は提供されません。プレゼンス冗長グループを使用し ているマルチノード展開では、グループに対してハイアベイラビリティを有効にできるため、 ユーザにはフェールオーバー保護が提供されます。

シスコでは、IM and Presence Service 展開をハイアベイラビリティ展開として設定することを推奨 します。シングル展開では、ハイアベイラビリティと非ハイアベイラビリティの両方を、プレ ゼンス冗長グループに設定しておくことが許可されますが、この設定は推奨されません。プレゼ ンス冗長グループに対して、Cisco Unified CM Administration インターフェイスを使用して、ハイ アベイラビリティを手動で有効にする必要があります。ハイアベイラビリティの設定方法の詳細 については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

すべての IM and Presence Service ノードが、プレゼンス冗長グループに属している必要がありま す。このグループは、単一の IM and Presence Service ノード、またはペアの IM and Presence Service ノードで構成されている場合があります。 ハイ アベイラビリティには、ペアのノードが必要で す。各ノードには、独立型のデータベースと一連のユーザが存在し、これらは、共通のユーザを サポートできる共有アベイラビリティ データベースとともに運用されます。

平衡型とアクティブ/スタンバイの2種類の異なる設定を使用することで、ハイアベイラビリティ を実現できます。平衡型モードでは、連動するようにプレゼンス冗長グループ内のノードを設定 できます。コンポーネントの障害や停電により、いずれかのノードが停止すると、ユーザのロー ドバランシングとユーザのフェールオーバーが自動的に有効になり、冗長ハイアベイラビリティ が提供されます。 アクティブ/スタンバイの設定では、アクティブ ノードが停止すると、スタン バイ ノードはアクティブ ノードを自動的に引き継ぎます。

プレゼンス冗長グループ、ハイアベイラビリティモード、およびユーザの割り当ての詳細や設定 手順については、次のガイドを参照してください。

- Cisco Unified Communications Manager Administration Guide
- [Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide]
- Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide.
- Cisco Unified Communications Manager Installation Guide.
- *Cisco Unified Communications Manager System Guide*

プレゼンス冗長グループとハイ アベイラビリティ

プレゼンス冗長グループは同じクラスタからの2つの IM and Presence サービス ノードで構成さ れ、IM and Presence サービス クライアントとアプリケーションの冗長性と回復の両方を提供しま す。プレゼンス冗長グループにノードを割り当て、ハイアベイラビリティを有効にするために、 [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]を使用します。

- [Failover(フェールオーバー)]: グループの IM and Presence サービス ノードまたは失敗し たグループのノードで1つ以上の重要なサービスが失敗すると、プレゼンス冗長グループで フェールオーバーが発生します。 クライアントは、そのグループの他の IM and Presence サー ビス ノードに自動的に接続されます。
- [Fallback(フォールバック)]:フォールバック コマンドが、次の条件のいずれかでコマン ドラインインターフェース(CLI) または Cisco Unified Communications Manager から発行さ れると、フォールバックが発生します。
 - 。障害が発生した IM and Presence サービスノードがサービスに戻り、すべての重要なサービスが実行されます。そのグループのフェールオーバーが発生したクライアントは、有効になったときに回復ノードと再接続します。
 - アクティブになった IM and Presence サービス ノードのバックアップは、重要なサービスの障害により失敗し、ピアノードはフェールオーバー(Failed Over)状態になり、自動回復のフォールバックをサポートします。

例:サービスまたはハードウェアがローカル IM and Presence サービス ノードで失敗した場合、プレゼンス冗長グループを使用して、Cisco Jabber クライアントはバックアップ IM and Presence Service ノードにフェールオーバーします。 障害が発生したノードが再度オンラインになると、クライアントはローカル IM and Presence サービス ノードに自動的に再接続します。 障害が発生したノードがオンラインになると、手動フォールバックオペレーションは自動フォールバックオプションが設定されていない場合に必要になります。

プレゼンス冗長グループの IM and Presence サービス ノードのノード フェールオーバー、フォー ルバックおよびリカバリを手動で開始できます。手動フォールバックオペレーションは自動フォー ルバック オプションが設定されていない場合に必要です。 プレゼンス冗長グループとハイアベイラビリティをセットアップする手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration』を参照してください。

WAN 経由のクラスタリング

IM and Presence Service は WAN 経由のクラスタリング展開をサポートします。

関連トピック

クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング, (31 ページ)

ユーザ割り当て

ユーザが IM and Presence サービスのアベイラビリティと Instant Messaging (IM) サービスを受け られるようにするには、IM and Presence サービス展開でノードとプレゼンス冗長グループにユー ザを割り当てる必要があります。 IM and Presence 展開では、手動または自動でユーザを割り当て ることができます。 User Assignment Mode for Presence Server の [Enterprise Parameter (エンタープ ライズ パラメータ)] 設定を使用してユーザ割り当てを管理します。 このパラメータは、Sync Agent がクラスタ内のノードにユーザを分散させるモードを指定します。

[Balanced (平衡化)]モード (デフォルト) では、ユーザをプレゼンス冗長グループの各ノードに 均等に割り当て、各ノードにユーザの合計数が均等に分散するようにします。デフォルトモード は [Balanced (平衡化)]です。

[Active-Standby (アクティブスタンバイ)]モードでは、プレゼンス冗長グループの最初のノード にすべてのユーザを割り当て、セカンダリノードをバックアップのままにします。

[None (なし)]モードでは、Sync Agent でクラスタのノードにユーザが割り当てられません。

手動のユーザ割り当てを選択した場合は、Cisco Unified Communications Manager Administration を 使用してノードとプレゼンス冗長グループに手動でユーザを割り当てる必要があります。詳細に ついては、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

エンドユーザ管理

次のエンドユーザの管理タスクを実行するには、IM and Presence Service GUI を使用できます。

- 重複しているか無効なエンドユーザインスタンスの有無を展開の全体にわたって確認します。
- •連絡先リストをエクスポートします。
- ・ホームクラスタで連絡先リストをインポートします。

IM and Presence Service ユーザを移行する手順については、クラスタ間のユーザ移行、ユーザ管理、および管理に関するトピックを参照してください。

IM and Presence Service ノードへユーザを割り当てて、エンド ユーザを IM and Presence Service 用 に設定する手順については、次のガイドを参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド) 』
- 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 一括管理ガイド)』
- Installing Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager のイン ストール)

アベイラビリティとインスタント メッセージ

チャット

ポイントツーポイントインスタントメッセージ(IM)は、一度に2人のユーザ間のリアルタイム会話をサポートします。 IM and Presence Service は、送信者から受信者へのユーザ間のメッセージを直接交換します。ユーザは、ポイントツーポイントIMを交換するためにIMクライアントでオンラインである必要があります。

IM and Presence Service でチャットとアベイラビリティの両方の機能を無効にできます。

関連トピック

IM and Presence Service クラスタのインスタント メッセージのオン/オフ, (162 ページ) IM and Presence サービス クラスタのプレゼンス ステータス共有のオン/オフ, (159 ページ)

IM 分岐

複数の IM クライアントにサイン インしている連絡先に、ユーザが IM を送信すると、 IM and Presence Service は各クライアントに IM を配信します。 この機能は、IM 分岐と呼ばれます。 IM and Presence Service は、連絡先が応答するまで IM を各クライアントに分岐し続けます。 連絡先 が応答すると、IM and Presence Service は連絡先が応答したクライアントのみに IM を配信します。

オフライン インスタント メッセージは、IM and Presence Service で無効にできます。

関連トピック

オフラインインスタントメッセージのオン/オフ,(163ページ)

オフラインIM

オフラインIMは、オフラインの連絡先にIMを送信する機能です。 ユーザがオフラインの連絡先 にIMを送信すると、IM and Presence Service は IM を保存し、オフラインの連絡先が IM クライア ントにサインインすると IM を配信します。

ブロードキャスト IM

ブロードキャスト IM は、同時に複数の連絡先に IM を送信する機能です。たとえば、ユーザは、 連絡先の大きなグループに通知を送信できます。 すべての IM クライアントがこの機能をサポー トしているとは限りません。

IM and Presence Service のチャット ルーム

IM and Presence Service は、アドホック チャット ルームと永続的なチャット ルームの両方のIM 交換をサポートします。 デフォルトでは、IM and Presence の Text Conference (TC) コンポーネント は、アドホック チャット ルームの IM 交換を処理するように設定されています。 このモジュール で説明するように、永続的なチャット ルームをサポートするには、追加要件の設定が必要になり ます。

アドホック チャット ルームは、1 人のユーザがチャット ルームに接続されている限り存続する IM セッションで、最後のユーザがルームを離れるとシステムから削除されます。IM 会話のレコー ドは永続的に維持されません。

永続的なチャットルームは、すべてのユーザがルームを離れても存続するグループチャットセッションで、アドホックグループチャットセッションのように終了することはありません。その 目的は、ユーザが後で永続的なチャットルームに戻って、協力し特定のトピックに関する知識を 共有したり、そのトピックに関する発言のアーカイブを検索したり(この機能が IM and Presence Service で有効になっている場合)、そのトピックのディスカッションに参加したりできるように することです。

IM and Presence Service の TC コンポーネントにより、ユーザは次の操作を実行できます。

- 新しいルームを作成したり、作成したルームのメンバーおよび設定を管理します。
- ルームに他のユーザを招待します。
- ルームに表示されるメンバーのプレゼンスステータスを確認します。 ルームに表示される プレゼンスステータスは、ルームへのメンバーの参加を示しますが、全体のプレゼンスス テータスが反映されないことがあります。

また、IM and Presence Service の永続的なチャット機能により、ユーザは次の操作を実行できます。

- ・既存のチャットルームを検索し、そのルームに入室します。
- ・チャットの音声テキスト変換を保存し、メッセージ履歴を検索できるようにします。

チャット ルームの制限

次の表に、IM and Presence Service のチャットルームの制限値を示します。

表 2: IM and Presence Service のチャット ルームの制限

項目	最大数
ノードごとの永続的なチャット ルーム	1500 ルーム
ノードあたりのルームの合計(アドホックと永続的 なルーム)	16500 ルーム
ルームごとの利用者	1000 利用者
アーカイブから取得されたメッセージ	100 メッセージ
これは、ユーザがルーム履歴を問い合わせたときに 返されるメッセージの最大数です。	
デフォルトで表示されるチャット履歴のメッセージ	15メッセージ
これは、ユーザがチャット ルームに入室したときに 表示されるメッセージの数です。	

ファイル転送

IM and Presence Service は、XEP 096(http://xmpp.org/extensions/xep-0096.html)に準拠した XMPP クライアント間のポイント ツー ポイント ファイル転送をサポートします。

関連トピック

ファイル転送の有効化、(215ページ)

IM and Presence Service およびチャットに関する重要事項

SIP 間の IM では、次のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

SIP から XMPP への IM では、次のサービスが IM and Presence Service で実行されている必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router
- Cisco XCP Text Conference Manager

IM コンプライアンス

IM and Presence Service におけるインスタントメッセージ(IM)のコンプライアンスの設定については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Instant Messaging Compliance Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager での IM and Presence Service のインスタント メッセージング準拠ガイド)』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products installation and configuration guides list.html

 『Database Setup Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager での IM and Presence Service のデータベース設定ガイド)』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Cisco Unified Communications Manager の統合

LDAP 統合

いくつかの異なる要件を満たすために、この統合に社内 LDAP ディレクトリを設定できます。

- ・ユーザプロビジョニング: Cisco Unified Communications Manager データベースに LDAP ディレクトリからユーザを自動的にプロビジョニングできます。 Cisco Unified Communications Manager は、LDAP ディレクトリの内容と同期するため、変更が LDAP ディレクトリで発生 するたびにユーザ情報を手動で追加、削除、または修正する必要はありません。
- ユーザ認証:LDAP ディレクトリの資格情報を使用してユーザを認証できます。 IM and Presence Service は Cisco Unified Communications Manager からすべてのユーザ情報を同期し、 Cisco Jabber クライアントおよび IM and Presence Service ユーザインターフェイスのユーザ認 証を提供します。

シスコは、ユーザの同期化と認証のために、Cisco Unified Communications Manager と Directory サーバの統合を推奨しています。

(注)

Cisco Unified Communications Manager を LDAP と統合しない場合は、IM and Presence Service を 展開する前に、ユーザ名が Active Directory と Cisco Unified Communications Manager でまったく 同じであることを確認する必要があります。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リスト, (105 ページ)

サードパーティ統合

サードパーティ統合については、次の表の参照資料を参照してください。

マニュアルのタイトル	このマニュアルの構成
『Microsoft Exchange for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用 Microsoft Exchange) 』	 Microsoft Exchange 2007 および 2010 との統合 この統合のための Microsoft Active Directory の設定
『Microsoft Office Communicator Call Control with Microsoft OCS for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用の Microsoft OCS による Microsoft Office Communicator コール制 御) 』	 Microsoft Office Communicator クライアントからのリモート コール制御用 CSTA ゲートウェイとしての IM and Presence Service の設定 この統合のための Microsoft Active Directory の設定 TCP 経由のデュアルノード IM and Presence Service 展開での MOC 要求のロード バランシング TLS 経由のデュアルノード IM and Presence Service 展開での MOC 要求のロード バランシング
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用のド メイン間フェデレーション) 』	 Microsoft OCS と AOL による SIP プロトコルを介したドメイン間フェデレーションと、IBM Sametime、Googletalk、Webex Connect、および別の IM and Presence Service Release 9.x エンタープライズによる XMPP プロトコルを介したドメイン間フェデレーション用の IM and Presence Serviceの設定。
『Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用のパーティション化ドメイン内 フェデレーション) 』	 パーティション化されたドメイン内フェデレー ション用の IM and Presence Service の設定 パーティション化されたドメイン内フェデレー ション用の Microsoft OCS の設定 パーティション化されたドメイン内フェデレー ション用の Microsoft LCS の設定 ユーザの移行

1

 『Remote Call Control with Microsoft Lync Server 2010 and 2013 for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用の Microsoft Lync Server 2010 および 2013 に よるリモートコール制御) 』 ・ Microsoft Lync と統合するための Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service の設定 ・ Microsoft Active Directory の設定 ・ 正規化ルールの設定 ・ IM and Presence Service 用のす 	マニュアルのタイトル	このマニュアルの構成
キュリティの設定	『Remote Call Control with Microsoft Lync Server 2010 and 2013 for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用の Microsoft Lync Server 2010 および 2013 に よるリモート コール制御) 』	 Microsoft Lync と統合するための Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service の設定 Microsoft Active Directory の設定 正規化ルールの設定 IM and Presence Service と Microsoft Lync 間のセ キュリティの設定

サードパーティ製クライアントの統合

サポートされているサードパーティ製 XMPP クライアント

IM and Presence Service は、アベイラビリティおよびインスタントメッセージ(IM)サービスのためにサードパーティ製 XMPP クライアントアプリケーションを IM and Presence Service と統合できるように、標準ベースの XMPPをサポートしています。サードパーティ製 XMPP クライアントが、Cisco ソフトウェア開発キット(SDK)にある標準ベースの XMPP に準拠している必要があります。

このモジュールでは、XMPP クライアントを IM and Presence Service と統合するための設定要件に ついて説明します。XMPP ベースの API (Web) クライアントアプリケーションを IM and Presence Service と統合する場合は、Cisco Developer ポータルにある IM and Presence Service の開発者マニュ アルを参照してください。

http://developer.cisco.com/



(注) サポートされるクライアントは、IM and Presence Service ノードに設定された IM アドレス ス キームによって異なる場合があります。

サードパーティ製クライアントのライセンス要件

XMPP クライアントアプリケーションのユーザごとに IM and Presence Service 機能を割り当てる必要があります。

IM and Presence 機能は、User Connect Licensing (UCL) と Cisco Unified Workspace Licensing (CUWL) の両方に含まれています。 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Enterprise License Manager User Guide』を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager での XMPP クライアント統合

XMPP クライアントを統合する前に、Cisco Unified Communications Manager で次のタスクを実行します。

- ・ライセンス要件を設定します。
- ・ユーザとデバイスを設定します。デバイスを各ユーザに関連付け、ユーザをラインアピア ランスに関連付けます。

関連トピック

ユーザ ライセンスの要件, (41 ページ) 統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスク リスト, (57 ページ)

XMPP 連絡先検索のための LDAP 統合

XMPP クライアント アプリケーションのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追 加できるようにするには、IM and Presence Service で XMPP クライアントの LDAP 設定を実行しま す。

関連トピック

XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合, (110ページ)

XMPP クライアントの DNS 設定

XMPP クライアントを IM and Presence Service と統合する場合は、展開内の DNS SRV を有効にす る必要があります。XMPP クライアントは、DNS SRV クエリーを実行して、通信する XMPP ノー ド(IM and Presence Service)を検索し、XMPP ノードのレコードルックアップを実行して IP アド レスを取得します。



IM and Presence Service の展開で複数のIMドメインを設定した場合は、各ドメインにDNS SRV レコードが必要です。 すべての SRV レコードは、同じ結果セットに解決できます。

IPv6 サポート

IM and Presence Service は、インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)をサポートしていま す。したがって、デジタルネットワーク上で、データ、音声、および動画のトラフィックを交換 する際に、パケットを使用します。また、IPv6では、ネットワークアドレスビット数が 32 ビッ ト(IPv4の場合)から128 ビットに増やされています。 IM and Presence Service ネットワークでの IPv6の展開は、IPv4とIPv6のデュアルスタックな環境で透過的に機能します。デフォルトのネッ トワーク設定は IPv4 です。
IPv6 が有効な場合、IPv6 の発信トラフィックが可能です。 たとえば、スタティック ルートまた は DNS クエリのいずれかを使用するように SIP S2S を設定できます。 スタティック ルートを設 定し、IPv6 を有効にしている場合は、IPv6 IP トラフィックが発生すると、SIP プロキシは IPv6 接 続を確立しようとします。 IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接 続に IPv4 を使用していても、外部データベース、LDAP サーバ、Exchange サーバへの接続、およ び IM and Presence Service でのフェデレーション接続には IPv6 を使用できます。

サービスで(XMPP S2S などで)DNS 要求を使用する場合、DNS クエリの結果として IP アドレ スのリストを受信した後に、サービスはリストの各 IP アドレスに1 つずつ接続しようとします。 リストされた IP アドレスが IPv6 の場合、サーバは IPv6 接続を確立します。 IPv6 接続の確立要求 が失敗した場合、サービスはリストの次の IP アドレスに進みます。

IM and Presence Service ノードで、エンタープライズパラメータまたは ETH0 のいずれかに対し て、何らかの理由で IPv6 が無効になった場合でも、IM and Presence Service で設定されているサー バのホスト名が解決可能な IPv6 アドレスならば、ノードは内部 DNS クエリを実行し、外部の LDAP やデータベース サーバに接続できます。

IPv6の補足情報とネットワークのガイドラインについては、次のマニュアルを参照してください。

- *Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*
- Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide
- [Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions]
- [Deploying IPv6 in Unified Communications Networks with Cisco Unified Communications Manager]

IM アドレス スキームとデフォルトのドメイン

IM and Presence Service は、次の2種類のIMアドレス指定スキームをサポートしています。

- UserID@Default_Domain は、IM and Presence Service をインストールした場合の、デフォルトのIMアドレススキームです。
- Directory URI IM アドレススキームは、複数のドメイン、ユーザのメールアドレスの調整、 および Microsoft SIP URI の調整をサポートしています。

(注) 選択した IM アドレス スキームは、すべての IM and Presence Service クラスタ全体で一致して いる必要があります。

UserID@*Default_Domain*のIMアドレススキームを使用している場合、IMアドレスの一部として 使用されているデフォルトのドメインは、クラスタ全体の設定になります。

UserID@Default_Domain を使用した IM アドレス

UserID@*Default_Domain* の IM アドレス スキームは、IM and Presence Service を新規インストール または以前のバージョンからアップグレードする場合の、デフォルトのオプションです。デフォ ルトのドメインを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Advanced Configuration (詳細設定)]を選択します。

ディレクトリ URI を使用した IM アドレス

ディレクトリ URI のアドレス スキームを使用して、ユーザの IM アドレスを Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI に合わせます。

ディレクトリ URI の IM アドレス スキームには、次の IM アドレス指定機能があります。

- 複数ドメインのサポート。IMアドレスは、1つのIM and Presence Service ドメインだけを使用する必要はありません。
- ユーザのメールアドレスの調整。ユーザのメールアドレスと合わせるように Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI を設定することで、メール、IM、音声、および 動画の通信にユーザの ID を一貫して指定できるようになります。
- Microsoft SIP URI の調整。 Microsoft SIP URI と合わせるように Cisco Unified Communications Manager のディレクトリ URI を設定することで、Microsoft OCS/Lync から IM and Presence Service への移行時に、ユーザの ID を確実に維持できるようになります。

Cisco Unified CM の IM and Presence の管理 GUI を使用してディレクトリ URI を設定するには、次の2つの方法があります。

・LDAP ディレクトリ ソースからディレクトリ URI を同期します。

Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリ ソースを追加する場合、ディレクトリ URI の値を設定できます。 その後で、ディレクトリ ソースからユーザ データを同期 するときに、Cisco Unified Communications Manager はディレクトリ URI を追加します。



Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリとの同期が有効な 場合は、電子メール アドレス (mailid) または Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress) にディレクトリ URI をマップできます。

• Cisco Unified Communications Manager でディレクトリ URI の値を手動で指定します。

Cisco Unified Communications Manager で LDAP ディレクトリ ソースを追加しない場合、ディ レクトリ URI を自由形式の URI として手動で入力できます。

注意 ディレクトリ URI を IM アドレススキームとして使用するようにノードを設定する場合、シス コはディレクトリ URI をサポートするクライアントのみを展開することを推奨します。ディ レクトリ URI の IM アドレス スキームが有効な場合、ディレクトリ URI をサポートしていな いクライアントは動作しません。ディレクトリ URI をサポートしていないクライアントを展 開している場合、シスコは、ディレクトリ URI の IM アドレス スキームではなく、 UserID@Default_Domain の IM アドレス スキームを使用することを推奨します。

LDAP ディレクトリでディレクトリ URI を設定する場合の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

IM アドレスの例

次の表に、IM and Presence Service で使用可能な IM アドレス オプションの例を示します。

IM and Presence サービス デフ:	IM and Presence サービス デフォルト ドメイン:cisco.com		
User: John Smith			
Userid: js12345			
Mailid: jsmith@cisco-sales.com			
SIPURI: john.smith@webex.com	SIPURI: john.smith@webex.com		
IM アドレス形式	ディレクトリ URI マッピング	IMアドレス(IM Address)	
<userid>@<domain></domain></userid>	適用対象外	js12345@cisco.com	
ディレクトリ URI(Directory URI)	mailid	jsmith@cisco-sales.com	
ディレクトリ URI(Directory URI)	msRTCSIP-PrimaryUserAddress	john.smith@webex.com	

Cisco Unified Communications Manager との IM アドレスの統合

Cisco Unified Communications Manager を使用した UserID@Default_Domain の統合

デフォルト IM アドレス スキームは UserID @ Default_Domain です。 次の条件を満たすすべての クラスタに対してこの IM アドレス スキームを使用します。

・ すべての IM and Presence サービス クラスタが Release 10.0 よりも前のソフトウェア リリース と一緒に展開されます。 ・展開されたクライアントはすべてディレクトリ URI IM アドレス スキームをサポートしません。

名前が示すように、すべての IM アドレスが単一デフォルト IM ドメインの一部です。 すべての IM and Presence サービス クラスタ全体で一貫したドメインを設定するために Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI を使用します。

IM and Presence サービスのIMアドレス(JID)は常に UserID @ Default_Domain です。UserIDは、 フリーフォームまたは LDAP から同期することができます。 次のフィールドがサポートされま す。

- sAMAccountName
- •ユーザプリンシパル名 (UPN)
- ・メールアドレス
- •従業員番号
- 電話番号

ユーザ ID は電子メール アドレスにマッピングできますが、それが IM URI が電子メール アドレ スに等しいという意味ではありません。代わりに、*<email-address>* @ *Default_Domain* となりま す。たとえば、amckenzie@example.com @sales-example.comです。 選択した設定をマッ ピングする Active Directory (AD) は、IM and Presence サービス クラスタ内のすべてのユーザに対 してグローバルに適用されます。 個々のユーザに対して異なるマッピングを設定することはでき ません。

Cisco Unified Communications Manager を使用したディレクトリ URI の統合

単一IMドメインに限定される UserID@Default_Domain IM アドレススキームとは異なり、Directory URI IM アドレススキームは複数の IM ドメインをサポートします。ディレクトリ URI に指定さ れたドメインは IM and Presence Service によってホストされているものとして処理されます。ユー ザの IM アドレスを使用して、Cisco Unified Communications Manager で設定されているとおりにそ れらのユーザのディレクトリ URI に合わせます。

ディレクトリ URI の形式は自由であり、LDAP から同期することもできます。 LDAP 同期が無効 になっている場合は、ディレクトリ URI を自由形式の URI として 設定することができます。 LDAP ディレクトリ同期が有効になっている場合は、次のフィールドにディレクトリ URI をマッ ピングできます。

- email address (電子メールアドレス) (mailid)
- Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress)

LDAP の有効化については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide* (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド) 』を参照してください。

複数の IM ドメインの管理

IM and Presence Service は、複数の IM アドレスドメイン全体で IM アドレッシングをサポートし、 システム内のすべてのドメインを自動的にリストします。 Cisco Unified CM IM and Presence の管 理 GUI を使用して、管理者がローカルに管理するドメインを手動で追加、更新、削除し、システ ムがローカルに管理するすべてのドメインを表示します。

セキュリティ

証明書を交換することにより、IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager、 XMPP クライアント、および SIP クライアントの間にセキュアな接続を設定できます。 証明書は 自己署名するか、認証局(CA)によって生成されます。

詳細については、セキュリティ設定に関するトピックを参照してください。

シングル サインオン

OpenAM SSO 機能では、システム管理者はWindows ドメインの Windows クライアント マシンに ログインでき、再度サインインするよう求められることなく、次のIM and Presence サービス アプ リケーションを使用できます。

- Cisco Unified CM IM and Presence の管理
- Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ
- Cisco Unified IM and Presence $\mathcal{O} \lor \overset{\circ}{\mathcal{T}} \mathrel{}^{\triangleright}$
- IM and Presence のディザスタ リカバリ システム
- IM and Presence サービス用のCisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT)
- Cisco Unified IM and Presence サービス オペレーティング システムの管理
- Cisco Client Profile Agent: このオプションはCommon Access Card (CAC) サインオンを使用 する顧客にのみ適用されます。

Release 10.0 以降では、使用できる 2 種類のシングル サインオン (SSO) があります。

- Security Assertion Markup Language (SAML) SSO
- OpenAM SSO

特に SAML SSO として識別されている場合を除き、SSO への参照は OpenAM SSO を表します。 SAML SSO の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide* 』を参照してください。 シングル サインオン

I



マルチノードの拡張性と WAN の展開

- ・ マルチノードの拡張性機能, 27 ページ
- クラスタ全体の DNS SRV, 29 ページ
- ローカルフェールオーバー, 30 ページ
- ・ プレゼンス冗長グループの障害検出, 30 ページ
- ・ メソッドイベントルーティング, 30 ページ
- ・ 外部データベースの推奨事項, 31 ページ
- ・ クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリング, 31 ページ

マルチノードの拡張性機能

マルチノードの拡張性要件

IM and Presence サービスはマルチノードの拡張性をサポートします。

- ・クラスタあたり6個のノード
- 完全な Unified Communication (UC) モード展開でノードごとに最大 15,000 ユーザを持つクラスタあたり 45,000 ユーザ
- プレゼンス冗長グループでクラスタあたり 15,000 ユーザ、およびハイ アベイラビリティの 展開でクラスタあたり 45,000 ユーザ。
- ・ユーザあたりの最大連絡先の管理可能なカスタマー定義制限(デフォルトは無制限)
- IM and Presence サービスはマルチノード機能をもつクラスタ間展開をサポートしています。

拡張性は、展開内のクラスタの数によって異なります。 詳細な VM の設定要件および OVA テン プレートの詳細については、次の url で、「*Virtualization for Unified CM IM and Presence*」を参照し てください。http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Unified_CM_IM_and_Presence

展開の拡張性オプション

IM and Presence Service クラスタは、最大6台のノードをサポートできます。最初に6台未満の ノードをインストールした場合は、追加ノードをいつでもインストールできます。より多くの ユーザをサポートするために IM and Presence 展開を拡張する場合、設定したマルチノード展開モ デルを考慮する必要があります。次の表で、各マルチノード展開モデルの拡張性オプションにつ いて説明します。

表 3: マルチノードの拡張性オプション

構成モード	拡張性オプション	
	既存のプレゼンス冗長グループへ の新しいノードの追加	新しいプレゼンス冗長グループへ の新しいノードの追加
平衡型非冗長ハイアベイ ラビリティ展開	既存のプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、新し いノードが既存のノードと同じ数 のユーザをサポートできます。プ レゼンス冗長グループは、ユーザ の数の2倍をサポートできます。 また、そのプレゼンス冗長グルー プ内の既存のノードと新しいノー ドのユーザに平衡型ハイアベイラ ビリティを提供します。	新しいプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、展開 でより多くのユーザをサポートで きます。 これはプレゼンス冗長グループ内 のユーザに平衡型ハイアベイラビ リティを提供しません。平衡型ハ イアベイラビリティを実現するに は、プレゼンス冗長グループに2 番目のノードを追加する必要があ ります。
平衡型冗長ハイアベイラ ビリティ展開	既存のプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、新し いノードが既存のノードと同じ ユーザをサポートできます。たと えば、既存のノードが 5,000人の ユーザをサポートする場合、新し いノードは同じ 5,000人のユーザ をサポートします。また、そのプ レゼンス冗長グループ内の既存の ノードと新しいノードのユーザ 平衡型冗長ハイアベイラビリティ を提供します。 (注) 既存のノード上のユーザ 数に応じて、プレゼンス 冗長グループ内でのユー ザの再割り当てが必要に なることがあります。	新しいプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、展開 でより多くのユーザをサポートで きます。 これはプレゼンス冗長グループ内 のユーザに平衡型ハイアベイラビ リティを提供しません。平衡型ハ イアベイラビリティを実現するに は、プレゼンス冗長グループに2 番目のノードを追加する必要があ ります。

構成モード	拡張性オプション	
	既存のプレゼンス冗長グループへ の新しいノードの追加	新しいプレゼンス冗長グループへ の新しいノードの追加
アクティブ/スタンバイ冗 長ハイアベイラビリティ 展開	既存のプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、プレ ゼンス冗長グループの既存のノー ドのユーザにハイ アベイラビリ ティが提供されます。これは、ハ イアベイラビリティ拡張機能だけ を提供します。展開でサポートで きるユーザ数は増えません。	新しいプレゼンス冗長グループに 新しいノードを追加すると、展開 でより多くのユーザをサポートで きます。 これはプレゼンス冗長グループ内 のユーザにハイアベイラビリティ を提供しません。ハイアベイラビ リティを実現するには、プレゼン ス冗長グループに2番目のノード を追加する必要があります。

クラスタ全体の DNS SRV

DNS 設定では、クラスタ全体の IM and Presence Service アドレスを定義できます。

Cisco Unified Communications Manager の SIP パブリッシュ トランクは、クラスタ全体の IM and Presence Service アドレスを使用して、Cisco Unified Communications Manager からの SIP パブリッシュ メッセージをクラスタのすべてのノードにロード バランシングします。 とりわけ、この設定にすると、初期 SIP パブリッシュ メッセージがクラスタのすべてのノードにロード バランシン グされるようになります。また、ノードで障害が発生した場合には、Cisco Unified Communications Manager によって SIP パブリッシュ メッセージが残りのノードに転送されるため、ハイ アベイラ ビリティ展開を実現できます。

クラスタ全体の DNS 設定は必須の設定ではありません。 クラスタ内のすべてのノードに対して 初期 SIP パブリッシュ メッセージをロードバランスする方法としてこの設定方法を推奨します。 IM and Presence Service は、各デバイスの後続の SIP パブリッシュ メッセージを IM and Presence Service でユーザが配置されているノードに送信します。

IM and Presence Service が複数のドメインをサポートするとしても、単一のクラスタ全体の DNS SRV レコードのみが必要です。 Cisco Unified Communications Manager SIP トランクを設定したと きに DNS SRV レコードを指定します。 DNS SRV レコードの宛先アドレスとして IM and Presence Service のデフォルト ドメインを使用することを推奨します。



DNS SRV レコードの宛先アドレスとして任意のドメイン値を指定できます。ただし、IM and Presence Service で SRV クラスタ名を呼び出した SIP プロキシ サービス パラメータが、DNS SRV レコードに指定するドメイン値と一致していることを確認します。 指定するドメインに ユーザを割り当てる必要はありません。

詳細については、IM and Presence Service および DNS SRV レコードを統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定に関するトピックを参照してください。

関連トピック

SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定, (103 ページ)

ローカル フェールオーバー

1つのプレゼンス冗長グループが1つの地理的なサイトにあり、2番目のプレゼンス冗長グループ が別の地理的なサイトにある WAN 経由で IM and Presence Service を展開することもできます。 プ レゼンス冗長グループにはローカルノード間のハイアベイラビリティのために単一ノードまたは デュアルノードを含めることができます。このモデルは、地理的なサイト間のフェールオーバー を提供しません。

プレゼンス冗長グループの障害検出

IM and Presence Service は、プレゼンス冗長グループの障害検出メカニズムをサポートします。プレゼンス冗長グループ内の各ノードは、ピアノードのステータスまたはハートビートをモニタします。 IM and Presence Service でハートビート接続とハートビート間隔を設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]>[Service Parameters (サービスパラメータ)]>[Server Recovery Manager (service)] を選択します。[General Server Recovery Manager Parameters (一般的な Server Recovery Manager パラメータ)] (クラスタ全体) セクションで、次のパラメータを設定します。

- [Heart Beat Interval (ハートビート間隔)]: このパラメータは、Server Recovery Manager が 同じ冗長グループのピア Server Recovery Manager にハートビートメッセージを送信する間隔 を秒単位で指定します。ハートビートは、ネットワークの可用性を判断するために使用され ます。デフォルト値は 60 秒です。
- [Connect Timeout (接続タイムアウト)]: このパラメータは、Server Recovery Manager がピア Server Recovery Manager への接続要求から応答を受信するために待つ時間を秒単位で指定します。デフォルト値は 30 秒です。

(注)

シスコは、これらのパラメータにデフォルト値を設定することを推奨します。

メソッドイベント ルーティング

WAN 経由で IM and Presence Service を展開する場合は、IM and Presence Service に TCP メソッド イベントルーティングを設定することを推奨します。メソッドイベントルートを設定するには、 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Routing (ルーティング)]>[Method/Event Routing (メソッド/イベントルーティング)]を選択します。

外部データベースの推奨事項

WAN展開を介してクラスタリングの外部データベースサーバを設定する場合は、外部データベースサーバを、外部データベースサーバを使用する IM and Presence Service ノードに共存させることを推奨します。

IPv4 または IPv6 のいずれかを使用する外部データベース サーバ にIM and Presence Service ノード を接続できます。

外部データベース サーバおよび M and Presence Service の詳細については、『Database Setup Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service 用のデータベース設定ガイド)』を参照してください。

クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリン グ

IM and Presence Service は、クラスタ内およびクラスタ間展開における WAN 経由のクラスタリン グ展開をサポートします。

WAN 経由のクラスタ内展開

IM and Presence Service では、このモジュールに記載された推奨帯域幅を使用した WAN 経由のク ラスタ内展開をサポートしています。 IM and Presence Service では、プレゼンス冗長グループ内の 1 つのノードが1 つの地理的なサイトに存在し、プレゼンス冗長グループ内の2番目のノードが 別の地理的な場所にあるような、WAN上で地理的に分割された単一のプレゼンス冗長グループを サポートします。

このモデルは、地理的冗長性およびリモートフェールオーバー(たとえば、リモートサイトの バックアップ IM and Presence Service ノードへのフェールオーバー)を提供できます。 このモデ ルでは、IM and Presence Service ノードを Cisco Unified Communications Manager データベース パブ リッシャ ノードと共存させる必要はありません。 Cisco Jabber クライアントは、IM and Presence Service ノードに対してローカルまたはリモートからアクセスできます。

このモデルは、クライアントのハイアベイラビリティをサポートし、サービスまたはハードウェ アがホームの IM and Presence Service ノードで失敗した場合、クライアントはリモート ピアの IM and Presence Service ノードにフェールオーバーします。 障害が発生したノードが再度オンライン になると、クライアントはホームの IM and Presence Service ノードに自動的に再接続します。

WAN 経由でリモートフェールオーバーを備えた IM and Presence Service を展開する場合は、次の 制約事項に注意してください。

 このモデルは、システムレベルのハイアベイラビリティのみをサポートします。特定のIM and Presence Service コンポーネントに、シングルポイント障害が存在する場合があります。 これらのコンポーネントは、Cisco Sync Agent、Cisco Intercluster Sync Agent、および Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスです。

IM and Presence Service は、WAN 経由のクラスタリング展開において複数のプレゼンス冗長グルー プをサポートします。WAN 経由のクラスタリング展開の規模については、IM and Presence Service SRND を参照してください。

詳細については、『IM and Presence Service Solution Reference Network Design (SRND)』を参照して ください。

WAN 経由の展開のマルチノード設定

WAN 経由のクラスタ内展開用に IM and Presence Service のマルチノード機能を設定する場合は、 マルチノードの項で説明するように IM and Presence Service プレゼンス冗長グループ、ノード、お よびユーザ割り当て設定します。ただし、次の推奨事項に注意してください。

- ・最適なパフォーマンスを得るため、ホームのIM and Presence Service ノードにユーザの大部分 を割り当てることを推奨します。この展開モデルでは、WAN経由でリモートIM and Presence Service ノードに送信されるメッセージの量が少なくなりますが、セカンダリノードへの フェールオーバー時間は、フェールオーバーするユーザの数によって異なります。
- ・WAN 経由のハイアベイラビリティ展開モデルを設定する場合は、プレゼンス冗長グループ 全体の DNS SRV アドレスを設定できます。この場合、IM and Presence Service は、DNS SRV で指定されたノードへの最初の PUBLISH 要求メッセージを送信し、応答メッセージは、ユー ザのホストノードを示します。 IM and Presence Service はホストノードにそのユーザに対す る後続の PUBLISH メッセージをすべて送信します。 このハイアベイラビリティの展開モデ ルを設定する前に、WAN 経由で送信される可能性があるメッセージの量に十分な帯域幅が あるかどうかを検討する必要があります。

関連トピック

WAN 経由のクラスタ内展開, (31ページ) http://www.cisco.com/go/designzone

クラスタ間展開

WAN 経由のクラスタ間展開

IM and Presence Service では、このモジュールに記載された推奨帯域幅を使用した WAN 経由のクラスタ間展開をサポートしています。

関連トピック

WAN の帯域幅要件, (39 ページ)

クラスタ間ピア関係

クラスタ間ピアと呼ばれる、スタンドアロンの IM and Presence Service クラスタを相互接続するピ ア関係を設定できます。 このクラスタ間ピアの機能を使用すると、ある IM and Presence Service クラスタ内のユーザは、同じドメイン内のリモート IM and Presence Service クラスタのユーザのア ベイラビリティ情報を通信およびサブスクライブできます。 あるクラスタからクラスタ間ピアを 削除した場合は、リモート クラスタの対応するピアも削除する必要があります。

IM and Presence Service は、ホーム クラスタ アソシエーションのユーザ情報の検索に AXL/SOAP インターフェイスを使用します。 IM and Presence Service は、このユーザ情報を使用して、ユーザ がローカルユーザ (ホームクラスタのユーザ) であるのか、それとも同じドメイン内のリモート IM and Presence Service クラスタのユーザであるのかを検出します。

IM and Presence Service は登録および通知トラフィックに XMPP インターフェイスを使用します。 IM and Presence Service が同じドメイン内のリモート クラスタのユーザを検出すると、IM and Presence Service はリモート クラスタにメッセージを再ルーティングします。

注意

最初の同期で大量の帯域幅と CPU が使用されるため、クラスタ間ピアは時間をずらして設定 することを推奨します。 複数のピアを同時に設定すると、同期の時間が極端に長くなる可能 性があります。

クラスタ間ルータツールータ接続

デフォルトでは、IM and Presence Service は、クラスタ間ルータツールータ コネクタとしてクラス タ内のすべてのノードを割り当てます。 IM and Presence Service は、AXL インターフェイスを介 してクラスタ間にクラスタ間ピア接続を確立すると、ホームおよびリモートクラスタのすべての クラスタ間ルータツールータ コネクタ ノードからの情報を同期化します。

IM and Presence Service がクラスタ間ルータツールータコネクタノード間の接続を確立するには、 ローカルクラスタとリモートクラスタの両方のノードすべてで Cisco XCP Router サービスを再起 動する必要があります。一方のクラスタの各クラスタ間ルータツールータコネクタは、もう一方 のクラスタのルータツールータコネクタとのクラスタ間接続を開始するか、または受け入れま す。

(注)

クラスタ間展開では、クラスタに新しいノードを追加すると、ローカルクラスタとリモート クラスタの両方のノードすべてで Cisco XCP Router を再起動する必要があります。

関連トピック

セキュアなクラスタ間ルータ ツールータ接続, (35ページ)

クラスタ間展開のノード名の値

任意の IM and Presence Service ノードに定義したノード名は、すべてのクラスタ内の他のすべての IM and Presence Service ノードで解決可能でなければなりません。 したがって、各 IM and Presence Service ノード名はノードの FQDN である必要があります。 ネットワークに DNS が展開されてい ない場合は、各ノード名が IP アドレスである必要があります。



ノード名としてのホスト名の指定がサポートされるのは、すべてのクラスタのすべてのノード が同じ DNS ドメインを共有している場合だけです。



注目 Cisco Jabber クライアントを使用している場合、IP アドレスを IM and Presence Service のノード 名として設定すると、証明書の警告メッセージが表示されることがあります。 Cisco Jabber で 証明書の警告メッセージを生成しないようにするには、ノード名として FQDN を使用してく ださい。 IM and Presence Service のノード名の値を設定する手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

関連トピック

クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルトドメイン値, (34ページ)

クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値

クラスタ間展開を設定する場合は、次の点に注意してください。

・クラスタ間機能を正常に動作させるには、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方で、 IM and Presence のデフォルトドメイン値が一致している必要があります。

詳細な手順については、IM and Presence のデフォルト ドメインの設定に関するトピックを参照してください。

関連トピック

IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定, $(74 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\scriptstyle \checkmark}{\scriptstyle \checkmark})$ クラスタ間展開のノード名の値, $(34 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\scriptstyle \checkmark}{\scriptstyle \lor})$

クラスタ間展開の IM アドレス スキーム

クラスタ間展開の場合、各クラスタ内のすべてのノードは同じ IM アドレス スキームを使用する 必要があります。 あるクラスタ内のいずれかのノードが、Release 10 以前のあるバージョンの IM and Presence Service を実行している場合、下位互換性のために、すべてのノードが *UserID@Default_Domain* の IM アドレス スキームを使用するように設定する必要があります。 詳細については、IM アドレス スキームの設定に関するトピックを参照してください。 関連トピック

IM アドレス スキームの設定, (78 ページ) UserID@Default_Domain を使用した IM アドレス, (21 ページ) ディレクトリ URI を使用した IM アドレス, (22 ページ)

セキュアなクラスタ間ルータ ツー ルータ接続

クラスタ間とクラスタ間のルータツールータ接続の組み合わせである、IM and Presence サービス 展開内のすべてのルータツールータ コネクタ間にセキュアな XMPP 接続を設定できます。 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[Settings (設定)]を選択し、[Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode (XMPP ルータツールータ セキュア モードの有効化)]をオンにしま す。

XMPP ルータツールータ接続のセキュアモードをオンにすると、IM and Presence サービスは XMPP 信頼証明書を使用してセキュアな SSL 接続を適用します。 クラスタ間展開では、IM and Presence サービスは、ローカル クラスタ内にある各ルータツールータ コネクタ ノードとリモート クラス タ内にある各ルータ コネクタ ノード間にセキュアな SSL 接続を適用します。

関連トピック

クラスタ間ルータツールータ接続, (33ページ)



IM and Presence Service の計画の要件

- マルチノードハードウェアの推奨事項, 37 ページ
- ・ クラスタ間のハードウェアの推奨事項, 38 ページ
- サポートされているエンドポイント,38ページ
- ・ サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ, 39 ページ
- WAN の帯域幅要件, 39 ページ
- ・ マルチノードの拡張性とパフォーマンス, 40 ページ
- ユーザライセンスの要件, 41 ページ
- DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件, 41 ページ

マルチノードハードウェアの推奨事項

マルチノード機能を設定するときには、次の点を考慮してください。

- ・シスコは、展開でハイアベイラビリティをオンにすることを推奨します。
- シスコは、Cisco Unified Computing System サーバまたはシスコ認定サードパーティ サーバ設定のみで、IM and Presence Service の仮想化した展開をサポートしています。シスコは、Cisco Media Convergence Server (MCS) サーバでは、IM and Presence の展開をサポートしません。
 仮想化環境での IM and Presence Service の展開の詳細については、http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified Communications in a Virtualized Environment を参照してください。
- ・展開の数を最小限に抑えます。たとえば、仮想マシンを5台使用して計2,000人のユーザを サポートするのではなく、仮想マシンを2台使用して計5,000人のユーザをサポートします。
- ・同世代のサーバハードウェアを使用します。
- ・展開のどのノードにも同種のハードウェアを使用します。同種のハードウェアの世代をいくつか混在させる必要がある場合は、古いハードウェアの同世代のものを同じプレゼンス冗長 グループにまとめ、このプレゼンス冗長グループのユーザ数を、高性能の世代を配置したプ

レゼンス冗長グループよりも少なくします。ただし、このような展開にすることはお勧めし ません。

警告 マルチノード展開の場合、混在仮想マシンの展開サイズを使用するのではなく、同じプレゼン ス冗長グループ内の IM and Presence Service サブスクライバ ノードとデータベース パブリッ シャ ノードで、データベース サイズを同様にすることを強く推奨します。2 台のノード間で データベース サイズが大きく異なると、サブスクライバ ノードのインストール中にエラーを 受信します。

マルチノード機能に対応したサポート対象のハードウェアのリストおよびマルチノード機能のハードウェア ユーザ割り当てガイドラインについては、次の URL にある IM and Presence Service の互換性マトリクスを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_device_support_tables_list.html

クラスタ間のハードウェアの推奨事項

クラスタ間展開を計画するときは、クラスタ間のすべてのユーザデータを同期できるように、企 業内のすべての IM and Presence Service クラスタで類似した展開を使用することを推奨します。 たとえば、5,000人のユーザ展開をサポートしている仮想サーバをクラスタA内で使用する場合、 クラスタBに必要なユーザ数が500人のみの場合でも、5,000人のユーザ展開の仮想サーバをクラ スタBで使用する必要があります。

サポートされているエンド ポイント

マルチノードのスケーラビリティ機能は、次のエンドポイントをサポートします。

- Cisco Unified Communications Manager (デスクフォン)
- Cisco Jabber
- ・サードパーティ XMPP クライアント
- Cisco Unified Mobile Communicator
- Microsoft Office Communicator (Microsoft ソフト クライアント)
- Lotus Sametime (Lotus ソフト クライアント)



E) Lotus クライアントは、リモート コール制御用 IM and Presence Service と連動 する Microsoft サーバで使用されます。

- ・サードパーティインターフェイス クライアント
- ・Lync 2010 および 2013 クライアント (Microsoft Office Communicator)

サードパーティクライアントおよび Cisco Jabber のみがディレクトリ URI IM アドレススキームをサポートします。他のすべてのクライアントは USERID @ Default_Domain IM アドレススキームを使用する必要があります。詳細については、IM and Presence Service の IM アドレススキームに関連する項目を参照してください。

サポートされる LDAP ディレクトリ サーバ

IM and Presence Service は次の LDAP ディレクトリ サーバと統合されます。

- Microsoft Active Directory 2000、2003、および 2008
- Netscape Directory Server
- Sun One Directory Server 5.2
- OpenLDAP

関連トピック

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-release-notes-list.html http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-release-notes-list.html

WAN の帯域幅要件

最低でも、ラウンドトリップ遅延が 80 ミリ秒以内となるように、各 IM and Presence サービスの プレゼンス冗長グループに 5 Mbps の帯域幅を専用にする必要があります。 これらの帯域幅の推 奨事項は、クラスタ間およびクラスタ間 WAN 展開に適用されます。 帯域幅がこの推奨事項未満 の場合、パフォーマンスに悪影響を及ぼす場合があります。

(注)

WAN 展開経由のクラスタリングに追加する各 IM and Presence サービスのプレゼンス冗長グ ループは追加(専用)の5 Mbpsの帯域幅が必要です。

WANの帯域幅の考慮事項

WAN 上のクラスタリング展開に必要な帯域幅を計算する場合は、次の点を考慮します。

 ・帯域幅を考慮する場合、Cisco Unified Communications Manager クラスタの通常の帯域幅使用 量を含める必要があります。マルチノードを設定した場合、Cisco Unified Communications Manager はラウンドロビンメカニズムを使用して SIP/SIMPLE メッセージをロードバランシ ングしますが、より多くの帯域幅が消費されます。パフォーマンスを改善し、トラフィック を減らすために、IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager との間で送 信されるすべての SIP/SIMPLE メッセージに対して単一の専用の Cisco Unified Communications Manager ノードをプロビジョニングできます。 ・帯域幅を考慮する場合、Cisco Unified Personal Communicator ユーザの連絡先リストにおける 連絡先の数および IM and Presence のユーザプロファイルのサイズを考慮することを推奨しま す。WAN 経由で IM and Presence を展開する場合の連絡先リストのサイズに関する推奨事項 については、IM and Presence SRNDを参照してください。 IM and Presence Service の連絡先リ ストの最大サイズが 200 であるため、多数のユーザを含むシステムの帯域幅については、こ の点を考慮する必要があることにも注意してください。

詳細については、『*IM and Presence Service Solution Reference Network Design* (*SRND*) (IM and Presence Service ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン (SRND) 』を参照してくだ さい。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice ip comm/cucm/srnd/7x/uc7 0.html

マルチノードの拡張性とパフォーマンス

マルチノードの拡張性要件

IM and Presence サービスはマルチノードの拡張性をサポートします。

- ・クラスタあたり6個のノード
- 完全な Unified Communication (UC) モード展開でノードごとに最大 15,000 ユーザを持つクラスタあたり 45,000 ユーザ
- プレゼンス冗長グループでクラスタあたり 15,000 ユーザ、およびハイ アベイラビリティの 展開でクラスタあたり 45,000 ユーザ。
- ・ユーザあたりの最大連絡先の管理可能なカスタマー定義制限(デフォルトは無制限)
- IM and Presence サービスはマルチノード機能をもつクラスタ間展開をサポートしています。

拡張性は、展開内のクラスタの数によって異なります。 詳細な VM の設定要件および OVA テン プレートの詳細については、次の url で、「*Virtualization for Unified CM IM and Presence*」を参照し てください。http://docwiki.cisco.com/wiki/Virtualization_for_Unified_CM_IM_and_Presence

マルチノード パフォーマンスの推奨事項

次の場合はマルチノード機能で最適なパフォーマンスを実現できます。

- すべての IM and Presence Service ノードのリソースは、メモリ、ディスクサイズ、および保持時間の観点からは同等です。仮想サーバのハードウェアのクラスが混在していると、ノードの能力が十分に発揮されず、良好なパフォーマンスが得られません。
- 仮想サーバのハードウェア推奨事項に準拠したハードウェアを展開します。
- バランスモードの展開モデルを設定します。この場合、ユーザの総数は、すべてのプレゼンス冗長グループ内のすべてのノードに均等に分散されます。最適なパフォーマンスを実現

するために、IM and Presence Service はデフォルトでバランスモードのユーザ割り当てを行います。

関連トピック

マルチノードハードウェアの推奨事項, (37ページ) 平衡型ユーザ割り当て冗長ハイアベイラビリティ展開

ユーザ ライセンスの要件

IM and Availability 機能にノード ライセンスまたはソフトウェア バージョン ライセンスは必要あ りません。 ただし、各 IM and Presence サービス ユーザヘ IM and Availability 機能を割り当てる必 要があります。

各ユーザに関連付けられているクライアントの数に関係なく、ユーザ単位で IM and Availability を 割り当てることができます。 IM and Availability をユーザに割り当てると、そのユーザは IM の送 受信が可能になり、アベイラビリティのアップデートも送受信できます。 ユーザで IM and Availability が有効になっていない場合、そのユーザはアベイラビリティの更新が許可されません。

Cisco Unified Communications Manager の [End User Configuration (エンドユーザの設定)] ウィン ドウでユーザの IM and Presence サービス機能を有効にできます。詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

IM and Availability 機能は、User Connect Licensing (UCL) と Cisco Unified Workspace Licensing (CUWL)の両方に含まれています。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Enterprise License Manager User Guide』を参照してください。

DNS ドメインとデフォルト ドメインの要件

次の DNS ドメインと IM and Presence Service のデフォルト ドメインの条件が適用されます。 ドメ イン関連の展開の問題を解決するため、クラスタ内のすべての IM and Presence Service のノード名 をホスト名ではなく、FQDN または IP アドレスに設定することを推奨します。

- クラスタ間 IM and Presence Service の展開の場合、各 IM and Presence Service クラスタは基礎 となっている同じ DNS ドメインを共有している必要があります。
- ・任意のクライアントデバイスに関連付けられている DNS ドメインは、IM and Presence Service DNS ドメインにマッピングする必要があります。
- DNS ドメインが IM and Presence Service のデフォルト ドメインに合っていることを確認します。

IM and Presence Service のデフォルトドメイン値は、インストール中にDNSドメインにデフォ ルトで設定されます。 インストール時に IM and Presence Service のデフォルトドメインは変 更できません。 DNSドメインとは異なる値にデフォルトドメインを変更するには、Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUIを使用する必要があります。

Â

注意 クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノード名をホスト名ではなく FQDN または IP アドレスに設定できない場合は、クラスタ内のノード間の通信障害になる可能性があります。
 関連する機能には、SIP および XMPP ベースのクラスタ間通信、ハイアベイラビリティ、クライアントサインイン、および SIP ベースのリストサブスクリプションが含まれます。



ワークフロー

- ハイアベイラビリティの基本的な展開のワークフロー, 43 ページ
- ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワークフロー, 46 ページ
- フェデレーション展開のワークフロー, 49 ページ
- IM-Only 展開のワークフロー, 53 ページ

ハイ アベイラビリティの基本的な展開のワークフロー

次のワークフロー図に、ハイアベイラビリティの基本的な IM and Presence Service 展開を設定す るためのハイレベルな手順を示します。基本設定後は、ユーザは基本的な IM 機能、プレゼンス、 およびアドホック グループチャットなどの IM およびアベイラビリティの中心的な機能にアクセ スできます。オプション機能は、ユーザ機能を強化するように設定できます。 より高度な展開シナリオとワークフローについては、電話利用状況の設定およびフェデレーションを含むワークフローに関するトピックを参照してください。



図 3: ハイ アベイラビリティの IM and Presence Service の基本的な展開のワークフロー

次の表に、ワークフローの各タスクについて説明します。

 \mathcal{P}

ヒント IM and Presence Service ノードをインストールまたは設定する場合は、次のすべての準備タス クを実行します。 展開オプションおよび計画要件に関連するトピックのレビュー

表4: ハイアベイラビリティの基本的なワークフローのタスクリスト

	タスク	説明
1	インストール	詳細なインストール手順については、『 <i>Installing Cisco Unified Communications Manager</i> (Cisco Unified Communications Manager のイン ストール) 』を参照してください。
2	サービスのアク ティブ化	 ノードをインストールした後に手動で機能サービスをアクティブ化する 必要があります。詳細な手順については、『Installing Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager のイン ストール) 』を参照してください。 ヒント ネットワーク サービスは、ノードのインストール後に自動的に起動します。

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager とのLDAP ディレクトリの統 合	 IM and Presence Service ノードの LDAP ディレクトリ統合をセットアップします。 Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリの接続を保護します。 IM and Presence Service および LDAP サーバ間の接続を保護します。
		ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。 その他の設定について は、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。
4	エンド ユーザの セットアップ	 IM and Presence Service 展開のノードおよびプレゼンス冗長グループに ユーザを割り当てます。 IM and Presence Service 展開のノードには手動 または自動でユーザを割り当てることができます。 ユーザを割り当て る手順については『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド)』を参照して ください。User Assignment Mode for Presence Server の [Enterprise Parameter (エンタープライズパラメータ)]を使用して、ユーザ割り 当てモードを、バランス、アクティブ/スタンバイ、またはなしに設定 します。 ヒント Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して、ユーザを 移行し、連絡先リストをエクスポートおよびインポートしま す。
5	サードパーティ製 XMPP クライアン トの統合	(任意)Cisco Jabber を使用しない場合は、サードパーティ製 XMPP ク ライアントを統合します。
6	LDAPディレクトリ のクライアントの 統合	 LDAP ディレクトリとのユーザの統合の設定: ・ユーザプロビジョニングのための LDAP 同期の設定 ・LDAP サーバ証明書をアップロードします。 ・LDAP ユーザ認証を設定します。 ヒント Cisco Unified Communications Manager および Cisco Jabber と LDAP サーバの統合は推奨設定です。その他の設定について は、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。
7	クラスタ通信とク ライアントのログ インが可能かどう かの検証	クラスタ内で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認しま す。 IM が送受信でき、ユーザのアベイラビリティの変化が確認できる ことを確認します。 複数のクラスタを設定する場合は、クラスタ全体 の基本的な IM とアベイラビリティを検証します。

I

	タスク	説明
8	ハイ アベイラビリ ティとプレゼンス 冗長グループの設 定	ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長性グループを設定する手順に ついては、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド)』を参照してくだ さい。
9	サービスが実行さ れていること、お よびクライアント がログインできる ことの検証	サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。 ク ライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてア ベイラビリティがあることを確認します。
10	セキュア通信の有 効化	 IM and Presence Service ノードのセキュア通信を有効化する次のタスクを 実行します。 IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間での証明書の交換を設定します。 IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロードしま す。 TLS ピア サブジェクト用に IM and Presence Service の SIP セキュリ ティを設定します。 (任意) IM and Presence Service の XMPP セキュリティを設定しま す。
11	証明書を使用して クライアントを検 証します。	クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そして アベイラビリティがあることを確認します。

ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本展開のワー クフロー

次のワークフローの図は、ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた、IM and Presence Service の基本展開を設定するハイレベルな手順です。 基本設定後に、ユーザは、基本的な IM 機 能、プレゼンス、アドホック グループ チャットなど、コア IM とアベイラビリティの機能にアク セスできます。 オプション機能を設定することで、ユーザ機能を強化することができます。

オプション機能を設定することで、ユーザ機能を強化することもできます。機能オプションやその他の展開ワークフローの詳細については、IM and Presence Service およびハイ アベイラビリティ 展開設定の機能やオプションに関連するトピックを参照してください。



図 4: ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた IM and Presence Service の基本ワークフロー

次の表で、ワークフローでの各タスクについて説明します。

表 5 : ハイ アベイラビリティと IP Phone プレゼンスを備えた基本ワークフローのタン	スク	リス	۲
--	----	----	---

	タスク	説明
1	インストール	詳細なインストール手順については、『Installing Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。
2	サービスのアクティブ 化	ノードのインストール後に、機能サービスを手動でアクティブに する必要があります。詳細な手順については、『Installing Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。 ヒント ネットワークサービスは、ノードのインストール後に

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクト リの統合	 IM and Presence Service ノードで、LDAP ディレクトリ統合を設定します。 Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリを確実に接続します。 IM and Presence Service と LDAP サーバを確実に接続します。 ヒント Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber を
		LDAPサーバと統合することは、推奨された設定です。 別の設定方法については、LDAP統合に関するトピック を参照してください。
4	エンドユーザの設定	 IM and Presence Service 展開で、ノードとプレゼンス冗長グループ にユーザを割り当てます。 IM and Presence Service 展開では、手動 または自動でユーザをノードに割り当てることができます。ユー ザを割り当てる手順については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。 User Assignment Mode for Presence Server の [Enterprise Parameter (エ ンタープライズパラメータ)]を使用して、ユーザ割り当てモー ドを、バランス、アクティブ/スタンバイ、またはなしに設定しま す。 ヒント ユーザの移行や連絡先リストのエクスポート/インポー トを行う場合は、IM and Presence Service の GUI を使用
		します。
5	サードパーティ製XMPP クライアントの統合	(オプション)Cisco Jabber を使用していない場合は、サードパー ティ製 XMPP クライアントを統合します。
6	LDAP ディレクトリク	LDAP ディレクトリとのユーザ統合を設定します。
	ライアントの統合	•ユーザプロビジョニングのためのLDAP同期を設定します。
		•LDAP サーバ証明書をアップロードします。
		・LDAP ユーザ認証を設定します。
		ヒント Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber を LDAPサーバと統合することは、推奨された設定です。 別の設定方法については、LDAP統合に関するトピック を参照してください。
7	クラスタ通信とクライ アントがログイン可能 であることの検証	クラスタ内で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認します。 IM が送受信できること、ユーザのアベイラビリティ でその変更が表示できることを確認します。 複数のクラスタが設 定されている場合、基本 IM とアベイラビリティをクラスタ全体 で検証します。

	タスク	説明
8	IP Phone プレゼンスの設 定	IM and Presence Service ノードで、次を設定します。 ・スタティック ルート ・プレゼンス ゲートウェイ ・SIP パブリッシュ トランク ・SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体での DNS SRV 名
9	ハイ アベイラビリティ とプレゼンス冗長グルー プの設定	ハイアベイラビリティとプレゼンス冗長グループを設定する手順 については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。
10	サービスが実行中であ り、クライアントがロ グイン可能であること の検証	サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。 クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そ してアベイラビリティがあることを確認します。
11	セキュア通信の有効化	次のタスクを実行して、IM and Presence Service ノードでセキュア 通信を有効にします。
		• IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間で証明書交換を設定します。
		• IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロード します。
		• TLS ピア サブジェクトに対して、IM and Presence Service で SIP セキュリティを設定します。
		• (オプション) IM and Presence Service で XMPP セキュリティ を設定します。
12	証明書を使用したクラ イアントの検証	クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そ してアベイラビリティがあることを確認します。
13	クラスタ間展開の設定	クラスタ間ピア関係、ルータツールータ接続、ノード名、および IM アドレス スキームを設定します。

フェデレーション展開のワークフロー

I

次のワークフローの図は、フェデレーション展開用に、ハイアベイラビリティと IP Phone プレゼ ンスを備えた、IM and Presence Service の展開を設定する場合の基本的な手順を示しています。 フェデレーションの詳細な設定手順については、『*Interdomain Federation for IM and Presence Service* on Cisco Unified Communications Manager』ガイドおよび『Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』ガイドを参照してください。

基本設定後に、ユーザは、基本的な IM 機能、プレゼンス、アドホック グループ チャットなど、 コア IM とアベイラビリティの機能にアクセスできます。オプション機能を設定することで、ユー ザ機能を強化することができます。機能オプションの詳細については、IM and Presence Service の 機能やオプションに関連するトピックを参照してください。

図 5: IM and Presence Service のフェデレーション展開用ワークフロー



次の表で、ワークフローでの各タスクについて説明します。

表 6: IM and Presence Service のフェデレーション用ワークフローのタスク リスト

	タスク	説明
1	インストール	詳細なインストール手順については、『Installing Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。
2	サービスのアク ティブ化	ノードのインストール後に、機能サービスを手動でアクティブにする必要があります。詳細な手順については、『Installing Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。 ヒント ネットワークサービスは、ノードのインストール後に自動的

	タスク	説明
3	Cisco Unified Communications Manager とのLDAP ディレクトリの統 合	IM and Presence Service ノードで、LDAP ディレクトリ統合を設定します。 す。 • Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリのセ キュア接続を設定します。
		• IM and Presence Service と LDAP サーバのセキュア接続を設定します。
		ヒント Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber を LDAP サーバと統合することは、推奨された設定です。別の設定方 法については、LDAP 統合に関するトピックを参照してくだ さい。
4	エンド ユーザの設 定	IM and Presence Service 展開で、ノードとプレゼンス冗長グループにユー ザを割り当てます。 IM and Presence Service 展開では、手動または自動 でユーザをノードに割り当てることができます。 ユーザを割り当てる 手順については、『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration</i> <i>Guide</i> 』を参照してください。User Assignment Mode for Presence Server の [Enterprise Parameter (エンタープライズパラメータ)]を使用し て、ユーザ割り当てモードを、バランス、アクティブ/スタンバイ、ま たはなしに設定します。
		う場合は、IM and Presence Service の GUI を使用します。
5	サードパーティ製 XMPP クライアン トの統合	(オプション)Cisco Jabber または Cisco Unified Communications Manager を使用していない場合は、サードパーティ製 XMPP クライアントを統 合します。
6	LDAP ディレクト リ クライアントの 統合	 LDAP ディレクトリとのユーザ統合を設定します。 ・ユーザ プロビジョニングのための LDAP 同期を設定します。 ・LDAP サーバ証明書をアップロードします。 ・LDAP ユーザ認証を設定します。 ヒント Cisco Unified Communications Manager と Cisco Jabber を LDAP サーバと統合することは、推奨された設定です。別の設定方法については、LDAP 統合に関するトピックを参照してください。
7	クラスタ通信の検 証	クラスタ内でIMとアベイラビリティをやりとりできることを確認しま す。IMが送受信できること、ユーザのアベイラビリティでその変更が 表示できることを確認します。複数のクラスタが設定されている場合、 基本的なIMとアベイラビリティをクラスタ全体で検証します。

I

	タスク	説明
8	IP Phone プレゼン スの設定	IM and Presence Service ノードで、次を設定します。
		・スタティック ルート
		・プレゼンス ゲートウェイ
		・SIP パブリッシュ トランク
		・SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体での DNS SRV 名
9	ハイ アベイラビリ ティとプレゼンス 冗長グループの設 定	ハイ アベイラビリティとプレゼンス冗長グループを設定する手順につ いては、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』 を参照してください。
10	サービスが実行中 であり、クライア ントがログイン可 能であることの検 証	サービスが実行中であることを確認する検証タスクを実行します。 ク ライアントが IM and Presence Service にログインできること、そしてア ベイラビリティがあることを確認します。
11	セキュア通信の有 効化	次のタスクを実行して、IM and Presence Service ノードでセキュア通信 を有効にします。
		• IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間 で証明書交換を設定します。
		• IM and Presence Service に CA 署名付き証明書をアップロードしま す。
		• TLS ピア サブジェクトに対して、IM and Presence Service で SIP セ キュリティを設定します。
		• (オプション) IM and Presence Service で XMPP セキュリティを設 定します。
12	証明書を使用した クライアントの検 証	クライアントが IM and Presence Service にログインできること、そして アベイラビリティがあることを確認します。
13	クラスタ間展開の 設定	クラスタ間ピア関係、ルータツールータ接続、ノード名、およびIMア ドレススキームを設定します。

	タスク	説明
14	フェデレーション 展開	ドメイン間フェデレーションまたはパーティション化されたドメイン内 フェデレーションを展開に設定します。 手順と要件については、 『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』および『Partitioned Intradomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照 してください。
15	エンドツーエンド 通信の検証	エンドツーエンド通信を確認する検証タスクを実行します。 クラスタ 全体で IM とアベイラビリティをやりとりできることを確認します。 IM が送受信できること、ユーザのアベイラビリティでその変更が表示 できることを確認します。

IM-Only 展開のワークフロー

ここでは、IM-only IM and Presence Serviceの展開に必要な設定について説明します。

(注)

I

強化された IM アドレス指定オプションは、IM-only IM and Presence Service の展開で使用できます。

次の表で、IM-only 展開を設定するタスクについて説明します。

表 7: IM-Only IM and Presence Service 展開のタスク リスト

タスク	説明
Cisco Unified Communications Manager での IM and Presence Service ユーザの作成とライ センス供与	次の URL にある『Cisco Unified Communications Manager』のマニュアルを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/ tsd_products_support_series_home.html
Cisco Jabber のための LDAP サーバの統合	Cisco Jabber ユーザが LDAP ディレクトリから連絡 先を検索できるように、IM and Presence Service で LDAP を設定します。
	 (注) Cisco Jabber クライアントが IM and Presence Service にある LDAP プロファイ ルを現在統合していない場合でも、LDAP プロファイルを作成し、LDAP 属性マッ ピングを検証する必要があります。

ディレクトリ要件と設定の詳細については、Cisco Jabber クライアントの該当するマニュアルを参照してください。





システム設定

- IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Manager の設定, 57 ページ
- IM and Presence Service のネットワーク設定, 67 ページ
- IP Phone Presence の設定, 95 ページ
- LDAP ディレクトリ統合, 105 ページ
- IM and Presence Service のセキュリティ設定, 119 ページ
- ・ クラスタ間ピアの設定, 151 ページ


IM and Presence Service と統合するための Cisco Unified Communications Managerの設定

- 統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイス設定のタスク リスト, 57 ページ
- ・ プレゼンス グループ間登録パラメータの設定, 59 ページ
- Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, 60 ページ
- 必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されていることの確認, 65 ページ

統合前の Cisco Unified Communications Manager のユーザおよびデバイ ス設定のタスク リスト

IM and Presence Service と統合するように Cisco Unified Communications Manager を設定する前に、 次のユーザおよびデバイス設定が Cisco Unified Communications Manager で完了していることを確 認します。 表 8: IM and Presence Service と統合する前に、Cisco Unified Communications Manager のユーザとデバイスを 設定するためのタスク リスト

タスク	説明
ユーザクレデンシャル ポ リシーを修正する	この手順は、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以降 と統合する場合にだけ適用されます。
	ユーザのクレデンシャルポリシーの有効期限を設定することを推奨 します。 クレデンシャル ポリシーの有効期限を必要としない唯一 のユーザ タイプは、アプリケーション ユーザです。
	Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified Communications Manager のユーザを認証するために LDAP サーバを使用している場 合はクレデンシャル ポリシーを使用しません。
	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]>[Credential Policy Default (クレデン シャル ポリシーのデフォルト)]
電話機を設定し、各電話機 に電話番号(DN)を関連 付ける	[Allow Control of Device from CTI (CTI からデバイスを制御可能)] チェックボックスをオンにして、電話がクライアントと相互運用で きるようにします。
	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[Device (デバイス)]>[Phone(電話機)]
ユーザを設定し、各ユーザ	ユーザ ID 値が各ユーザで一意になっていることを確認します。
にデバイスを関連付ける	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]>[End User (エンドユーザ)]
ユーザをラインアピアラン スに関連付ける	この手順は、Cisco Unified Communications Manager Release 6.0 以降 だけに適用されます。
	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[Device (デバイス)]>[Phone (電話機)]
CTI対応ユーザグループに ユーザを追加する	デスクフォン制御を有効にするには、CTI 対応ユーザ グループに ユーザを追加する必要があります。
	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]>[User Group (ユーザ グループ)]

1

タスク	説明
(任意)ユーザの directoryURI 値を設定する	IM and Presence Service ノードが Directories URI IM アドレススキー ムを使用している場合は、ユーザの directoryURI 値を設定する必要 があります。ユーザのディレクトリ URI 値は、Cisco Unified Communications Manager LDAP ディレクトリに同期化するか、また は手動で更新できます。
	LDAP が有効になっていない場合に LDAP を有効にする、または ユーザのディレクトリ URI 値を手動で編集する手順については、 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド)』を参照してくださ い。

(注)

メニューオプションおよびパラメータは、Cisco Unified Communications Manager リリースごと に異なる可能性があるため、リリースに適用される Cisco Unified Communications Manager のマ ニュアルを参照してください。

関連トピック

LDAP ディレクトリ統合, (105 ページ)

プレゼンス グループ間登録パラメータの設定

あるプレゼンスグループのユーザが別のプレゼンスグループのユーザのアベイラビリティ情報に 登録することを許可するには、プレゼンスグループ間登録パラメータを有効にします。

制約事項

プレゼンスグループ間登録パラメータを有効にできるのは、デフォルトの標準プレゼンスグルー プまたは新しいプレゼンスグループの登録権限が [Use System Default(システム デフォルトの使 用)] に設定されている場合のみです。 プレゼンスグループを設定するには、[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System(システム)]>[Presence Groups(プレゼン スグループ)]を選択します。

手順

ステップ 1	[Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 管理)] > [System(システム)] > [Service
	Parameters(サービス パラメータ)] を選択します。
ステップ 2	[Server(サーバ)] メニューから [Cisco Unified Communications Manager] ノードを選択します。
ステップ 3	[Service(サービス)] メニューから [Cisco CallManager] を選択します。
ステップ4	[Clusterwide Parameters (System - Presence) (クラスタ全体のパラメータ(システム - プレゼン ス))] セクションでデフォルトのプレゼンス グループ間登録に対して [Allow Subscription (登録 の許可)]を選択します。
ステップ5	[Save(保存)] をクリックします。
	ヒント Cisco Unified Communications Manager $ rrm IM $ and Presence Service $ rr rrm J f - v r rrm + v r rrm + v rrm + $
	バとして丰動で追加する必要はありません。

次の作業

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクを設定します。

Cisco Unified Communications Managerの SIP トランク設定

SIP トランクに設定するポート番号は、展開する IM and Presence Service のバージョンによって異なります。 IM and Presence Service Release 9.0(x) 以降では、SIP トランクにポート番号 5060 を設定します。

IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[SIP Trunk Security Profile (SIP トランプ セキュリティ プロファイル)]を選 択します。
- **ステップ2** [Find (検索)]をクリックします。
- ステップ3 [Non Secure SIP Trunk Profile (非セキュアな SIP トランク プロファイル)]をクリックします。
- **ステップ4** [Copy (コピー)]をクリックして、[Name (ファイル名)]フィールドにCUPトランクを入力して ください。
- **ステップ5** [Device Security Mode (デバイス セキュリティ モード)]の設定が [Non Secure (非セキュア)] で あることを確認します。
- ステップ6 [Incoming Transport Type (着信転送タイプ)]の設定が [TCP+UDP] であることを確認します。
- ステップ7 [Outgoing Transport Type (発信転送タイプ)]の設定が [TCP] であることを確認します。
- ステップ8 次の項目をオンにして有効にします。
 - ・プレゼンス登録の許可(Accept Presence Subscription)
 - ・アウトオブダイアログ REFER の許可 (Accept Out-of-Dialog REFER)
 - Unsolicited NOTIFY の許可 (Accept unsolicited notification)
 - Replaces ヘッダーの許可 (Accept replaces header)
- **ステップ9** [Save (保存)] をクリックします。

次の作業

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクの設定に進みます。

IM and Presence サービスの SIP トランクの設定

Cisco Unified Communications Manager クラスタと IM and Presence サービス クラスタの間には、1 個のSIPトランクのみを設定します。SIPトランクを設定した後、[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System(システム)]>[Service Parameters(サービス パラメータ)] を選択することにより、Cisco Unified Communications Manager でその SIPトランクを IM and Presence PUBLISH トランクとして割り当てる必要があります。

[Destination Address (宛先アドレス)]フィールドで、次の形式の1つを使用して値を入力してください。

- ドット付き IP アドレス
- 完全修飾ドメイン名(FQDN)

• DNS SRV

ハイ アベイラビリティが IM and Presence クラスタに設定されている場合、クラスタ内の複数の ノードを識別するために、複数のエントリをドット付き IP アドレスまたは FQDN で入力する必要 があります。 ハイ アベイラビリティを設定する場合は、DNS SRVは IM and Presence のクラスタ に使用できません。

はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定します。
- ・プレゼンスゲートウェイの設定オプションのトピックを参照してください。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[Device (デバイス)]>[Trunk (ト ランク)]を選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)]をクリックします。
- ステップ3 [Trunk Type (トランクタイプ)]メニューから [SIP Trunk (SIP トランク)]を選択します。
- ステップ4 [Device Protocol (デバイス プロトコル)]メニューから [SIP (SIP)]を選択します。
- ステップ5 [Trunk Service Type (トランク サービス タイプ)]で [None (なし)]を選択します。
- **ステップ6** [Next (次へ)]をクリックします。
- **ステップ7** [Device Name (デバイス名)]に「CUPS-SIP-Trunk」と入力します。
- **ステップ8** [Device Pool (デバイス プール)]メニューからデバイス プールを選択します。
- ステップ9 ウィンドウの下部にある [SIP Information (SIP 情報)] セクションで、次の値を設定します。
 - a) [Destination Address (宛先アドレス)]フィールドに、ドット付き IP アドレスまたは DNS で解 決可能で、IM and Presence ノードで設定された SRV クラスタ名に一致する必要がある FQDN を入力します。
 - b) マルチノード展開を設定した場合は、[Destination Address is an SRV (宛先アドレスはSRVで す)]をオンにします。

このシナリオでは、Cisco Unified Communications Manager は名前(たとえば、

_*sip._tcp.hostname.tld*)を解決するために DNS SRV レコードクエリーを実行します。 シングル ノード展開を設定する場合は、このチェックボックスをオフのままにし、Cisco Unified Communications Manager は名前(たとえば、*hostname.tld*)を解決するために DNS A レコード クエリーを実行します。

DNS SRV レコードの宛先アドレスとして IM and Presence サービスのデフォルト ドメインを使用することを推奨します。

(注) DNS SRV レコードの宛先アドレスとしてドメイン値を指定できます。指定されたドメインにユーザを割り当てる必要はありません。入力したドメイン値が IM and Presence サービスのデフォルト ドメインと異なる場合、IM and Presence サービスのSRV クラスタ名である SIP Proxy サービスパラメータが DNS SRV レコードで指定するドメイン値に一致することを確認する必要がありますデフォルトドメインを使用する場合は、SRV クラスタ名パラメータの変更は必要ありません。

いずれの場合も、Cisco Unified Communications SIP トランクの宛先アドレスは DNS によって解決し、IM and Presence のノードで設定された SRV クラスタ名に一致する必要があります。

- c) [Destination Port (接続先ポート)] に「5060」と入力します。
- d) [SIP Trunk Security Profile (SIP トランクセキュリティプロファイル)]メニューから[Non Secure SIP Trunk Profile (非セキュアな SIP トランク プロファイル)]を選択します。
- e) [SIP Profile (SIP プロファイル)]メニューから [Standard SIP Profile (標準 SIP プロファイル)] を選択します。

ステップ10 [Save (保存)]をクリックします。 トラブルシューティングのヒント

ポート番号または IP アドレスを変更することで Publish SIP trunk SRV レコードの DNS エントリを 修正する場合は、そのアドレスに以前にパブリッシュしたデバイスをすべて再起動し、どのデバ イスも正しい IM and Presence サービスの連絡先を指していることを確認する必要があります。

関連トピック

SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定, (103 ページ) IM and Presence サービスの SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定, (61 ページ) IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定, (102 ページ) プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, (101 ページ)

クラスタ外の Unified Communications Manager の電話利用状況の設定

IM and Presence Service クラスタ外にある Cisco Unified Communications Manager から電話利用状況 を許可できます。 クラスタ外にある Cisco Unified Communications Manager からのデフォルトの要 求は、IM and Presence Service では受け付けられません。 また、Cisco Unified Communications Manager の SIP トランクも設定できます。

TLS ピア サブジェクトを設定する前に、TLS コンテキストを設定する必要があります。

TLS ピア サブジェクトの設定

IM and Presence Service がクラスタ外の Cisco Unified Communications Manager から SIP PUBLISH を 受け入れるようにするには、Cisco Unified Communications Manager は、IM and Presence Service の TLS 信頼ピアとしてリストする必要があります。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[TLS Peer Subjects (TLS ピア サブジェクト)]
	を選択します。

- **ステップ2** [Add New (新規追加)]をクリックします。
- **ステップ3** [Peer Subject Name (ピア サブジェクト名)]フィールドに外部 Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスを入力します。
- ステップ4 [Description (説明)]フィールドにノードの名前を入力します。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。

次の作業

TLS コンテキストを設定します。

TLS コンテキストの設定

TLS コンテキストを設定するには、次の手順を使用します。

はじめる前に

TLS ピア サブジェクトを設定します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[TLS Context Configuration (TLS コンテキス トの設定)]を選択します。
- **ステップ2** [Find (検索)]をクリックします。
- ステップ3 [Default_Cisco_UP_SIP_Proxy_Peer_Auth_TLS_Context] をクリックします。
- ステップ4 使用可能なTLSピアサブジェクトのリストから、設定したTLSピアサブジェクトを選択します。

- ステップ5 このTLS ピア サブジェクトを [Selected TLS Peer Subjects] に移動します。
- **ステップ6** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ7 OAMAgent を再起動します。
- **ステップ8** Cisco Presence Engine を再起動します。 ヒント 次の順序で再起動し、変更を有効にしま す。

必要なサービスが Cisco Unified Communications Manager で実行されて いることの確認

Cisco Unified Communications Manager サービスは、Cisco Unified Communications Manager ノード、 または IM and Presence Service ノードから表示、起動、停止できます。次の手順には、Cisco Unified Communications Manager ノードで従う手順が示されています。 Cisco Unified Communications Manager サービスを IM and Presence Service ノードから表示するには、[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence の有用性)]>[Tools (ツール)]>[Service Activation (サービスのアクティブ化)]を選択します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager で、[Cisco Unified Serviceability]>[Tools(ツール)]>[Control Center Feature Services (コントロール センター 機能サービス)]を選択します。
- ステップ2 [Server (サーバ)] メニューから [Cisco Unified Communications Manager] ノードを選択します。
- ステップ3 次のサービスが実行されていることを確認します。
 - Cisco CallManager
 - Cisco TFTP
 - Cisco CTIManager
 - Cisco AXL Web Service (IM and Presence と Cisco Unified Communications Manager 間のデータ 同期用)
 - **ヒント** Cisco Unified Communications Manager のサービスを有効にするには、[Cisco Unified Serviceability]>[Tools (ツール)]>[Service Activation (サービスのアクティブ化)] を選択します。

٦



IM and Presence Service のネットワーク設定

- 設定変更通知およびサービス再起動通知, 67 ページ
- DNS ドメイン コンフィギュレーション, 68 ページ
- IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定, 74 ページ
- IM アドレス設定, 76 ページ
- IM and Presence Service クラスタのドメイン管理, 80 ページ
- IM and Presence Service のルーティング情報の設定, 83 ページ
- IPv6 設定, 88 ページ
- プロキシサーバの設定,92ページ
- IM and Presence Service のサービス, 92 ページ

設定変更通知およびサービス再起動通知

サービス再起動通知

Cisco Unified CM IM and Presence の管理で IM and Presence XCP サービスに影響する設定変更を行 う場合は、変更を有効にするために XCP サービスを再起動する必要があります。 IM and Presence Service は、設定変更が影響する正確なノードおよび再起動する必要があるサービスを通知しま す。アクティブな通知のポップアップ ウィンドウが Cisco Unified CM IM and Presence の管理の各 ページに表示され、サービスを再起動する必要があることを視覚的に示します。 マウスをダイア ログバブルアイコンに合わせると、アクティブな通知 (存在する場合) および関連する重大度の 一覧が表示されます。 アクティブな通知のリストから Cisco Unified IM and Presence Serviceability に直接アクセスして、必要なサービスを再起動できます。

特にネットワークに IM and Presence Service を展開した後で設定変更を行う場合は、サービス再起 動通知のサービス再起動ポップアップウィンドウをモニタすることを推奨します。 付属マニュア ルのほとんどのタスクでは、サービスの再起動が必要かどうかが示されます。 サービス通知のタイプおよびサービス通知のセキュリティレベルに関する情報については、サービス再起動通知のオンライン ヘルプトピックを参照してください。

Cisco XCP Router の再起動

すべての可用性およびメッセージングサービスが IM and Presence Service で適切に機能するには、 Cisco XCP Router を実行する必要があります。 これは、SIP ベースと XMPP ベースの両方のクラ イアントメッセージングに適用されます。 Cisco XCP ルータを再起動すると、IM and Presence Service によりすべてのアクティブな XCP サービスが自動的に再起動されます。

このモジュールのトピックは、設定変更後に Cisco XCP Router を再起動する必要があるかどうか を示します。 Cisco XCP ルータは、停止して再開するのではなく、再起動する必要があります。 Cisco XCP Router を再起動するのではなく停止した場合、IM and Presence Service により他のすべ ての XCP サービスが停止されます。 その後 XCP ルータを起動しても、IM and Presence Service に より他の XCP サービスは自動的に起動されません。手動で他の XCP サービスを起動する必要が あります。

Cisco XCP Router サービスの再起動

手順

- **ステップ1** IM and Presence サービスで、[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービサビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Network Services (コントロール センター ネットワーク サービス)]を選択します。
- ステップ2 ノードを [Server(サーバ)] リストボックスから選択して、[Go(進む)] を選択します。
- ステップ3 [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)] セクションで、[Cisco XCP Router (Cisco XCP $\mu \varphi$)] サービスの横にあるオプション ボタンをクリックします。
- ステップ4 [Restart (再起動)]をクリックします。
- **ステップ5** リスタートに時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK (OK)]をクリックします。

DNS ドメイン コンフィギュレーション

Cisco Unified Communications Manager IM and Presence サービスは、任意の数の DNS ドメインへの 柔軟なノード展開をサポートします。この柔軟性をサポートするには、展開内のすべての IM and Presence サービス ノードにそのノードの完全修飾ドメイン名(FQDN)に設定されたノード名が 必要です。 いくつかのサンプル ノード展開オプションは、次のとおりです。



ある IM and Presence サービス ノード名がホスト名だけに基づいている場合、すべての IM and Presence サービス ノードが同じ DNS ドメインを共有する必要があります。

システムによって、IM and Presence サービスのデフォルトドメインまたは DNS ドメインと一 致するように設定される他の IM ドメインは必要はありません。 IM and Presence サービス展開 に共通のプレゼンス ドメインを配置し、ノードを複数の DNS ドメインに展開できます。

詳細情報については、『Changing IP Address and Hostname for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service』を参照してください。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの指定, (73 ページ)

IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定, (74ページ)

ノード名の推奨事項

別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラ スタ

IM and Presence Service は、ピアの IM and Presence Service クラスタを構成するノードとは異なる DNS ドメインまたはサブドメイン内の1つの IM and Presence Service クラスタに関連付けられた ノードをサポートします。 次の図に、サポートされている展開シナリオの例を示します。



図 6: 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ

別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and Presence Service ノード

IM and Presence Service は、複数の DNS ドメインまたはサブドメインに展開された IM and Presence Service クラスタ内へのノードの配置をサポートします。次の図に、サポートされている展開シナリオの例を示します。



図7: 別々の DNS ドメインまたはサブドメインに展開されたクラスタ内の IM and Presence Service ノード



ハイ アベイラビリティは、プレゼンス冗長グループ内の2台のノードが別々のDNSドメイン またはサブドメインにあるシナリオでも完全にサポートされます。

関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメインに 展開されているクラスタ内の IM and Presence Service ノード

IM and Presence Service は、関連する Cisco Unified Communications Manager クラスとは異なる DNS ドメインへの IM and Presence Service ノードの配置をサポートします。 次の図に、サポートされ ている展開シナリオの例を示します。

図 8: 関連する Cisco Unified Communications Manager クラスタとは異なる DNS ドメインに展開されているク ラスタ内の IM and Presence Service ノード



I



Cisco Unified Communications Manager とのアベイラビリティ統合をサポートするには、CUCM Domain の SIP Proxy サービス パラメータが Cisco Unified Communications Manager クラスタの DNS ドメインと一致する必要があります。

デフォルトでは、CUCM ドメインの SIP Proxy サービス パラメータは IM and Presence データ ベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインに設定されます。 したがって、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager ク ラスタの DNS ドメインと異なる場合、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用してこのサービス パラメータを更新する必 要があります。 詳細については、トピック「*Specify DNS domain associated with Cisco Unified Communications Manager*」を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager クラスタに関連付ける DNS ドメインの指定

(注)

この手順は、IM and Presence データベースパブリッシャノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインとは異なる場合にのみ必要です。

IM and Presence サービスはクラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager ノード用 のアクセスコントロールリスト (ACL) エントリを維持します。 これにより、ノード間でのア ベイラビリティのシームレス共有が可能になります。 これらの ACL エントリは FQDN ベースで あり、Cisco Unified Communications Manager のホスト名を IM and Presence データベース パブリッ シャ ノードの DNS ドメインに付加することによって生成されます。

IM and Presence データベース パブリッシャノードの DNS ドメインが Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインとは異なる場合、無効な ACL エントリが追加されます。 これを 回避するには、IM and Presence データベース パブリッシャノードの Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI で次の手順を実行する必要があります。

手順

インに設定されます。

ステッノ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System(システム)]>[Service Parameters(サービス パラメータ)] を選択します。
ステップ 2	[Server (サーバ)] ドロップダウン リストから、[IM and Presence Service (IM and Presence サービス)] ノードを選択します。
ステップ 3	[Service (サービス)] ドロップダウン リストから、[Cisco SIP Proxy (Cisco SIP プロキシ)] を選択します。
ステップ4	Cisco Unified Communications Manager ノードの DNS ドメインと一致するように [General Proxy Parameters (Clusterwide) (一般的なプロキシパラメータ (クラスタ全体))] セクションの [CUCM Domain (CUCM ドメイン)] フィールドを編集します。 デフォルトで、このパラメータは IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの DNS ドメ

ステップ5 [Save (保存)]をクリックします。

関連トピック

DNS ドメイン コンフィギュレーション, (68 ページ)

IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定

インストール後のデフォルト ドメインの置換

IM and Presence サービスは IM and Presence サービスのインストール時に指定された DNS ドメイン に自動的に IM and Presence サービス クラスタのデフォルト ドメインを設定します。 DNS ドメイ ンが IM and Presence サービスの全社レベルのデフォルト ドメインに一致していない場合は、DNS ドメイン値を全社レベルの IM and Presence サービスのデフォルト ドメインに置き換えます。

ネットワークでDNSを使用せず、インストール時にDNSドメインを設定していなかった場合に、 IM and Presence サービスのデフォルトドメインに「DOMAIN.NOT.SET」がデフォルトで設定さ れます。 再度、全社レベルの IM and Presence サービスのデフォルトドメインでこのデフォルト 値を置き換えます。

(注)

IM and Presence サービス のデフォルトドメインは社内のすべてのクラスタ全体で同じである 必要があります。 そうでない場合は、クラスタ間の通信ができなくなります。

クラスタの新しい IM and Presence サービス のデフォルト ドメイン値を設定するには、次の手順 を実行します。

(注)

次の手順は、クラスタの IM and Presence サービス のデフォルト ドメインだけを変更します。 そのクラスタ内のすべての IM and Presence サービス ノードに関連付けられている DNS ドメイ ンは変更されません。 IM and Presence サービス ノードの DNS ドメインを変更する手順につい ては、『IP Address, Domain and Hostname for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager 』を参照してください。

手順

- ステップ1 クラスタ内のすべてのノードの次のサービスの停止します。停止するサービスとは、クラスタ内のすべての IM and Presence ノードの Cisco SIP Proxy、Cisco Presence Engine および Cisco XCP Router サービスです。
 - Cisco Client Profile Agent
 - Cisco XCP Router

- Cisco Sync Agent
- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- ステップ2 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Advanced Settings (詳細設定)]を選択します。
- ステップ3 [Default Domain (デフォルトドメイン)]を選択します。
- ステップ4 [Domain Name (ドメイン名)] フィールドに、新しい IM and Presence サービスデフォルトのドメ インを入力し、[Save (保存)]を選択します。
- ステップ5 クラスタ内のすべてのノードで、手動でこの手順の初めに停止したすべてのサービスを再起動します。 前に実行していた XCP サービスをクラスタ内の各ノードで手動で再起動する必要があります。

IM and Presence サービスのデフォルト ドメインの変更

クラスタ内で IM and Presence Service のデフォルト ドメイン 値を変更する場合、この手順に従っ てください。 DNS または非 DNS 展開が存在する場合、この手順を適用できます。

注意 この手順の一環として、サービスを停止する前に、プレゼンス冗長グループのハイ アベイラ ビリティを無効にします。ハイ アベイラビリティが有効な間にサービスを停止すると、シス テムのフェールオーバーが行われます。

この手順では、IM and Presence Service のクラスタのデフォルト ドメインだけを変更します。 そ のクラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードに関連付けられている DNS ドメインは変 更されません。IM and Presence Service ノードの DNS ドメインを変更する方法の手順については、 『Changing IP Address and Hostname for Cisco Unified Communications Manager and IM and Presence Service』を参照してください。

(注)

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence Service パブリッシャのノードを追加す ると、デフォルトドメインが設定されます。 ノードのインストール中、Cisco Unified Communications Manager からデフォルトドメイン 値が取得できない場合、デフォルトドメイ ン値は「DOMAIN.NOT.SET (DOMAIN.NOT.SET)」にリセットされます。 IM and Presence Service のデフォルトドメイン値を有効なドメイン値に変更するには、この手順を使用します。

手順

ステップ1 表示された順番で、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードで次のサービスを停止します。

- Cisco Client Profile Agent
- Cisco XCP Router
 - (注) Cisco XCP ルータを停止すると、すべての XCP 機能サービスは自動的に停止しま す。
- Cisco Sync Agent
- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- **ステップ2** IM and Presence Service データベースパブリッシャノードで、新しいドメイン値を設定するには、 次のステップを実行します。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Advanced Configuration (詳細設定)]を選択し ます。
 - b) [Default Domain (デフォルト ドメイン)]を選択します。
 - c) [Domain Name(ドメイン名)]フィールドに、新しいプレゼンスドメインを入力し、[Save(保存)]を選択します。 システムアップデートは完了まで最長で1時間かかる場合があります。アップデートに失敗 すると、[Re-try(再試行)]ボタンが表示されます。変更を再適用するには、[Re-try(再試行)] をクリックします。または[Cancel(取消)]をクリックします。
- **ステップ3** クラスタ内のすべてのノードで、手動でこの手順の初めで停止したすべてのサービスを起動します。
 - クラスタ内のすべてのノードで、前に実行されていた、XCP機能サービスを手動で再起動します。

IM アドレス設定

IM アドレスの設定要件

M and Presence Service のデフォルトドメインと、使用する IM アドレススキームは、IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要があります。 設定する IM アドレススキームはすべての ユーザ JID に影響を与え、別の設定を持つ可能性があるクラスタ間での通信を中断せずに段階的 に実行することはできません。

展開した クライアントが IM アドレスとしてディレクトリ URI をサポートしない場合は、管理者 がディレクトリ URI IM アドレス スキームを無効にする必要があります。

次のサービスは、IMアドレススキームを設定する前に、クラスタ内のすべてのノードで停止させる必要があります。

- Cisco Client Profile Agent
- Cisco XCP Router

- · Cisco Sync Agent
- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine

IM and Presence Service で IM アドレスを設定する前に、各 IM アドレスに固有の詳細な要件については連動操作と制約事項についてのトピックを、追加情報については IM アドレス設定の計画の トピックを参照してください。

UserID @ Default_Domain IM アドレス インタラクションと制約事項

次の制約事項は USERID @ Default Domain IM アドレス スキームに適用します。

- すべてのIMアドレスはIM and Presenceのデフォルトドメインの一部であるため、複数ドメインはサポートされません。
- IM アドレススキームは、すべての IM and Presence Service クラスタ全体で一貫している必要 があります。
- ・デフォルトドメイン値は、すべてのクラスタ全体で一貫している必要があります。
- UserID が Cisco Unified Communications Manager の LDAP フィールドにマップされる場合、そのLDAP マッピングはすべてのクラスタ全体で一貫している必要があります。

ディレクトリ URI IM アドレスの連携動作と制約事項

複数のドメイン設定をサポートするには、IM and Presence Service の IM アドレス スキームとして ディレクトリ URI を設定する必要があります。

注意 IM アドレススキームとしてディレクトリ URI を使用するようにノードを設定する場合は、 ディレクトリ URI をサポートするクライアントのみを展開することを推奨します。ディレク トリ URI をサポートしないクライアントは、ディレクトリ URI IM アドレススキームが有効に なっている場合は動作しません。ディレクトリ URI をサポートしないクライアントが展開さ れている場合は、UserID@Default_Domain IM アドレススキームを使用し、ディレクトリ URI IM アドレススキームは使用しないでください。

ディレクトリ URI IM アドレス スキームを使用する場合は、次の制約事項および連係動作を順守 します。

- すべてのユーザに Cisco Unified Communications Manager に有効なディレクトリ URI 値が設定 されています。
- ・展開されたすべてのクライアントが、IMアドレスとしてディレクトリURIをサポートし、 EDIベースのディレクトリ統合を使用する必要があります。
- ・UDS ベースのディレクトリ統合はサポートされていません。
- すべての IM and Presence Service クラスタで IM アドレス スキームが一貫している必要があり ます。

- すべてのクラスタが、ディレクトリ URI アドレス スキームをサポートする Cisco Unified Communications Manager のバージョンを実行している必要があります。
- LDAP 同期が無効になっている場合は、ディレクトリ URI を自由形式の URI として設定する ことができます。LDAP ディレクトリ同期が有効になっている場合は、ディレクトリ URI を 電子メール アドレス(mailid) または Microsoft OCS/Lync SIP URI (msRTCSIP-PrimaryUserAddress) にマップできます。
- ディレクトリ URI IM アドレス設定はグローバルであり、クラスタ内のすべてのユーザに適用されます。
 クラスタ内の個々のユーザに対して異なるディレクトリ URI IM アドレスを設定できません。
- Cisco Jabber クライアントは、ディレクトリ URI をサポートする必要があります。 互換性を 判断するには、Cisco Jabber クライアントに付属のマニュアルを参照してください。
- Cisco Jabber クライアントは、IM and Presence Service の IM アドレス スキームとディレクト リ URI 設定に合わせて設定する必要があります。 デフォルトでは、Cisco Jabber は、デフォ ルトの IM アドレス スキーム UserID@ Default_Domain を想定します。 ディレクトリ URI を 使用する場合は、ディレクトリ検索がディレクトリ URI 値と合うように、Cisco Jabber クラ イアントでの追加設定が必要です。

たとえば、IM アドレス スキームがディレクトリ URI で、Active Directory でメールするよう にマッピングされている場合は、連絡先の追加時に IM アドレスとしてメール フィールドを 使用するように Active Directory に対する Windows ディレクトリ検索用の Jabber を設定する 必要があります。詳細については、お使いの Cisco Jabber for Windows のバージョンのインス トールおよび設定ガイドを参照してください。



Cisco Jabber クライアントのディレクトリ URI IM アドレス スキームを設定す るには、xml 形式のコンフィギュレーション ファイルを手動で編集する必要 があります。xml コンフィギュレーションファイルは、TFTP サーバにファイ ルをアップロードする前に有効になっている必要があります。Cisco Jabber ク ライアントは、無効なコンフィギュレーション ファイルを無視します。

IM アドレス スキームの設定

新規インストールする、または以前のバージョンから IM and Presence Service をアップグレードす るとき、*UserID* @ *Default_Domain* IM アドレス スキームがデフォルトのオプションです。 Cisco Unified CM IM and Presence Administration GUI を使用して IM and Presence Service クラスタの IM address スキームを設定できます。

注意 この手順の一環として、サービスを停止する前に、プレゼンス冗長グループのハイ アベイラ ビリティを無効にします。 ハイ アベイラビリティが有効な間にサービスを停止すると、シス テムのフェールオーバーが行われます。



手順

ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Advanced Configuration (詳細設定)]を選択しま す。

[Advanced Configuration (詳細設定)] ウィンドウが表示されます。

- **ステップ2** [IM Address Scheme (IM アドレス スキーム)]を選択し、[UserID@[Default Domain] (ユーザ ID @[デフォルト ドメイン])]または[Directory URI (ディレクトリ URI)]を選択します。
 - **ヒント** IM and Presence Service の要求サービスを停止した後でのみ、IM アドレススキームが使用可能になります。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。 ステータス領域の更新進行状況を監視できます。

IM アドレススキームとしてディレクトリ URI を選択する場合、展開クライアントが複数ドメインをサポートできることを確認するプロンプトが表示される場合があります。 続行するには [OK (OK)]をクリックします。または [Cancel (取消)]をクリックします。

ユーザが [Directory URI (ディレクトリ URI)]設定が無効に設定されている場合は、ダイアログ ボックスが表示されます。 続行するには、[OK (OK)]をクリックし、または [Cancel (取消)] をクリックします。次に、IM アドレス スキームを再設定する前にユーザ設定をします。

システムアップデートは完了まで最長で1時間かかる場合があります。アップデートに失敗する と、[Re-try(再試行)]ボタンが表示されます。変更を再適用するには、[Re-try(再試行)]をク リックします。または[Cancel(取消)]をクリックします。

次の作業

システムが正常に更新された場合、クラスタの停止しているすべてのサービスと前に実行されて いる XCP 機能サービスを再起動できます。 設定を確認するには、トラブルシュータを使用しま す。

IM and Presence Service クラスタのドメイン管理

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、ローカル IM アドレス ドメインを手動 で追加、更新、削除できます。

[IM and Presence Domain (IM and Presence ドメイン)] ウィンドウに次のドメインが表示されます。

- 管理者が管理する IM アドレスドメイン。これらは、手動で追加されたが、どのユーザにも 割り当てられていない内部ドメインか、Sync Agent によって自動的に追加されたが、その後 でユーザのドメインが変更されたために使用されていない内部ドメインです。
- システムが管理する IM アドレスドメイン。これらは、ユーザが展開で使用し、手動または 自動のいずれでも追加できる内部ドメインです。

ドメインが [IM and Presence Domain (IM and Presence ドメイン)] ウィンドウに表示されている 場合は、ドメインは有効になっています。 有効化または無効化するドメインはありません。

Cisco Sync Agent サービスが夜間監査を実行し、ローカル クラスタ、およびクラスタ間が設定さ れている場合はピアクラスタの各ユーザのディレクトリ URIを確認して、一意のドメインのリス トを自動的に構築します。 クラスタ内のユーザがそのドメインに割り当てられると、そのドメイ ンは管理者が管理するドメインからシステムが管理するドメインに変更されます。 クラスタ内の ユーザがドメインを使用しなくなった場合は、ドメインは管理者が管理するドメインに戻ります。



(注)

この機能を使用するには、IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager のすべてのノードおよびクラスタが複数のドメインをサポートする必要があります。 IM and Presence Service クラスタ内のすべてのノードが Release 10.0 以降を使用して実行しており、ディ レクトリ URI IM アドレッシングが設定されていることを確認します。

IM ドメイン管理のインタラクションと制約事項

- ・ローカルクラスタに関連付けられている管理者が管理するドメインのみを追加または削除できます。
- システムが管理するドメインは編集できません。
- 他のクラスタに関連付けられている、システムが管理するかまたは管理者が管理するドメインは編集できません。
- 2個のクラスタでドメインを設定することはできますが、ピアクラスタのみで使用されている場合に限ります。これは、ローカルクラスタのシステムが管理するドメインとして表示されますが、ピアクラスタで使用中であると識別されます。
- 一部のセキュリティ証明書は、手動でドメインを追加、更新、または削除した後で再作成することが必要になる場合があります。自己署名証明書または証明書署名要求(CSR)を生成すると、サブジェクト共通名(CN)がノードのFQDNに設定されます。また、ローカルのIM and Presenceのデフォルトドメインおよびシステムがホストするすべての追加ドメインが、サブジェクトの別名(SAN)として証明書に追加されます。
- TLSによるXMPPフェデレーションでは、IMアドレスドメインを追加または削除する場合、 TLS証明書を再作成する必要があります。

IM アドレス ドメインの表示

IM and Presence サービス展開にわたってすべてシステム管理および管理者によって管理されるド メインは、[ドメインの検索/一覧表示 (Find and List Domains)]ウィンドウに表示されます。 い ずれかの情報フィールドのチェックマークは、ドメインがローカルクラスタに、または任意のピ アのクラスタに関連付けられてるかどうかを示します。 次の情報フィールドは管理者が管理する ドメインに対して表示されます。

- Domain
- ローカル クラスタに設定されている
- ピアのクラスタに設定されている

次の情報フィールドは、システムが管理するドメインに対して表示されます。

- Domain
- ・ローカル クラスタで使用中
- ・ピアのクラスタで使用中

手順

[Cisco Unified CM IM and Presence 管理(Cisco Unified CM IM and Presence Administration)] > [プレ センス (Presence)] > [ドメイン (Domains)]を選択します。[ドメインの検索と一覧表示 (Find and List Domains)] ウィンドウが表示されます。

IM アドレス ドメインの追加または更新

Cisco Unified CM IM Presence 管理 GUI を使用して、ローカル クラスタに手動で IM アドレス ドメ インを追加し、ローカル クラスタにある既存の IM アドレスのドメインを更新できます。

最大255文字のドメイン名を入力でき、各ドメインはクラスタ全体で一意である必要があります。 指定できる値は、すべての大文字または小文字(a-zA-Z)、すべての番号(0-9)、ハイフン(-)、 またはドット(.)です。ドメイン ラベルの区切り文字はドットです。ドメイン ラベルの先頭文 字をハイフンにすることはできません。最後のラベル(たとえば、.com)の先頭文字を数字にす ることはできません。たとえば、Abc.1om は無効なドメインです。

システム管理ドメインが使用中であるため、編集できません。 IM アドレス ドメインを持つシス テムでユーザが設定されていない場合(たとえば、ユーザが削除された場合)、システム管理ド メインは自動的に管理者の管理ドメインになります。 管理者の管理ドメインを編集または削除で きます。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
 [Presence (プレセンス)]>[Domains (ドメイン)]を選択します。
 すべての管理者の管理 IM アドレス ドメインとシステム管理 IM アドレス ドメインを表示する
 [Find and List Domains (ドメインの検索と一覧)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ2 次のいずれかの操作を実行します。
 - [Add New (新規追加)]をクリックすることで、新しいドメインを追加します。[Domains (ド メイン)]ウィンドウが表示されます。
 - ドメインのリストから編集するドメインを選択します。[Domains(ドメイン)]ウィンドウ が表示されます。
- **ステップ3** 最大 255 文字の一意なドメイン名を [Domain Name(ドメイン名)] フィールドに入力し、[Save (保存)] をクリックします。
 - **ヒント** 警告メッセージが表示されます。 TLS XMPP フェデレーションを使用した場合、新しい TLS 証明書を生成する手順に進みます。

IM アドレス ドメインの削除

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、ローカル クラスタにある管理者の管理 IM アドレス ドメインを削除できます。

システム管理ドメインは使用中のため削除できません。そのIMアドレスドメインのシステムに ユーザが存在しない場合(たとえば、ユーザが削除された場合)、システム管理ドメインは自動 的に管理者の管理ドメインになります。管理者の管理ドメインを編集または削除できます。



ローカル クラスタとピア クラスタの両方に設定された管理者の管理ドメインを削除すると、 ドメインは管理者の管理ドメインのリストに保持されます。ただし、そのドメインはピア ク ラスタでのみ設定済みとマークされます。完全にエントリを削除するには、設定されたすべ てのクラスタからドメインを削除する必要があります。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
 [Presence (プレセンス)]>[Domains (ドメイン)]を選択します。
 すべての管理者の管理 IM アドレス ドメインとシステム管理 IM アドレス ドメインを表示する
 [Find and List Domains (ドメインの検索と一覧)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ2 次の方法の1つを使用して削除する管理者の管理ドメインを選択し、次に [Delete Selected (選択 項目の削除)]をクリックします。
 - 削除するドメインの横のチェックボックスをオンにします。
 - 管理者の管理ドメインのリストのドメインをすべて選択するには、[Select All (すべてを選 択)]をクリックします。
 - **ヒント** すべての選択をクリアするには、[Clear All(すべてをクリア)] をクリックしま す。
- ステップ3 [OK (OK)]をクリックして削除を確定するか、[Cancel (取消)]をクリックします。

IM and Presence Service のルーティング情報の設定

ルーティング通信の推奨事項

MDNS は IM and Presence Service の XCP ルート ファブリックを確立するためのデフォルトのメカ ニズムで、ネットワークは、クラスタ内にあるすべての IM and Presence Service ノード間のルータ 間接続を自動的に確立します。 MDNS ルーティングの要件は、クラスタのすべてのノードが同じ マルチキャスト ドメインにあることです。 XCP ルート ファブリックに参加する新しい XCP ルー タをシームレスにサポートできるため、MDNS ルーティングを推奨します。

ルーティング通信として MDNS を選択する場合は、ネットワークでマルチキャスト DNS を有効 にする必要があります。一部のネットワークでは、マルチキャストはデフォルトで有効である か、特定のネットワーク領域(クラスタを構成するノードが含まれている領域など)で有効です。 このようなネットワークでは、MDNS ルーティングを使用するために、ネットワークで追加設定 を行う必要はありません。ネットワークでマルチキャスト DNS を無効にすると、MDNS パケッ トはクラスタ内の他のノードに到達できません。ネットワークでマルチキャスト DNS が無効に なっている場合、MDNS ルーティングを使用するには、ネットワーク機器の設定変更を実行する 必要があります。

または、展開にルータ間通信を選択できます。この場合、IM and Presence Service は動的にクラス タ内のノード間のすべてのルータ間接続を設定します。クラスタのすべてのノードが同じマルチ キャストドメインにない場合は、このルーティング設定タイプを選択します。ルータ間通信を選 択する場合は、次のことに注意してください。

- ・展開では、IM and Presence Service が XCP ルートファブリックを確立している間、追加のパフォーマンスのオーバーヘッドが発生します。
- •新しいノードを追加するときは、展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する 必要はありません。
- ノードを削除する場合は、展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する必要が あります。

MDNS ルーティングとクラスタ ID の設定

インストール時に、システムは固有のクラスタ ID を IM and Presence データベース パブリッシャ ノードに割り当てます。システムはクラスタ ID を配布して、クラスタ内のすべてのノードが同 じクラスタ ID 値を共有できるようにします。クラスタ内のノードは、クラスタ ID を使用して、 MDNS を使用するマルチキャスト ドメインにある他のノードを識別します。 MDNS ルーティン グの要件は、1 つのスタンドアロンの IM and Presence サービス クラスタにあるノードが別のスタ ンドアロン クラスタ内のノードとのルータ間接続を確立することを防ぐために、クラスタ ID 値 が一意であることです。 スタンドアロン クラスタはクラスタ間ピア接続上でのみ通信します。

クラスタのクラスタ ID 値を表示または設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Standard Configuration (標準設定)]を選択します。 クラスタ ID 値を変更する場合 は、値が IM and Presence サービス展開に固有であることを確認します。



チャット機能を導入する場合は、IM and Presence サービスがチャット ノードのエイリアスを 定義するクラスタ ID を使用します。 クラスタ ID 値の変更が必要になる可能性がある特定の 設定シナリオがあります。 詳細については、グループ チャット モジュールを参照してください。 関連トピック

チャットの設定と管理, (211ページ)

ルーティング通信の設定

クラスタ内のノードがメッセージを相互にルーティングできるようにするには、ルーティング通 信タイプを設定する必要があります。この設定により、クラスタ内のノード間のルータ接続を確 立するためのメカニズムが決定されます。 IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで ルーティングの通信タイプを設定し、IM and Presence Service はクラスタのすべてのノードにこの ルーティング設定を適用します。

単一ノードの IM and Presence Service 展開の場合は、ルーティング通信タイプをデフォルト設定の ままにすることを推奨します。

注意 クラスタ設定を完了し、IM and Presence Service 展開へのユーザ トラフィックの受け入れを開 始する前に、ルーティング通信タイプを設定する必要があります。

はじめる前に

- MDNSルーティングを使用する場合は、MDNSがネットワーク内で有効になっていることを 確認します。
- ルータ間通信を使用する必要があり、DNSがネットワークで使用できない場合は、ノードごとにクラスタトポロジでノード名として IP アドレスを設定する必要あります。ノード名を編集するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]>[Presence Topology (プレゼンストポロジ)]を選択し、ノードの[edit (編集)]リンクをクリックします。この設定は、IM and Presence Service のインストール後、すべてのノードで Cisco XCP Router を再起動する前に実行します。



Cisco Jabber クライアントを使用する時、証明書の警告メッセージは、IP アドレスが IM and Presence Service ノード名として設定されると発生する場合があります。 Cisco Jabber で証明書 の警告メッセージの生成を防止するには、ノード名として FQDN を使用する必要があります。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択します。
- **ステップ2** [Server (サーバ)] ドロップダウンリストから [IM and Presence Service (IM and Presence Service)] ノードを選択します。
- **ステップ3** [Service (サービス)]ドロップダウンリストから[Cisco XCP Router (Cisco XCP ルータ)]を選択 します。
- **ステップ4** メニューから次の [Routing Communication Types (ルーティング通信タイプ)]のいずれかを選択 します。
 - [Multicast DNS(MDNS)(マルチキャスト DNS(MDNS))]: クラスタのノードが同じマルチキャストドメインにある場合は、マルチキャスト DNS 通信を選択します。マルチキャスト DNS 通信は、IM and Presence Service でデフォルトで有効になっています。
 - [Router-to-Router (ルータツールータ)]: クラスタのノードが同じマルチキャスト ドメイン 内にない場合、ルータツールータ通信を選択します。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ6 展開内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ページ)

クラスタIDの設定

インストール時に、システムはデフォルトの固有のクラスタ ID を IM and Presence データベース パブリッシャノードに割り当てます。クラスタ内の複数のノードを設定する場合、システムはク ラスタの各ノードが同じクラスタ ID 値を共有するようにクラスタ ID を配布します。

クラスタ ID 値をデフォルト設定のままにすることを推奨します。 クラスタ ID 値を変更する場合 は、次の点に注意してください。

- MDNSルーティングを選択した場合は、すべてのノードにマルチキャストドメインにある他のノードを識別できるようにするために同じクラスタ ID が必要です。
- グループチャット機能を展開する場合、IM and Presence サービスは、チャットノードのエイ リアスマッピングにクラスタ ID 値を使用し、クラスタ ID 値の変更が必要になる可能性があ る特定の設定シナリオがあります。詳細については、グループチャットモジュールを参照 してください。

デフォルトのクラスタ ID 値を変更する場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードでのみこの変更を行う必要があります。システムはクラスタ内の他のノードに新しいクラスタ ID 値を複製します。

	手順
ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Standard Configuration (標準設定)]を選択します。
ステップ 2	クラスタ ID 値を表示または編集します。 (注) デフォルトでは、IM and Presence サービスはクラスタにクラスタ ID 値の "StandaloneCluster"を割り当てます。
ステップ 3	[Save (保存)]をクリックします。 ヒント IM and Presence サービスは、クラスタ ID 値でのアンダースコア文字()を許可しませ

ん。 クラスタ ID 値にこの文字が含まれていないことを確認します。

関連トピック

チャットの設定と管理, (211ページ)

アベイラビリティ状態変更メッセージのスロットル レートの設定

IM and Presence サービスの過負荷を防ぐために、メッセージで Cisco XCP Router に送信されるア ベイラビリティ(プレゼンス)変更のレート(秒当たり)を設定できます。 この値を設定する と、IM and Presence サービスはアベイラビリティ(プレゼンス)変更のレートを設定値に合わせ て小さくします。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[System(システム)] > [Service Parameters(サービス パラメータ)] を選択します。

- **ステップ2** [Server (サーバ)]メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)]ノードを選択します。
- **ステップ3** [Service (サービス)]メニューから [Cisco Presence Engine (Cisco Presence エンジン)]を選択しま す。
- ステップ4 [Clusterwide Parameters (クラスタ全体のパラメータ)] セクションで、[Presence Change Throttle Rate (プレゼンス変更スロットル レート)] パラメータを編集します。 このパラメータは、秒当 たりのプレゼンス更新の数を定義します。
- **ステップ5** [Save (保存)] をクリックします。

IPv6 設定

IM and Presence Service に対して IPv6 を有効にするには、次のタスクを実行する必要があります。

- Cisco Unified IM and Presence OS Administration の GUI またはコマンドラインインターフェイ スのどちらかを使用して、クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードの Eth0 に IPv6 を設 定します。
- IM and Presence Service クラスタの IPv6 エンタープライズ パラメータを有効にします。

IM and Presence Service の企業ネットワークと Eth0 の両方に対して、各 IM and Presence Service ノー ドで IPv6 を使用するように設定する必要があります。そのようにしないと、システムは IP トラ フィック向けに IPv4 を使おうとします。 たとえば、エンタープライズ パラメータが IPv6 に設定 され、クラスタ内の2つのノードのうちの1つだけで Eth0 ポートが IPv6 に設定されている場合、 ポートを IPv6 に設定したノードのみが IPv6 に対して有効になります。 他のノードは IPv4 を使お うとします。

IPv6 エンタープライズパラメータへの設定変更を有効にするには、IM and Presence Service で次の サービスを再起動する必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

コマンドラインインターフェイスを使用して IPv6パラメータを設定する場合の詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』および『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

IPv6の相互作用と制限事項

IM and Presence Service で IPv6 を設定する場合、および外部の IPv6 デバイスやネットワークとの インタラクションを行う場合は、次のインタラクションと制限事項に注意してください。

- IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接続に IPv4 を使用して いても、IM and Presence Service では外部とのやりとりに IPv6 を使用できます。
- IM and Presence Service の企業ネットワークと Eth0 の両方に対して、各 IM and Presence Service ノードで IPv6 を使用するように設定する必要があります。そのようにしないと、システムは 外部インターフェイス上で IP トラフィック向けに IPv4 を使おうとします。 たとえば、エン タープライズ パラメータが IPv6 に設定され、クラスタ内の2つのノードのうちの1つだけ で Eth0 ポートが IPv6 に設定されている場合、ポートを IPv6 に設定したノードのみが IPv6 に対して有効になります。 他のノードは IPv4 を使おうとします。

Ø

- (注) IM and Presence Service ノードで、エンタープライズ パラメータまたは ETH0 のいずれかに対して、何らかの理由で IPv6 が無効になった場合でも、IM and Presence Service で設定されているサーバのホスト名が解決可能な IPv6 アドレ スならば、ノードは内部 DNS クエリを実行し、外部の LDAP やデータベース サーバに接続できます。
- フェデレーションでは、IPv6が有効な外国企業へのフェデレーションリンクをサポートする 必要がある場合は、IM and Presence Service で IPv6 を有効にする必要があります。これは、 IM and Presence Service ノードとフェデレーション企業間に ASA がインストールされている 場合にも当てはまります。 ASA は、IM and Presence Service ノードに対して透過的です。
- IM and Presence Service ノードで次のいずれかの項目に IPv6 を設定する場合、ノードは着信 する IPv4 パケットを受け入れず、自動的に IPv4 の使用に復帰することはありません。 IPv4 を使用するには、次の項目が展開に存在する場合、これらが IPv4 に設定されていることを確 認する必要があります。
 - 外部データベースへの接続。
 - ・LDAP サーバへの接続。
 - Exchange サーバへの接続。
 - •フェデレーション展開。

IM and Presence サービスの Eth0 で IPv6 を有効にする

IPv6 を使用するクラスタの各 IM and Presence サービス ノードの Eth0 ポートで IPv6 を有効にする には、Cisco Unified IM and Presence Operating System の管理 GUI を使用します。 変更を適用する には、ノードを再起動する必要があります。



IPv6 設定を完了するには、Eth0を設定しノードをリブートした後に、クラスタの IPv6 エンター プライズ パラメータを有効にし、IPv6 Name パラメータも設定する必要があります。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence の OS の管理)]> [Settings (設定)]>[IP (IP)]>[Ethernet IPv6 (Ethernet IPv6)]を選択します。 [Ethernet IPv6 Configuration (Ethernet IPv6 の設定)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ2 [Enable IPv6 (IPv6 を有効にする)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ3 [Address Source (アドレス ソース)]を選択します。

Router Advertisement

- DHCP
- Manual Entry

[Manual Entry (手動入力)]を選択した場合は、IPv6アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイの値を入力します。

- ステップ4 [Update with Reboot (リブートを使用した更新)]チェックボックスをオンにします。
 ヒント 予定されていたメンテナンス時間中などに、後で手動でノードを再起動する場合は、
 [Update with Reboot (リブートを使用した更新)]チェックボックスはオンにしないでく
 ださい。ただし、変更した内容はノードがリブートされるまで有効になりません。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。 [Update with Reboot (リブートを使用した更新)]チェックボックスをオンにした場合は、ノード がリブートされ、変更が適用されます。

次の作業

Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して IM and Presence サービス クラスタの IPv6 エン タープライズ パラメータを有効に設定し、次に共通トポロジ (Common Topology) を使用して IPv6 名のパタメータを設定します。

IM and Presence サービスの Eth0 での IPv6 の無効化

IPv6 を使用しないクラスタで各 IM and Presence サービス ノードの Eth0 ポートの IPv6 を無効にす るには、Cisco Unified IM and Presence Operating System の管理 GUI を使用します。 変更を適用す るには、ノードを再起動する必要があります。



IPv6 を使用するクラスタのいずれのノードも使用しない場合は、IPv6 エンタープライズパラ メータがクラスタで無効になっていることを確認します。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence OS Administration (Cisco Unified CM IM and Presence OS の管理)] >[Settings (設定)]>[IP (IP)]>[Ethernet IPv6 (Ethernet IPv6)]を選択します。[Ethernet IPv6 Configuration (Ethernet IPv6の設定)]ウィンドウが表示されます。
ステップ 2	[Enable IPv6(IPv6 を有効にする)] チェックボックスをオフにします。
ステップ 3	[Update with Reboot(リブートを使用した更新)] チェックボックスをオンにします。 ヒント 予定されていたメンテナンス時間中などに、後で手動でノードを再起動する場合は、 [Update with Reboot(リブートを使用した更新)] チェックボックスはオンにしないでく ださい。ただし、変更した内容はノードがリブートされるまで有効になりません。

I

ステップ4 [Save(保存)] を選択します。

[Update with Reboot (リブートを使用した更新)] チェックボックスをオンにした場合は、ノード がリブートされ、変更が適用されます。

IPv6 エンタープライズ パラメータの有効化

IM and Presence Service クラスタの IPv6 エンタープライズ パラメータを有効にするには [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]を使用します。変更を適用するには、次のサービスを再起動する必要があります。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Router

ヒント [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]を 使用してシステム再起動通知をモニタするには、[System (システム)]>[Notifications (通知)] を選択します。

はじめる前に

サービスを再起動する前に、IPv6 が次のように設定されていることを確認します。

- [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)] を使用して各 IM and Presence Service ノードの ETH0 の IPv6 を有効にします。
- ・共通のトポロジを使用して IPv6 Name パラメータを設定します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Enterprise Parameters (エンタープライズ パラメータ)]を選択します。 [Enterprise Parameters Configuration (エンタープライズ パラメータ設定)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** [IPv6 (IPv6)]パネルで [True (True)]を選択します。
- ステップ3 [Save (保存)]を選択します。

次の作業

変更を適用するには、IM and Presence Service ノードのサービスを再起動します。

プロキシ サーバの設定

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence 管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Routing (ルーティング)]>[Settings (設定)]を選択します。
ステップ 2	[Method/Event Routing Status(メソッド/イベント ルーティングのステータス)] で [On(オン)] を選択します。
ステップ 3	[Preferred Proxy Server (優先プロキシサーバ)]で[Default SIP Proxy TCP Listener (デフォルト SIP プロキシ TCP リスナー)]を選択します。
ステップ4	[Save (保存)]をクリックします。

IM and Presence Service のサービス

IM and Presence サービスのサービスのオン

次の手順は、基本的な IM and Presence サービス設定を導入するときにオンにする必要のあるサービスを一覧表示します。 IM and Presence サービスクラスタの各ノードで次のサービスをオンにします。

IM and Presence サービスで導入する追加機能によって他の任意サービスをオンにする必要があり ます。詳細については、固有の機能に関連する IM and Presence サービスのマニュアルを参照し てください。特定のシステムコンポーネントまたは機能を設定できるようにサービスを手動で停 止した場合は、この手順を使用して、手動でこれらのサービスを再起動します。

Cisco XCP Router サービスを、基本的な IM and Presence サービス 展開のために実行する必要があ ります。 IM and Presence サービスは、デフォルトで Cisco XCP Router をオンにします。 [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]> [Control Center - Network Services (コントロールセンター-ネットワーク サービス)]を選択して、 このネットワーク サービスがオンになっていることを確認します。

手順

ステップ1	[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]
	> [Tools(ツール)] > [Service Activation(サービスの開始)] を選択します。

ステップ2 [Server (サーバ)]メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)]ノードを選択します。
このメニューから [Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications マネージャー)]ノードを選択して、Cisco Unified Communications Manager サービスのステータスを変更 することもできます。

ステップ3 基本的な IM and Presence サービス展開では、次のサービスをオンにします。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine
- Cisco XCP Connection Manager
- Cisco XCP Authentication Service
- **ステップ4** [Save (保存)]をクリックします。

関連トピック

I

Sync Agent の設定





IP Phone Presence の設定

- IM and Presence Service のスタティック ルート設定, 95 ページ
- IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定, 101 ページ
- IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定, 102 ページ
- SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定, 103 ページ

IM and Presence Service のスタティック ルート設定

SIP プロキシサーバトラフィック用のスタティックルートを設定する場合は、次の点を考慮して ください。

- ダイナミックルートは、ルーティングプロトコルとルーティング更新メッセージに従って 自動的に計算されるネットワーク経由のパスを表します。
- •スタティックルートは、明示的に設定するネットワーク経由の固定パスを表します。
- •スタティックルートは、ダイナミックルートよりも優先されます。

ルート組み込みテンプレート

組み込みのワイルドカードを含む任意のスタティック ルート パターンのルート組み込みテンプ レートを定義する必要があります。 ルート組み込みテンプレートには、組み込みのワイルドカー ドの先頭の数字、数字の長さ、および場所に関する情報が含まれます。 ルート組み込みテンプ レートを定義する前に、次のサンプルテンプレートを考慮してください。

ルート組み込みテンプレートを定義するときは、"."に続く文字がスタティックルートの実際の テレフォニーの数字と一致する必要があります。 次のルート組み込みテンプレートのサンプルで は、これらの文字を"x"で表しています。

サンプルルート組み込みテンプレートA

ルート組み込みテンプレート:74..78xxxx*

このテンプレートでは、IM and Presence Service は、組み込みのワイルドカードでスタティック ルートの次のセットを有効にします。

表 9: 組み込みワイルドカードで設定したスタティック ルート - テンプレート A

宛先パターン	ネクスト ホップ宛先
747812345*	1.2.3.4:5060
747867890*	5.6.7.8.9:5060
747811993*	10.10.11.37:5060

このテンプレートでは、IM and Presence Service は次のスタティック ルート エントリを有効にしません。

- •73..7812345*(最初の文字列がテンプレートで定義されている「74」ではない)
- •74..781*(宛先パターンの数字の長さがテンプレートと一致しない)
- •74...7812345* (ワイルドカードの数がテンプレートと一致しない)

サンプル ルート組み込みテンプレート B

ルート組み込みテンプレート:471....xx*

このテンプレートでは、IM and Presence Service は、組み込みのワイルドカードでスタティック ルートの次のセットを有効にします。

表 10: 組み込みワイルドカードで設定したスタティック ルート - テンプレート B

宛先パターン	ネクスト ホップ宛先
47134*	20.20.21.22
47155*	21.21.55.79

このテンプレートでは、IM and Presence Service は次のスタティック ルート エントリを有効にしません。

- ・47...344*(最初の文字列がテンプレートで定義されている「471」ではない)
- ・471...4* (文字列の長さがテンプレートと一致しない)
- ・471.450* (ワイルドカードの数がテンプレートと一致しない)

IM and Presence サービスのルート組み込みテンプレートの設定

最大5つのルート組み込みテンプレートを定義できます。 ただし、ルート組み込みテンプレート に定義できるスタティック ルートの数に制限はありません。

組み込みのワイルドカードを含むスタティックルートは、ルート組み込みテンプレートの少なく とも1つと一致する必要があります。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択します。
- **ステップ2** IM and Presence サービス ノードを選択します。
- ステップ3 Cisco SIP Proxy サービスを選択します。
- ステップ4 [Routing Parameters (Clusterwide) (ルーティング パラメータ (クラスタ全体))] セクションの [RouteEmbedTemplate (ルート組み込みテンプレート)] フィールドでルート埋め込みテンプレートを定義します。最大 5 つのルート組み込みテンプレートを定義できます。
- ステップ5 [Save (保存)]を選択します。

次の作業

IM and Presence サービスのスタティック ルートの設定に進みます。

IM and Presence Service のスタティック ルートの設定

次の表は、IM and Presence Service で設定できるスタティックルートパラメータ設定の一覧です。

フィールド	説明
Destination Pattern (宛先パ	着信番号のパターンを 255 文字以内で指定します。
ターン)	SIP プロキシでは、100 本のスタティック ルートにだけ同じルート パターンを割り当てることができます。 この制限を超えた場合、IM and Presence Service はエラーをログに記録します。
	ワイルドカードの使用方法
	単一文字のワイルドカードとして"."を複数文字のワイルドカードとして"*"を使用できます。
	IM and Presence Service は、スタティック ルートにおける組み込みの ワイルドカード文字である「.」をサポートします。ただし、組み込 みのワイルドカードを含むスタティック ルートのルート組み込みテ ンプレートを定義する必要があります。 組み込みのワイルドカード を含むスタティック ルートは、ルート組み込みテンプレートの少な くとも1つと一致する必要があります。 ルート組み込みテンプレー トの定義については、ルート組み込みテンプレートのトピック(次 の「関連トピック」内)を参照してください。
	電話機の場合:
	 ・ドットはパターンの末尾に置くことも、パターンに組み込むこともできます。パターンにドットを組み込む場合は、パターンに一致するルート組み込みテンプレートを作成する必要があります。
	 アスタリスクは、パターンの最後だけに使用できます。
	IP アドレスおよびホスト名の場合:
	・アスタリスクはホスト名の一部として使用できます。
	・ドットはホスト名のリテラル値の役割を果たします。
	エスケープ文字とアスタリスクの連続(*)はリテラル*と一致し、 任意の場所で使用できます。
Description (説明)	特定のスタティックルートの説明を255文字以内で指定します。

表 11: IM and Presence Service のスタティック ルート パラメータ設定

フィールド	説明
Next Hop(ネクスト ホッ プ)	着信先(ネクスト ホップ)のドメイン名または IP アドレスを指定 し、完全修飾ドメイン名(FQDN)またはドット付き IP アドレスの いずれかにすることができます。
	IM and Presence Service では、DNS SRV ベースのコール ルーティング をサポートしています。 DNS SRV をスタティック ルート用のネク ストホップとして指定する場合は、このパラメータを該当する DNS SRV の名前に設定します。
Next Hop Port(ネクスト ホップ ポート)	着信先(ネクストホップ)のポート番号を指定します。デフォルトのポートは 5060 です。
	IM and Presence Service では、DNS SRV ベースのコール ルーティング をサポートしています。 DNS SRV をスタティック ルート用のネク スト ホップとして指定する場合は、このパラメータを0に設定しま す。
Route Type (ルートタイ プ)	ルートタイプを指定します([User (ユーザ)]または[Domain (ドメ イン)])。 デフォルト値は[User (ユーザ)]です。
	たとえば、SIP URI "sip:19194762030@myhost.com" 要求で、ユーザ部 分は "19194762030" で、ホスト部分は "myhost.com" です。 ルートタ イプとして [User (ユーザ)]を選択すると、IM and Presence Service は SIP トラフィックをルーティングするためにユーザ部分の値 "19194762030" を使用します。 ルートタイプとして [Domain (ドメイ ン)]を選択すると、IM and Presence Service は SIP トラフィックを ルーティングするために "myhost.com" を使用します。
Protocol Type (プロトコル タイプ)	このルートのプロトコルタイプ(TCP、UDP、または TLS)を指定 します。 デフォルト値は TCP です。
Priority(プライオリ ティ)	このルートのプライオリティ レベルを指定します。 値が小さいほ ど、プライオリティが高くなります。 デフォルト値は1です。 値の範囲:1~65535

I

フィールド	説明
Weight (重み付け)	ルートの重み付けを指定します。このパラメータは、複数のルート のプライオリティが同じ場合に限り使用します。値が大きいほど、 ルートのプライオリティが高くなります。
	値の範囲:1~65535
	例:次のプライオリティと重み付けが関連付けられた3本のルート があるとします。
	• 1, 20
	• 1, 10
	• 2, 50
	この例では、スタティックルートが適切な順序で表示されています。 プライオリティルートは、最低値のプライオリティ(値1)が基準 となります。2つのルートが同じプライオリティを共有している場 合、値の高いほうの重量パラメータによってプライオリティルート が決定します。この例では、IM and Presence Service はプライオリ ティ値として1が設定されている両方のルートに SIP トラフィック を送信し、重み付けに従ってトラフィックを分散させます。重み付 けが 20 のルートは、重み付けが 10 のルートの 2 倍のトラフィック を受信します。この例では、IM and Presence Service はプライオリ ティ1 の両方のルートを試み、両方が失敗した場合だけプライオリ ティ 2 のルートを使用しようとします。
Allow Less-Specific Route (固有性の低いルートを 許可)	固有性の低いルートを許可することを示します。 デフォルト設定は オンです。
In Service (サービス中)	ルートをアウト オブ サービスにするかどうかを指定します。
	このパラメータを使用すると、管理者は効率的にルートをアウトオ ブサービスにすることができます(完全に削除してから再度追加す る必要がありません)。
[Block Route(ルートのブ ロック)]チェックボック ス	オンにすると、スタティック ルートがブロックされます。 デフォル ト設定は、ブロック解除です。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Routing (ルーティング)]>[Static Routes (スタティック ルート)]を選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)]をクリックします。
- ステップ3 スタティックルートを設定します。
- ステップ4 [Save (保存)]をクリックします。

IM and Presence Service のプレゼンス ゲートウェイの設定

プレゼンス ゲートウェイの設定オプション

Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service との間でアベイラビリティ情報交換を処理する SIP 接続を有効にするには、IM and Presence Service で Cisco Unified Communications Manager をプレゼンス ゲートウェイとして設定する必要があります。

プレゼンス ゲートウェイを設定するときは、関連する Cisco Unified Communications Manager ノードの FQDN(完全修飾ドメイン名)または IP アドレスを指定します。 この値は、使用中のネットワークに応じて次のいずれかになります。

- Cisco Unified Communications Manager データベース パブリッシャ ノードの FQDN アドレス
- Cisco Unified Communications Manager サブスクライバ ノードに解決される DNS SRV FQDN
- Cisco Unified Communications Manager データベース パブリッシャ ノードの IP アドレス

DNS SRV がネットワークのオプション場合は、次の設定を行います。

- Cisco Unified Communications Manager サブスクライバノード(重み付けは均等)の DNS SRV FQDN で IM and Presence Service ノードのプレゼンス ゲートウェイを設定します。これにより、IM and Presence Service では、アベイラビリティ情報交換に使用するすべてのノード間でア ベイラビリティメッセージを均等に共有できます。
- 2 Cisco Unified Communications Manager で、IM and Presence Service ノードの SIP トランクを IM and Presence Service データベース パブリッシャ ノードとサブスクライバ ノードの DNS SRV FQDN で設定します。

DNS SRV がネットワークのオプションではなく、関連付けられた Cisco Unified Communications Manager ノードの IP アドレスを使用している場合、IP アドレスが単一のサブスクライバノードを 指すため、複数のサブスクライバノードでプレゼンス メッセージング トラフィックを均等に共 有できません。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, (60 ページ)

プレゼンス ゲートウェイの設定

はじめる前に

- ・プレゼンスゲートウェイの設定オプションのトピックを参照してください。
- ・設定要件に応じて、関連する Cisco Unified Communications Manager ノードの FQDN、DNS SRV FQDN、または IP アドレスを取得します。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[Presence(プレセンス)] > [Gateways(ゲートウェイ)] を選択します。
ステップ 2	[Add New(新規追加)] をクリックします。
ステップ 3	[Presence Gateway Type (プレゼンスゲートウェイタイプ)]で[CUCM (CUCM)]を選択します。
ステップ4	[Description(説明)] フィールドにプレゼンス ゲートウェイの説明を入力します。
ステップ 5	[Presence Gateway(プレゼンス ゲートウェイ)] フィールドに、関連付けるCisco Unified
	Communications Manager ノードの FQDN、DNS SRV FQDN、または IP アドレスを指定します。
ステップ6	[Save(保存)] をクリックします。

次の作業

IM and Presence サービスの許可ポリシーを設定します。

関連トピック

IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定, (238 ページ) プレゼンス ゲートウェイの設定オプション, (101 ページ)

IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定

この設定をオンにすると、Cisco Unified Communications Manager は、Cisco Unified Communications Manager で IM and Presence サービスのライセンスが供与されたユーザに関連付けられたすべての ライン アピアランスの電話の利用状況をパブリッシュします。

この手順は、Cisco Unified Communications Manager のサービス パラメータで SIP トランクを CUP PUBLISH トランクとして割り当てる操作と同じです。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]を選択します。
- **ステップ2** [CUCM SIP Publish Trunk (CUCM SIP パブリッシュ トランク)] ドロップダウン リストから [SIP Trunk (SIP トランク)]を選択します。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。

SIP パブリッシュ トランクのクラスタ全体の DNS SRV 名の設定

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードのクラスタ全体の IM and Presence サービス アドレスを設定すると、IM and Presence サービスはクラスタのすべてのノードのアドレスを複製します。

クラスタ全体の IM and Presence サービスのアドレスを設定すると、SRV ポート値を 5060 に設定します。

(注)

IM and Presence サービスのデフォルト ドメインがクラスタ全体の DNS SRV レコードで使用さ れる場合、この手順で SRV クラスタ名の値を変更しないでください。 これ以上の操作は必要 ありません。

はじめる前に

クラスタ全体の DNS SRV トピックを参照してください。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択します。
- **ステップ2** [Server (サーバ)]メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)]ノードを選択します。
- ステップ3 [Service (サービス)]メニューから [Cisco SIP Proxy (Cisco SIP プロキシ)]を選択します。
- ステップ4 [General Proxy Parameters (Clusterwide) (一般的なプロキシパラメータ (クラスタ全体))]セク ションの [SRV Cluster Name (SRV クラスタ名)]フィールドを編集します。 このパラメータはデフォルトでは空です。
- **ステップ5** [Save (保存)] をクリックします。

関連トピック

クラスタ全体の DNS SRV, (29ページ) 展開の拡張性オプション, (28ページ) 

LDAP ディレクトリ統合

- ・ LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定, 105 ページ
- Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のタスク リスト, 105 ページ
- XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合, 110 ページ

LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定

IM and Presence Service の LDAP サーバ名、アドレス、およびプロファイル設定は、Cisco Unified Communications Manager に移動されました。 詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide, Release 9.0(1)*』を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合の タスク リスト

次のワークフロー図に、Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリを統合する ためのハイレベルな手順を示します。

図 9: Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合のワークフロー



次の表に、タスクを Cisco Unified Communications Manager との LDAP ディレクトリの統合を実行 するためのタスクを示します。 詳細な手順については、関連するタスクを参照してください。

表 12: LDAP ディレクトリを統合するためのタスク リスト

タスク	説明
セキュアな Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリと の接続	Cisco Unified Communications Manager の LDAP サーバで Secure Socket Layer (SSL) 接続をイネーブルにします。
	ヒント Cisco Unified Communications Manager Release 8.x 以降では、 LDAPのSSL証明書を tomcat-trust 証明書としてアップロー ドする必要があります。
ユーザプロビジョニング のための LDAP 同期の設 定	Cisco Unified Communications Manager で Cisco Directory Synchronization (DirSync) ツールを有効にし、社内ディレクトリからユーザを自動 的にプロビジョニングするか、ユーザディレクトリ情報を手動で同 期することができます。
	 ヒント LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager のアプ リケーションユーザに適用されません。 Cisco Unified CM Administration の GUI を使用して、アプリケーションユー ザを手動でプロビジョニングします。
LDAP サーバ証明書の アップロード	Cisco Unified Communications Manager LDAP 認証がセキュア モード (ポート 363 または 3269) に対して設定されている場合、すべての LDAP 認証サーバ証明書と中間証明書を"tomcat-trust"として IM and Presence Service ノードにアップロードする必要があります。
LDAP サーバ認証の設定	Cisco Unified Communications Manager を有効にして、ユーザパスワードを社内 LDAP ディレクトに対して認証します。
	ヒント LDAP 認証は、アプリケーション ユーザのパスワードには 適用されません。
IM and Presence Service と LDAP ディレクトリ間の セキュア接続の設定	Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリ間にセ キュアな接続を設定した場合は、クラスタのすべての IM and Presence Service ノード上でこのタスクを実行します。

Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続

Cisco Unified Communications Manager ノードと LDAP ディレクトリ サーバとの間の接続をセキュ リティで保護するには、Cisco Unified Communications Manager で LDAP サーバの Secure Socket Layer (SSL) 接続を有効にし、SSL 証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードしま す。Cisco Unified Communications Manager Release 8.x 以降では、LDAP の SSL 証明書を tomcat-trust 証明書としてアップロードする必要があります。

LDAP の SSL 証明書をアップロードしたら、Cisco Unified Communications Manager で次のサービ スを再起動する必要があります。

・ディレクトリサービス

• Tomcat サービス

Cisco Unified Communications Manager への証明書のアップロードの詳細については、Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。

ユーザ プロビジョニングのための LDAP 同期の設定

LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager で Cisco Directory Synchronization (DirSync) ツールを使用して、社内 LDAP ディレクトリから情報を(手動または定期的に)同期します。 DirSync サービスを有効にすると、Cisco Unified Communications Manager が自動的に社内ディレク トリからのユーザをプロビジョニングします。 Cisco Unified Communications Manager は引き続き ローカルデータベースを使用しますが、そのファシリティを無効にしてユーザアカウントの作成 を可能にします。LDAPディレクトリインターフェイスを使用して、ユーザアカウントを作成お よび管理します。

はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager で LDAP 固有の設定を試行する前に、LDAP サーバが インストールされていることを確認してください。
- Cisco Unified Communications Manager で Cisco DirSync サービスをアクティブにします。

制約事項

LDAP 同期は Cisco Unified Communications Manager のアプリケーション ユーザに適用されません。 Cisco Unified CM の管理インターフェイスでアプリケーション ユーザを手動でプロビジョニング する必要があります。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System (システム)]>[LDAP (LDAP)]>[LDAP System (LDAP システム)]を選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)] をクリックします。
- ステップ3 LDAP サーバのタイプおよび属性を設定します。
- ステップ4 [Enable Synchronizing from LDAP Server (LDAP サーバからの同期を有効にする)]を選択します。
- **ステップ5** [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System (システム)]>[LDAP (LDAP)]>[LDAP Directory (LDAP ディレクトリ)]を選択します。
- ステップ6 次の項目を設定します。
 - a) LDAP ディレクトリアカウント設定
 - b) 同期対象のユーザ属性
 - c) 同期スケジュール
 - d) LDAP サーバホスト名または IP アドレスおよびポート番号
- **ステップ7** Secure Socket Layer (SSL)を使用して LDAP ディレクトリと通信するには、[Use SSL (SSL を使用)]をオンにします。

- **ヒント** LDAP over SSL を設定するには、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。
 - 特定の LDAP 製品のアカウント同期メカニズムおよび LDAP 同期の一般的なベストプラクティスの詳細については、Cisco Unified Communications Manager SRNDのLDAP ディレクトリの情報を参照してください。

次の作業

LDAP 認証サーバ証明書のアップロードに進みます。

関連トピック

http://www.cisco.com/go/designzone

LDAP 認証サーバ証明書のアップロード

Cisco Unified Communications Manager LDAP 認証をセキュア モード (ポート 636 または 3269) に 設定する場合は、認証局 (CA) のルート証明書や他のすべての中間証明書などのLDAP認証サー バ証明書を、"tomcat-trust"として個別に IM and Presence Service ノードにアップロードする必要が あります。

手順

ステップ1	[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>
	[Security(セキュリティ)] > [Certificate Management(証明書の管理)] を選択します。
ステップ2	[Upload Certificate(証明書のアップロード)] をクリックします。
ステップ3	[Certificate Name(証明書名)] メニューから [tomcat-trust] を選択します。
ステップ4	ローカル コンピュータから LDAP サーバ ルート証明書を参照し、選択します。
ステップ5	[Upload File(ファイルのアップロード)] をクリックします。
ステップ6	他のすべての中間証明書に対して上記の手順を繰り返します。

次の作業

LDAP 認証の設定に進みます。

LDAP 認証の設定

LDAP 認証機能を使用すると、社内 LDAP ディレクトリに対して Cisco Unified Communications Manager でユーザ パスワードを認証できます。

はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager で LDAP 同期を有効にします。

制約事項

LDAP 認証は、アプリケーション ユーザのパスワードには適用されません。Cisco Unified Communications Manager は、内部データベースのアプリケーション ユーザを認証します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[System (システム)]>[LDAP (LDAP)]>[LDAP Authentication (LDAP 認証)]を選択します。
- ステップ2 ユーザに対する LDAP 認証を有効にします。
- ステップ3 LDAP 認証設定を指定します。
- ステップ4 LDAP サーバホスト名または IP アドレスおよびポート番号を設定します。
 - (注) Secure Socket Layer (SSL) を使用して LDAP ディレクトリと通信するには、[Use SSL] をオンにします。

[Use SSL (SSL を使用)] チェックボックスをオンにした場合、IP アドレスまたはホス ト名またはLDAP サーバの証明書のサブジェクト CN と一致する FQDN を入力します。 LDAP サーバの証明書のサブジェクト CN は、IP アドレス、ホスト名、または FQDN で ある必要があります。この条件を満たさない場合は、Cisco Unified CM IM and Presence の管理、Cisco Unified IM and Presence Serviceability、Cisco Unified IM and Presence リポー ティング、Cisco Jabber ログイン、サードパーティ製 XMPP クライアントおよび Cisco Unified Communications Manager の他のアプリケーション、さらにユーザ認証を実行する LDAPに接続している IM and Presence Service のログインの失敗を招くので、[Use SSL (SSL を使用)]のチェックボックスをオンにしないでください。

\mathcal{P}

ント LDAP over SSL を設定するには、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。

次の作業

IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定

IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定

このトピックは、Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア 接続を設定する場合にのみ適用されます。

クラスタ内のすべての IM and Presence サービス ノードでこの手順を実行します。

はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager で LDAP の SSL を有効にし、LDAP ディレクトリ証明書を Cisco Unified Communications Manager にアップロードします。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]> [Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- **ステップ2** [Upload Certificate (証明書のアップロード)]をクリックします。
- ステップ3 [Certificate Name (証明書の名前)]メニューから [tomcat-trust] を選択します。
- ステップ4 ローカルコンピュータから LDAP サーバ証明書を参照し、選択します。
- ステップ5 [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- ステップ6 コマンド utils service restart Cisco Tomcat を使用して、CLI から Tomcat サービスを再起動し ます。

次の作業

Cisco Jabber と LDAP ディレクトリを統合します。

XMPPクライアントにおける連絡先検索のためのLDAPディレクトリ統合

次のトピックでは、サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクトリから連 絡先を検索および追加できるように IM and Presence Service で LDAP 設定を行う方法について説明 します。

IM and Presence Service の JDS コンポーネントは、LDAP ディレクトリとのサードパーティ製 XMPP クライアント通信を処理します。サードパーティ製 XMPP クライアントは、IM and Presence Service の JDS コンポーネントにクエリを送信します。 JDS コンポーネントは、プロビジョニングされた LDAP サーバに LDAP クエリを送信し、XMPP クライアントに結果を返します。

ここで説明する設定を実行する前に、XMPP クライアントを Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence Service に統合するための設定を実行します。 サードパーティ製 XMPP ク ライアント アプリケーションの統合に関するトピックを参照してください。 次のワークフローの図は、XMPP クライアントで連絡先を検索するために LDAP ディレクトリを 統合する手順の概要です。

図 10: XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合のワークフロー



次の表に、XMPP クライアントで連絡先を検索するために LDAP ディレクトリを統合するタスク のリストを示します。 詳細な手順については、関連するタスクを参照してください。

タスク	説明
XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とア ドレスの設定	LDAP サーバと IM and Presence Service の間で SSL を有効にし、セ キュア接続を設定していた場合は、ルート CA 証明書を xmpp-trust-certificate として IM and Presence Service にアップロードし ます。 ヒント 証明書のサブジェクト CN は LDAP サーバの FQDN と一致 する必要があります。
XMPP クライアントの LDAP 検索の設定	IM and Presence Service でサードパーティ製 XMPP クライアントの連 絡先を検索できるようにLDAP検索設定を指定する必要があります。 プライマリ LDAP サーバ1 台とバックアップ LDAP サーバを最大 2 台指定できます。 ヒント オプションとして、LDAP サーバから vCard の取得をオン にすることや、vCard を IM and Presence Service のローカル データベースに保存することができます。
Cisco XCP ディレクトリ サービスのオン	サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクト リから連絡先を検索および追加できるようにするには、XCP ディレ クトリ サービスをオンにする必要があります。 ヒント LDAP サーバの設定およびサードパーティ製 XMPP クライ アントの LDAP 検索設定を行うまでは、Cisco XCP ディレ クトリサービスをオンにしないでください。そのようにし ないと、サービスは実行を停止します。

表 13: XMPP クライアントにおける連絡先検索のための LDAP ディレクトリ統合のタスクリスト

LDAP アカウント ロックの問題

サードパーティ製 XMPP クライアントに対して設定する LDAP サーバのパスワードを間違って入力し、IM and Presence Service で XCP サービスを再起動すると、JDS コンポーネントは、不正なパスワードで LDAP サーバに複数回サインインしようとします。 数回失敗した後でアカウントを

ロックアウトするように LDAP サーバが設定されている場合、LDAP サーバはある時点で JDS コ ンポーネントをロックアウトする可能性があります。 JDS コンポーネントが LDAP に接続する他 のアプリケーション (IM and Presence Service で必要とは限らないアプリケーション) と同じ資格 情報を使用している場合、これらのアプリケーションも LDAP からロックアウトされます。

この問題を解決するには、既存の LDAP ユーザと同じロールと特権を持つ別のユーザを設定し、 JDS だけがこの2番目のユーザとしてサインインできるようにします。 LDAP サーバに間違った パスワードを入力した場合は、JDS コンポーネントだけが LDAP サーバからロックアウトされま す。

XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスの設定

Secure Socket Layer (SSL) を有効にする場合は、LDAP サーバと IM and Presence Service の間にセ キュア接続を設定し、xmpp-trust-certificate としてルート認証局 (CA) 証明書を IM and Presence Service にアップロードします。 証明書のサブジェクト共通名 (CN) は、LDAP サーバの完全修 飾ドメイン名 (FQDN) に一致させる必要があります。

証明書チェーン(ルートノードから信頼できるノードへの複数の証明書)をインポートする場合 は、リーフノードを除くチェーン内のすべての証明書をインポートします。 たとえば、CA が LDAP サーバの証明書に署名した場合は、CA 証明書のみをインポートし、LDAP サーバの証明書 はインポートしません。

IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の接続が IPv4 であっても、IPv6 を使用して LDAP サーバに接続できます。 IPv6 がエンタープライズ パラメータまたは IM and Presence Service ノードの ETH0 のいずれかで無効になった場合でも、そのノードで内部 DNS クエ リーを実行し、サードパーティ製 XMPP クライアントの外部 LDAP サーバのホスト名が解決可能 な IPv6 アドレスであれば、外部 LDAP サーバに接続できます。

サードパーティ製クライアントの外部 LDAP サーバのホスト名は [LDAP Server - Third-Party XMPP Client (LDAP サーバ - サードパーティ製 XMPP クライアント)] ウィンドウで設定します。

はじめる前に

LDAP ディレクトリのホスト名または IP アドレスを取得します。

IPv6 を使用して LDAP サーバに接続する場合は、LDAP サーバを設定する前に、エンタープライズ パラメータと展開内の各 IM and Presence Service ノードの Eth0 で IPv6 を有効にします。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Application (アプリケーション)]>[Third-Party Clients (サードパーティ製クライアント)]> [Third-Party LDAP Servers (サードパーティ製 LDAP サーバ)]を選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)]をクリックします。
- **ステップ3** LDAP サーバの ID を入力します。
- ステップ4 LDAP サーバのホスト名を入力します。 IPv6 接続の場合は、LDAP サーバの IPv6 アドレスを入力できます。
- ステップ5 TCP または SSL 接続をリッスンする LDAP サーバのポート番号を指定します。 デフォルト ポートは 389 です。 SSL を有効にする場合は、ポート 636 を指定します。
- ステップ6 LDAP サーバのユーザ名とパスワードを指定します。これらの値は、LDAP サーバで設定したクレデンシャルと一致する必要があります。
 この情報については、LDAP ディレクトリのマニュアルまたは LDAP ディレクトリの設定を確認してください。
- ステップ7 SSL を使用して LDAP サーバと通信するには、[Enable SSL (SSL の有効化)]をオンにします。
- **ステップ8** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ9** クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを起動します(このサービスがまだ動作していない場合)。

\mathcal{P}

ヒント

- SSL を有効にすると、IM and Presence Service が SSL 接続を確立した後で、SSL 接続の設 定およびデータの暗号化と復号化のときにネゴシエーション手順が実行されるため、XMPP の連絡先検索が遅くなる可能性があります。その結果、ユーザが展開内で XMPP の連絡 先検索を広範囲に実行する場合、これがシステム全体のパフォーマンスに影響を与える ことがあります。
 - LDAPサーバの証明書のアップロード後、LDAPサーバのホスト名とポート値で通信を確認するには、証明書インポートツールを使用できます。[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]> [Security (セキュリティ)]>[Certificate Import Tool (証明書インポートツール)]を選択します。
 - サードパーティ製 XMPP クライアント用の LDAP サーバの設定を更新した場合は、Cisco XCP ディレクトリ サービスを再起動します。 [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロールセンターの機能サービス)]を選択して、このサー ビスを再起動します。

次の作業

XMPP クライアントの LDAP 検索の設定に進みます。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager と LDAP ディレクトリとの間のセキュア接続, (106 ページ)

IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定, (109ページ)

XMPP クライアントの LDAP 検索設定

IM and Presence サービスでサードパーティ製 XMPP クライアントの連絡先を検索できるようにする LDAP 検索設定を指定する必要があります。

サードパーティ製XMPPクライアントは、検索のたびにLDAPサーバに接続します。プライマリ サーバへの接続に失敗しすると、XMPPクライアントは最初のバックアップLDAPサーバを試し、 それが使用不可能な場合は、2番目のバックアップサーバを試します(以下同様)。システムの フェールオーバー中に処理中のLDAPクエリーがあると、そのLDAPクエリーは次に使用可能な サーバで完了します。

オプションで LDAP サーバからの vCard の取得をオンにできます。 vCard の取得をオンにした場合:

- 社内 LDAP ディレクトリは vCards を保存します。
- •XMPP クライアントが自身の vCard、または連絡先の vCard を検索すると、vCard は JDS サー ビスによって LDAP から取得されます。
- クライアントは、社内LDAPディレクトリを編集することを許可されていないため、自身の vCardを設定または変更できません。

LDAP サーバからの vCard の取得をオフにした場合

- IM and Presence サービスはローカル データベースに vCard を保存します。
- XMPP クライアントが自身の vCard、または連絡先の vCard を検索すると、vCard はローカルの IM and Presence サービス データベースから取得されます。
- ・クライアントは、自身の vCard を設定または変更できます。

次の表はXMPP クライアントの LDAP 検索の設定の一覧です。

フィールド 設定 LDAP Server Type LDAP サーバ タイプをこのリストから選択します。 (LDAP サーバタ • Microsoft Active Directory イプ) •[Generic Directory Server (汎用ディレクトリサーバ)]:他のサポート されている LDAP サーバタイプ (iPlanet、Sun ONE、または OpenLDAP)を使用する場合は、このメニュー項目を選択します。 User Object Class LDAP サーバ タイプに適切なユーザ オブジェクト クラスの値を入力しま (ユーザ オブジェ す。この値は、LDAPサーバで設定されたユーザオブジェクトクラスの値 クト クラス) と一致する必要があります。 Microsoft Active Directory を使用する場合、デフォルト値は[user (ユーザ)] です。 Base Context (ベー LDAPサーバに適切なベースコンテキストを入力します。この値は、LDAP スコンテキスト) サーバの設定済みドメインおよび/または組織構造と一致している必要があ ります。 User Attribute (ユー LDAP サーバタイプに適切なユーザ属性値を入力します。 この値は、LDAP ザ属性) サーバで設定されたユーザ属性値と一致する必要があります。 Microsoft Active Directory を使用する場合、デフォルト値は [sAMAccountName] です。 ディレクトリ URI IM アドレス スキームが使用され、ディレクトリ URI が メールまたはmsRTCSIPPrimaryUserAddress にマッピングされた場合、メー ルまたはmsRTCSIPPrimaryUserAddressはユーザ属性として指定する必要が あります。 LDAP Server 1 プライマリ LDAP サーバを選択します。 (LDAP サーバ1) LDAP Server 2 (任意) バックアップ LDAP サーバを選択します。 (LDAP サーバ 2) LDAP Server 3 (任意) バックアップ LDAP サーバを選択します。 (LDAP サーバ 3)

表 14: XMPP クライアントの LDAP 検索設定

はじめる前に

XMPP クライアントの LDAP サーバの名前とアドレスを指定します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Application (アプリケーション)]>[Third-Party Clients (サードパーティ クライアント)]> [Third-Party LDAP Settings (サードパーティ LDAP 設定)]を選択します。
- ステップ2 フィールドに情報を入力します。
- ステップ3 ユーザが連絡先のvCardを要求し、LDAPサーバからvCard情報を取得できるようにする場合は、 [Build vCards from LDAP(LDAPからvCardを作成)]をオンにします。ユーザが連絡先リストに 参加するときにクライアントが自動的にvCardを要求できるようにする場合は、チェックボック スをオフのままにします。この場合、クライアントはローカル IM and Presence サービス データ ベースから vCard 情報を取得します。
- ステップ4 vCard FN フィールドを作成するために必要な LDAP フィールドを入力します。 ユーザが連絡先の vCard を要求すると、クライアントは、vCard FN フィールドの値を使用して連絡先リストに連絡 先の名前を表示します。
- ステップ5 検索可能なLDAP 属性テーブルで、適切なLDAP ユーザフィールドにクライアントユーザフィー ルドをマッピングします。
 Microsoft Active Directory を使用すると、IM and Presence サービスはテーブルにデフォルト属性値 を読み込みます。
- **ステップ6** [Save (保存)] をクリックします。
- ステップ7 Cisco XCP Router サービスを起動します(このサービスがまだ動作していない場合)。
- ヒント サードパーティ製 XMPP クライアント用の LDAP 検索の設定を更新した場合は、Cisco XCP ディレクトリ サービスを再起動します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Feature Services (コントロール センター 機能サービス)]を選択して、この サービスを再起動します。

次の作業

Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンに設定します。

Cisco XCP ディレクトリ サービスのオン

サードパーティ製 XMPP クライアントのユーザが LDAP ディレクトリから連絡先を検索および追 加できるようにするには、Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにする必要があります。 クラ スタ内のすべてのノードで Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにします。



(注) LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索設定を設定するまでは、Cisco XCP ディレクトリ サービスをオンにしないでください。Cisco XCP ディレクトリサービスをオンにするが、LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP検索を設定しない場合、サービスは開始してから再度停止します。

はじめる前に

LDAP サーバおよびサードパーティ製 XMPP クライアントの LDAP 検索を設定します。

手順

I

ステップ1	[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]
	> [Tools(ツール)] > [Service Activation(サービスの開始)] を選択します。

- **ステップ2** [Server (サーバ)]メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)]ノードを選択します。
- **ステップ3** [Cisco XCP Directory Service (Cisco XCP ディレクトリ サービス)]を選択します。
- **ステップ4** [Save (保存)]をクリックします。



IM and Presence Service のセキュリティ設定

- ・ セキュリティ設定のタスクリスト, 119 ページ
- ・ ログインバナーの作成, 121 ページ
- ・ マルチサーバ証明書の概要, 122 ページ
- IM and Presence Service の証明書タイプ, 122 ページ
- IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証明書交換の設定, 125 ページ
- IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップロード, 128 ページ
- IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップロード, 129 ページ
- IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定, 141 ページ
- IM and Presence Service の XMPP セキュリティの設定, 144 ページ
- FIPS 140-2 モードの設定, 149 ページ

セキュリティ設定のタスク リスト

次のワークフローの図は、IM and Presence サービス ノードの展開のセキュリティを設定するための手順の概要を示します。

図 11: セキュリティ設定のワークフロー



次の表は、IM and Presence サービス ノードの展開のセキュリティ設定をするためのタスクを示し ます。 手順の詳細については、ワークフローで説明されているタスクに関連する手順を参照して ください。 オプションで、IM and Presence サービス インターフェイスへのログインの一部として確認す るバナーを作成できます。

表 15: IM and Presence サービスのセキュリティ設定のタスク リスト

タスク	説明
IM and Presence サービスと Cisco Unified Communications Manager 間の証明 書交換の設定	 次の作業を行います。 • IM and Presence サービスノードへの Cisco Unified Communications Manager 証明書のインポート後、SIP プロキシ サービスを再起動します。 ヒント [Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書 の管理)]から[Certificate Import Tool (証明書インポートツー ル)]または手動で[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]を 使用して証明書をインポートできます。
	 IM and Presence サービスから証明書をダウンロード後、Cisco Unified Communications Manager で証明書を Callmanager-trust にアップロードします。 Cisco Unified Communications Manager サービスを再起動します。 (注) Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence サービス 間の証明書交換を設定する前に、IM and Presence サービスのSIPセキュリティ プロファイルと SIP トランクを設定する必要があります。
CA-Signed 証明書 のアップロード	 単一サーバまたは複数サーバの展開のために、IM and Presence サービスに認証局(CA)署名付き証明書をアップロードします。サービスの再起動が必要です。詳細については、関連タスクを参照してください。 Tomcat 証明書 CUP xmpp の証明書 CUP xmpp s2s の証明書 ヒント クラスタのすべてのIM and Presence サービスノードで証明書をアップロードできます。証明書のアップロードが完了すると、証明書と関連の署名証明書はクラスタ内の他のすべての IM and Presence サービスノードに自動的に配布されます。

⁽注)

タスク	説明
IM and Presence サービスでセキュ リティ設定をしま す。	IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービ スは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクト リストおよ び TLS コンテキスト リストに追加しようとします。 要件に合わせて TLS ピ ア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていることを確認しま す。
	IM and Presence サービスは XMPP ベースの設定でセキュリティが強化されて います。 [Security(セキュリティ)]>[Security(セキュリティ)]>[Settings (設定)]から [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presenceの管理)]を使用して IM and Presence サービスの XMPP セキュア モードを設定できます。

ログインバナーの作成

ユーザが IM and Presence サービス インターフェイスへのログインの一部として確認するバナーを 作成できます。任意のテキストエディタを使用して.txt ファイルを作成し、ユーザに対する重要 な通知を含め、そのファイルを Cisco Unified IM and Presence OS の管理ページにアップロードしま す。このバナーはすべての IM and Presence サービス インターフェイスに表示され、法的な警告 や義務などの重要な情報をログインする前にユーザに通知します。Cisco Unified CM IM and Presence の管理、Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理、Cisco Unified IM and Presence のディザスタ リカバリ システム のインターフェースでは、このバナーがユーザがログインする 前後に表示されます。

手順

- ステップ1 バナーに表示する内容を含む.txt ファイルを作成します。
- **ステップ2** Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理にサインインします。
- ステップ3 [Software Upgrades (ソフトウェアアップグレード)]>[Customized Logon Message (ログインメッ セージのカスタマイズ)]を選択します。
- ステップ4 [Browse(参照)]を選択し.txtファイルを検索します。
- ステップ5 [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。 バナーは、ほとんどの IM and Presence サービス インターフェイスでログインの前後に表示されま す。
 - (注) .txt ファイルは、各 IM and Presence サービス ノードに個別にアップロードする必要があります。

マルチサーバ証明書の概要

IM and Presence Service は、tomcat、cup-xmpp、および cup-xmpp-s2s の証明のために、マルチサー バ SAN ベースの証明書をサポートしています。 単一サーバ、またはマルチサーバの配布から選 択し、証明書署名要求 (CSR)を生成し、マルチサーバ証明書のサポートを承認することができ ます。 最終的な署名付きのマルチサーバ証明書と、署名を行う証明書の関連チェーンが、クラス タ内の個々のサーバのいずれかにマルチサーバ証明書をアップロードするときにクラスタ内の他 のサーバに分配されます。マルチサーバ証明書の詳細については、『Release Notes for Cisco Unified Communications Manager Release 10.5(1) (Cisco Unified Communications Manager, Release 10.5(1)のリ リース ノート)』の新機能と変更された機能に関する章を参照してください。

IM and Presence Service の証明書タイプ

ここでは、IM and Presence Service のクライアントとサービスに必要なさまざまな証明書について 説明します。

証明書タイプ	サービス	証明書信頼ストア	マルチサーバ サ ポート	注意
tomcat	Cisco Client Profile Agent Cisco AXL Web Service Cisco Tomcat	tomcat- trust	Yes	IM and Presence Service のクライア ント認証の一部と して Cisco Jabber クライアントに提 示されます。 Cisco Unified CM
				IM およびプレゼ ンス管理ユーザイ ンターフェイスを 移動するときに、 Webブラウザに表 示されます。
				関連する信頼スト アを使用し、ユー ザのクレデンシャ ルを認証するため に、IM and Presence Service が 確立した設定済み のLDAPサーバと の接続を確認しま す。
ipsec		ipsec-trust	No	IPSec ポリシーが 有効になっている 場合に使用しま す。
カップ	Cisco SIP Proxy Cisco Presence Engine	cup-trust	No	

表 16 : 証明書タイプおよびサービス

ſ

証明書タイプ	サービス	証明書信頼ストア	マルチサーバ サ ポート	注意
cup-xmpp	Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Web Connection Manager Cisco XCP Directory サービス Cisco XCP Router サービス	cup-xmpp-trust	Yes	XMPP セッション の作成 ウライアン ト、サードパー ティシント、サードパー ティ製XMPP クラ イアント、ションに マリケン ト、ションに マリケン たべーショオ。 関をして、ションに オテントベーショオ。 関をして、ションに オテントズーショオ。 関本 する 同日 ーティン アクライアン トの LDAP 検索操 作をを XCP Directory サービス が確認します。 ルーティング みんで レービス が確認します。 ルーデン たい を定てい ない レクタ目 にとて ない レーズ を たて レービス が 確認します。 ルーデン に た を を に に を ない レーズ の レ の レ の レ の レ の レ の レ の レ の レ の レ の
cup-xmpp-s2s	Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	cup-xmpp-trust	Yes	外部フェデレー ション XMPP への 接続時に XMPP ド メイン間フェデ レーションを行う ために提示されま す。

関連トピック

```
IM and Presence Service の XMPP セキュリティの設定, (144 ページ)
IM and Presence サービスと LDAP ディレクトリ間のセキュア接続の設定, (109 ページ)
```

IM and Presence Service と Cisco Unified Communications Manager 間の証 明書交換の設定

このモジュールでは、Cisco Unified Communications Manager ノードと IM and Presence Service ノー ド間における自己署名証明書の交換について説明します。 IM and Presence Service で証明書イン ポート ツールを使用して、Cisco Unified Communications Manager 証明書を IM and Presence Service に自動的にインポートできます。 ただし、手動で Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence Service 証明書をアップロードする必要があります。

IM and Presence Service および Cisco Unified Communications Manager 間にセキュア接続が必要な場合にのみ、次の手順を実行します。

セキュリティを設定するための前提条件

Cisco Unified Communications Manager で次の項目を設定します。

- IM and Presence Service の SIP セキュリティ プロファイルを設定します。
- IM and Presence Service の SIP トランクを設定します。
 - 。SIP トランクにセキュリティ プロファイルを関連付けます。
 - [•] IM and Presence Service 証明書のサブジェクト共通名(CN)を SIP トランクに設定しま す。

関連トピック

Cisco Unified Communications Manager の SIP トランク設定, (60 ページ)

IM and Presence サービスへの Cisco Unified Communications Manager 証明書のインポート

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Import Tool (証明書インポート
	ツール)]を選択します。

- ステップ2 [Certificate Trust Store (証明書信頼ストア)]メニューから [IM and Presence (IM/P) Service Trust (IM and Presence (IM/P) サービス信頼)]を選択します。
- **ステップ3** Cisco Unified Communications Manager ノードの IP アドレス、ホスト名、または FQDN を入力します。
- **ステップ4** Cisco Unified Communications Manager ノードと通信するポート番号を入力します。
- ステップ5 [Submit (送信)]をクリックします。
 - (注) 証明書インポートツールのインポート操作が完了すると、Cisco Unified Communications Manager に正常に接続したかどうか、また、Cisco Unified Communications Manager から 証明書が正常にダウンロードされたかどうかが報告されます。 証明書インポート ツー ルで障害が報告された場合、推奨処置についてはオンライン ヘルプを参照してくださ い。[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選 択して、手動で証明書をインポートすることもできます。

次の作業

SIP プロキシサービスの再起動に進みます。

SIP Proxy サービスの再起動

はじめる前に

IM and Presence サービスに Cisco Unified Communications Manager 証明書をインポートします。

手順

ステップ1	IM and Presence サービスで [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence
	サービサビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール セン
	ター-機能サービス)]を選択します。

- ステップ2 [Cisco SIP Proxy (Cisco SIP プロキシ)]を選択します。
- ステップ3 [Restart (再起動)]をクリックします。

次の作業

IM and Presence サービスから証明書をダウンロードする手順に進みます。

IM and Presence サービスからの証明書のダウンロード

手順

- ステップ1 IM and Presence サービスで、[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を 選択します。
- **ステップ2** [Find (検索)] をクリックします。
- ステップ3 cup.pem ファイルを選択します。
- ステップ4 [Download (ダウンロード)]をクリックして、ローカルコンピュータにファイルを保存します。
 ヒント IM and Presence サービスが表示する cup.csr ファイルへのアクセスに関するすべてのエラーを無視してください。Cisco Unified Communications Manager と交換する証明書にCA(認証局)が署名する必要はありません。

次の作業

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence サービス証明書をアップロードします。

Cisco Unified Communications Manager への IM and Presence Service 証明書のアップ ロード

はじめる前に

IM and Presence Service から証明書をダウンロードします。

手順

ステップ1	Cisco Unified Communications Manager で [Cisco Unified OS Administration (Cisco Unified OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
ステップ 2	[Upload Certificate(証明書のアップロード)] をクリックします。
ステップ 3	[Certificate Name(証明書名)] メニューから [Callmanager-trust] を選択します。
ステップ4	IM and Presence Service から以前にダウンロードした証明書(.pem ファイル)を参照し、選択します。
ステップ5	[Upload File(ファイルのアップロード)] をクリックします。

次の作業

Cisco Unified Communications Manager CallManager サービスの再起動に進みます。

Cisco Unified Communications Manager サービスの再起動

はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager に IM and Presence サービス 証明書をアップロードします。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager で、[Cisco Unified Serviceability (Cisco Unified サービスアビ リティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール センター - 機能 サービス)]を選択します。
- ステップ2 [Cisco CallManager (Cisco CallManager)]を選択します。
- ステップ3 [Restart (再起動)]をクリックします。

次の作業

IM and Presence サービスの SIP セキュリティ設定に進みます。

関連トピック

IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定, (141 ページ)

IM and Presence Service へのマルチサーバ CA 署名付き証明書のアップ ロード

ここでは、マルチサーバ CA 署名付き証明書の次の種類のアップロードについて詳しく説明します。

- tomcat 証明書
- cup-xmpp 証明書
- cup-xmpp-s2s 証明書

クラスタ内の任意の IM and Presence Service ノードでこのような証明書をアップロードできます。 これを行うと、証明書と関連の署名を行う証明書はクラスタ内のその他すべての M and Presence Service ノードに自動的に配布されます。 特定の認証(tomcat、cup-xmpp、または cup-xmpp-s2s) を行うために自己署名証明書がノードに既に存在する場合、その証明書は新しいマルチサーバ証 明書によって上書きされます。

特定のマルチサーバ証明書と関連の署名を行う証明書が配布される IM and Presence Service ノードは、証明書の目的によって異なります。 cup-xmpp および cup-xmpp-s2s マルチサーバ証明書は、
クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードに配布されます。 tomcat マルチサーバ証明書 は、クラスタ内のすべての IM and Presence Service ノードと、クラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager ノードに配布されます。 マルチサーバ SAN 証明書の詳細については、 『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager Release 10.5(1)* (Cisco Unified Communications Manager, Release 10.5(1) のリリース ノート)』の新機能と変更された機能に関する章を参照して ください。

IM and Presence Service への単一サーバ CA 署名付き証明書のアップ ロード

ここでは、IM and Presence Service に次のタイプの CA 署名付き証明書をアップロードする方法について説明します。

- tomcat 証明書
- cup-xmpp 証明書
- cup-xmpp-s2s 証明書

CA 署名付きの Tomcat 証明書のタスク リスト

CA 署名付き Tomcat 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのハイレベルな手順 は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロード します。
- 2 Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。
- 3 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 4 各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き証明書をアップロードします。
- 5 すべてのノードで Cisco Tomcat サービスを再起動します。
- 6 クラスタ間同期が正常に動作していることを確認します。

署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート 証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したか を指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで関連のリーフ証明書の信頼ストアにルート証明書および中間証明書(存在する場合)をアップロードする必要があります。署名を行う認証局(CA)のルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- ステップ2 [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- ステップ3 [Certificate Name (証明書名)] ドロップダウン リストで、[tomcat-trust] を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ5 [Browse (参照)]をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
- **ステップ6** [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ7** [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)] ウィンドウを使用 して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。

次の作業

Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。

Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動

IM and Presence データベース パブリッシャノードにルートおよび中間証明書をアップロードした ら、そのノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動する必要があります。 このサー ビスの再起動することにより、ただちに CA 証明書が他のすべてのクラスタに同期されます。

手順

ステップ1 管理 CLI にログインします。

ステップ2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent

(注)

また、Cisco Unified Serviceability GUI からCisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動できます。

次の作業

CA 証明書が他のクラスタに同期したことを確認します。

他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。 他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- ステップ2 [Inter-clustering Troubleshooter (クラスタ間トラブルシュータ)]で、[Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has successfully exchanged security certificates (各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常に セキュリティ証明書を交換しました)]テストを検索し、テストに合格していることを確認しま す。
- **ステップ3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。 次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ4 [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択し、[System Troubleshooter (シ ステムトラブルシュータ)]ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをク リックします。
- **ステップ5** [Force Manual Sync (強制手動同期)]をクリックします。
- **ステップ6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。
- **ステップ7** [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続で す)」が表示されていることを確認します。
- ステップ8 [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5 ~ 7 を繰り返します。
 - 管理者 CLI からサービスを再起動するには、utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent コ マンドを実行します。
 - ・また、Cisco Unified IM and Presence ServiceabilityのGUIからこのサービスを再起動できます。
- ステップ9 この時点で[Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で 正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service ノード に適切な署名付き 証明書をアップロードできます。

(注)

クラスタに必要なすべての tomcat 証明書に署名し、それらを同時にアップロードすることを 推奨します。 この方法を使用すると、クラスタ間通信のリカバリに要する時間が短縮されま す。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]> [Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- **ステップ2** [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ3** [Certificate Name (証明書名)]ドロップダウンリストで、[tomcat]を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ5 アップロードするファイルを検索するには、[Browse(参照)]をクリックします。
- ステップ6 [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- ステップ7 各 IM and Presence Service ノードで繰り返します。

証明書の管理の詳細については、『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide (Cisco Unified Communications オペレーティング システム管理ガイド)』を参照してください。

次の作業

Cisco Tomcat サービスを再起動します。

Cisco Tomcat サービスの再起動

各 IM and Presence サービス ノードに tomcat 証明書をアップロードしたら、各ノードで Cisco Tomcat サービスを再起動する必要があります。

手順

- **ステップ1** 管理 CLI にログインします。
- ステップ2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco Tomcat

ステップ3 各ノードで繰り返します。

次の作業

クラスタ間同期が正常に動作していることを確認します。

クラスタ間同期の確認

Cisco Tomcat サービスがクラスタ内の影響を受けるすべてのノードに対して再起動した後、クラ スタ間同期が正常に動作していることを確認する必要があります。他のクラスタの各 IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで次の手順を実行します。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- ステップ2 [Inter-clustering Troubleshooter (クラスタ間トラブルシュータ)]で、[Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has successfully exchanged security certificates (各 TLS 対応クラスタ間ピアがセキュリティ証明書を正常に交換していることを確認する)]テストを検索し、テストに合格していることを確認します。
- **ステップ3** テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。 次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ4 [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択し、[System Troubleshooter (シ ステムトラブルシュータ)]ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをク リックします。
- **ステップ5** [Force Manual Sync (強制手動同期)]をクリックします。
- **ステップ6** [Also resync peer's Tomcat certificates (ピアの Tomcat 証明書も再同期します)] チェックボックスを オンにし、[OK] をクリックします。
- **ステップ7** クラスタ間ピアステータスパネルの自動リフレッシュには、60秒かかります。
- **ステップ8** [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続で す)」が表示されていることを確認します。
- ステップ9 [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ 5 ~ 8 を繰り返します。
 - 管理者 CLI からサービスを再起動するには、utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent コ マンドを実行します。
 - また、Cisco Unified IM and Presence ServiceabilityのGUIからこのサービスを再起動できます。
- **ステップ10** この時点で [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュ アな接続です)」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期が、このクラス タと、証明書をアップロードしたクラスタの間で再確立されていることを意味します。

CA 署名付き cup-xmpp 証明書のアップロード

CA 署名付き cup-xmpp 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのハイレベルな手順は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロード します。
- 2 Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。
- 3 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 4 各 IM and Presence Service ノードに適切な署名付き証明書をアップロードします。
- 5 すべてのノードで Cisco XCP ルータ サービスを再起動します。

署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート 証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したか を指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベースパブリッシャノードで cup-xmpp-trust ストアにルート証明書および 中間証明書(存在する場合)をアップロードする必要があります。署名を行う認証局(CA)の ルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次 の手順を実行します。

- **ステップ1** IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- ステップ2 [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- ステップ3 [Certificate Name (証明書名)] ドロップダウン リストから [cup-xmpp-trust] を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- **ステップ5** [Browse (参照)]をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
- **ステップ6** [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ7** [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)] ウィンドウを使用 して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。

次の作業

Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動します。

Cisco Intercluster Sync Agent サービスの再起動

IM and Presence データベース パブリッシャ ノードにルートおよび中間証明書をアップロードした ら、そのノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動する必要があります。 このサー ビスの再起動することにより、ただちに CA 証明書が他のすべてのクラスタに同期されます。

手順

ステップ1 管理 CLI にログインします。

ステップ2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent



(注) また、Cisco Unified Serviceability GUI からCisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動できま す。

次の作業

CA 証明書が他のクラスタに同期したことを確認します。

他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。 他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- **ステップ2** [Inter-clustering Troubleshooter (クラスタ間トラブルシュータ)] で、[Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has successfully exchanged security certificates (各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常に

セキュリティ証明書を交換しました)]テストを検索し、テストに合格していることを確認しま す。

- ステップ3 テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。 次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ4 [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択し、[System Troubleshooter (シ ステムトラブルシュータ)]ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをク リックします。
- ステップ5 [Force Manual Sync (強制手動同期)]をクリックします。
- **ステップ6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。
- **ステップ7** [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続で す)」が表示されていることを確認します。
- ステップ8 [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ5~7を繰り返します。
 - 管理者 CLI からサービスを再起動するには、utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent コ マンドを実行します。
 - また、Cisco Unified IM and Presence ServiceabilityのGUIからこのサービスを再起動できます。
- ステップ9 この時点で[Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

各 IM and Presence Service ノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service ノード に適切な署名付き cup-xmpp 証明書をアップロードできます。

(注)

クラスタに必要なすべての cup-xmpp 証明書に署名し、それらの証明書を同時にアップロード して、サービスへの影響が単一のメンテナンス時間帯内で管理できるようにすることを推奨し ます。

- ステップ1 [Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]> [Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- ステップ2 [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ3** [Certificate Name (証明書名)] ドロップダウン リストから [cup-xmpp] を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- **ステップ5** アップロードするファイルを検索するには、[Browse(参照)]をクリックします。
- ステップ6 [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ1** 各 IM and Presence Service ノードで繰り返します。

証明書の管理の詳細については、『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide (Cisco Unified Communications オペレーティング システム管理ガイド)』を参照してください。

次の作業

すべてのノードで Cisco XCP ルータ サービスを再起動します。

すべてのノードの Cisco XCP Router サービスの再起動

注意 Cisco XCP Router の再起動はサービスに影響を与えます。

各 IM and Presence サービス ノードに cup-xmpp の証明書をアップロードしたら、各ノードで Cisco XCP Router サービスを再起動する必要があります。

手順

- **ステップ1** 管理 CLI にログインします。
- ステップ2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco XCP Router

ステップ3 各ノードで繰り返します。



また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability GUI から Cisco XCP Router サービス を再起動 できます。

CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書のアップロード

CA 署名付き cup-xmpp-s2s 証明書を IM and Presence Service にアップロードするためのハイレベル な手順は次のとおりです。

- 1 署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書を IM and Presence Service にアップロード します。
- 2 CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されていることを確認します。
- 3 適切な署名付き証明書を IM and Presence Service フェデレーションノードにアップロードします(この証明書はフェデレーションに使用する IM and Presence Service ノードにのみ必要であり、すべてのノードに必要なわけではありません)。
- 4 影響を受けるすべてのノードで Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。

署名を行う認証局のルート証明書および中間証明書のアップロード

ルート証明書および中間証明書をアップロードする場合は、証明書チェーンの各証明書をルート 証明書から中間証明書の順に IM and Presence Service へアップロードする必要があります。

root > intermediate-1 > intermediate-2 > ... > intermediate-N

チェーンでアップロードする各証明書ごとに、以前にアップロードしたどの証明書が署名したか を指定する必要があります。次に例を示します。

- intermediate-1 の場合は、署名にルート証明書が使用されました。
- intermediate-2 の場合は、署名に intermediate-1 が使用されました。

IM and Presence データベースパブリッシャノードで cup-xmpp-trust ストアにルート証明書および 中間証明書(存在する場合)をアップロードする必要があります。署名を行う認証局(CA)の ルート証明書および中間証明書を展開された IM and Presence Service にアップロードするには、次 の手順を実行します。

- **ステップ1** IM and Presence データベースパブリッシャノードで、[Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- **ステップ2** [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- ステップ3 [Certificate Name (証明書名)] ドロップダウン リストから [cup-xmpp-trust] を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ5 [Browse (参照)]をクリックしてルート証明書のファイルを見つけます。
- **ステップ6** [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- **ステップ7** [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)] ウィンドウを使用 して、各中間証明書を同じ方法でアップロードします。

次の作業

CA 証明書が他のクラスタと同期されたことを確認します。

他のクラスタに CA 証明書が同期されていることの確認

Cisco Intercluster Sync Agent サービスが再起動した後、CA 証明書が他のクラスタに正しく同期されたことを確認する必要があります。 他の IM and Presence データベース パブリッシャの各ノードで、次の手順を実行します。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- **ステップ2** [Inter-clustering Troubleshooter (クラスタ間トラブルシュータ)]で、[Verify that each TLS-enabled inter-cluster peer has successfully exchanged security certificates (各 TLS 対応クラスタ間ピアが正常に

セキュリティ証明書を交換しました)]テストを検索し、テストに合格していることを確認しま す。

- ステップ3 テストでエラーが表示される場合は、クラスタ間ピアの IP アドレスを記録します。この IP アドレスは、CA 証明書をアップロードしたクラスタを参照している必要があります。 次のステップを続行し、問題を解決します。
- ステップ4 [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択し、[System Troubleshooter (シ ステムトラブルシュータ)]ページで識別したクラスタ間ピアに関連付けられているリンクをク リックします。
- **ステップ5** [Force Manual Sync (強制手動同期)]をクリックします。
- **ステップ6** クラスタ間ピア ステータス パネルの自動リフレッシュには、60 秒かかります。
- **ステップ7** [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続で す)」が表示されていることを確認します。
- ステップ8 [Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていない場合は、IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Cisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動してから、ステップ5~7を繰り返します。
 - 管理者 CLI からサービスを再起動するには、utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent コ マンドを実行します。
 - また、Cisco Unified IM and Presence ServiceabilityのGUIからこのサービスを再起動できます。
- ステップ9 この時点で[Certificate Status (証明書のステータス)]フィールドに「Connection is secure (セキュアな接続です)」が表示されていることを確認します。これは、クラスタ間同期がクラスタ間で正常に確立され、アップロードした CA 証明書がほかのクラスタに同期していることを意味します。

次の作業

各 IM and Presence Service ノードへ署名付き証明書をアップロードします。

フェデレーションノードへの署名付き証明書のアップロード

CA 証明書がすべてのクラスタに正しく同期されている場合は、各 IM and Presence Service フェデ レーション ノードに適切な署名付き 証明書をアップロードできます。 すべてのノードに証明書 をアップロードする必要はありません。フェデレーション用のノードにだけアップロードします。

(注)

クラスタに必要なすべてのcup-xmpp-s2s証明書に署名し、それらを同時にアップロードすることを推奨します。

- ステップ1 [Cisco Unified IM and Presence OS Administration (Cisco Unified IM and Presence OS の管理)]> [Security (セキュリティ)]>[Certificate Management (証明書の管理)]を選択します。
- ステップ2 [Upload Certificate/Certificate chain (証明書/証明書チェーンのアップロード)]をクリックします。
- ステップ3 [Certificate Name (証明書名)] ドロップダウン リストから [cup-xmpp] を選択します。
- ステップ4 署名付き証明書の説明を入力します。
- ステップ5 アップロードするファイルを検索するには、[Browse(参照)]をクリックします。
- **ステップ6** [Upload File (ファイルのアップロード)]をクリックします。
- ステップ7 各IM and Presence Service フェデレーション ノードで繰り返します。

証明書の管理の詳細については、『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide (Cisco Unified Communications オペレーティング システム管理ガイド)』を参照してください。

次の作業

影響を受けるノードで Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを再起動します。

Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスの再起動

各 IM and Presence サービス のフェデレーション ノードに cup-xmpp-s2s の証明書をアップロード したら、各フェデレーション ノードの Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager サービスを 再起動する必要があります。

手順

ステップ1 管理 CLI にログインします。
 ステップ2 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager
 ステップ3 各フェデレーションノードで繰り返します。

IM and Presence Service の SIP セキュリティの設定

TLS ピア サブジェクトの設定

IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービスは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクト リストおよび TLS コンテキスト リストに追加しようと

します。 要件に合わせて TLS ピア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていること を確認します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[TLS Peer Subjects (TLS ピア サブジェクト)] の順に選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)] をクリックします。
- **ステップ3** ピア サブジェクト名に対して次の手順のいずれかを実行します。
 - a) ノードが提示する証明書のサブジェクト CN を入力します。b) 証明書を開き、CN を探してここに貼り付けます。
- **ステップ4** [Description (説明)]フィールドにノードの名前を入力します。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。

次の作業

TLS コンテキストを設定します。

TLS コンテキストの設定

IM and Presence サービス証明書をインポートすると、IM and Presence サービスは自動的に TLS ピア サブジェクトを TLS ピア サブジェクト リストおよび TLS コンテキスト リストに追加しようと します。 要件に合わせて TLS ピア サブジェクトおよび TLS コンテキストが設定されていること を確認します。

I

はじめる前に

IM and Presence サービスの TLS ピア サブジェクトを設定します。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[TLS Context Configuration (TLS コンテキス ト設定)]の順に選択します。
- ステップ2 [Find (検索)]をクリックします。
- ステップ3 [Default_Cisco_UPS_SIP_Proxy_Peer_Auth_TLS_Context] を選択します。
- ステップ4 使用可能なTLSピアサブジェクトのリストから、設定したTLSピアサブジェクトを選択します。
- ステップ5 このTLS ピア サブジェクトを [Selected TLS Peer Subjects] に移動します。
- **ステップ6** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ7** [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)] > [Tools (ツール)] > [Service Activation (サービスの開始)]を選択します。
- ステップ8 Cisco SIP プロキシ サービスを再起動します。 トラブルシューティングのヒント TLS コンテキストに対する変更を有効にするには、SIP Proxy サービスを再起動する必要がありま す。

関連トピック

SIP Proxy サービスの再起動, (126 ページ)

SIP プロキシツープロキシ クラスタ内プロトコル タイプの設定

IM and Presence Service がクラスタ間展開で SIP メッセージを安全にルーティングするために使用 するプロトコルを選択します。デフォルト値は、TLSプロトコルです。クラスタノードがセキュ アでないネットワークを介してトラフィックを送信し、セキュアな(暗号化された)接続チャネ ルが必要な場合に TLS を使用します。

手順

ステップ1	[System(システム)]>[Securi	y(セキュリティ)] > [General Settings	(一般設定)]を選択しま
	す。				

ステップ2 [SIP Intra-cluster Proxy-to-Proxy Transport Protocol (SIP クラスタ間プロキシツープロキシ転送プロ トコル)]メニューから [protocol type (プロトコル タイプ)]を選択します。

ステップ3 [Save (保存)]をクリックします。 トラブルシューティングのヒント SIP Proxy プロトコルに対する変更を有効にするには、SIP Proxy サービスを再起動する必要があり ます。

関連トピック SIP Proxy サービスの再起動, (126 ページ)

IM and Presence Service の XMPP セキュリティの設定

XMPP セキュリティ モード

IM and Presence サービスは XMPP ベースの設定でセキュリティが強化されています。 次の表は、 これらの XMPP のセキュリティ モードについて説明します。 IM and Presence サービスの XMPP セキュリティ モードを設定するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System(システム)]>[Security(セキュリティ)]>[Settings (設定)]を選択します。

表 17: XMPP セキュア モードの説明

セキュアモード	説明
Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライア ントと IM/P サービス間 のセキュア モードの有 効化)	この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは、クラスタ内の IM and Presence サービス ノードと XMPP クライアント アプリケーショ ン間にセキュアな TLS 接続を確立します。 IM and Presence サービス は、このセキュア モードをデフォルトでオンにします。 このセキュアモードをオフにしないことを推奨します。ただし、XMPP クライアントアプリケーションが非セキュアモードでクライアントロ グインクレデンシャルを保護できる場合を除きます。セキュアモード をオフにする場合は、他の方法で XMPP のクライアントツーノード通 信を保護できることを確認してください。
Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode (XMPP ルータ ツールータ セキュア モードの有効化)	この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは同じクラスタ内 または別のクラスタ内の XMPP ルータ間にセキュアな TLS 接続を確立 します。 IM and Presence サービスは XMPP 証明書を XMPP 信頼証明書 として自動的にクラスタ内またはクラスタ間で複製します。 XMPP ルー タは、同じクラスタ内または別のクラスタ内にある他の XMPP ルータ との TLS 接続を確立しようとし、TLS 接続の確立に使用できます。

セキュアモード	説明
Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode (Web クライアン トと IM/P サービス間の セキュア モードの有効 化)	この設定をオンにすると、IM and Presence サービスは、IM and Presence サービスノードと XMPP ベースの API クライアントアプリケーション 間のセキュアな TLS 接続を確立します。 この設定をオンにした場合 は、IM and Presence サービスの cup-xmpp-trust リポジトリに Web クラ イアントの証明書または署名付き証明書をアップロードします。 注意 ネットワークおよび IM and Presence サービスノードが IPv6を サポート」 XMPP ベースの API クライアントアプリケーショ
	サホートし、XMPPペースのAPIクライアントアプリケーショ ンへのセキュアな TLS 接続の有効にする場合、ノードの IPv6 エンタープライズ パラメータを有効にする必要があり、Cisco Unified IM and Presence Operating System Administration を使用し て各IM and Presence サービス ノードで Eth0 の IPv6 Ethernet IP 設定を有効にする必要があります。それ以外の場合は、IPトラ フィックに IPv4 を使用しようとします。 IPv6 アドレスを使用 する XMPP ベースの API クライアント アプリケーションから 受信するパケットは配信されません。
	外部データベース、LDAP サーバ、または Exchange サーバへの IPv6 接続を使用するためにノードが設定されている場合、また は IPv6 を使用するフェデレーション配置がノードで設定され ている場合、ノードを IPv4 を使用するように戻すことはでき ません。

XMPP のセキュリティ設定を更新した場合は、サービスを再起動します。 次のアクションのいず れかを実行します。

- [Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライアント ツー IM/P サービスの セキュア モードを有効にする)]を編集した場合は、Cisco XCP Connection Manager を再起動 します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービ スアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール セン ター - 機能サービス)]を選択して、このサービスを再起動します。
- [Enable XMPP Router-to-Router Secure Mode (XMPP ルータツールータ セキュア モードの有効化)]を編集した場合は、Cisco XCP Router を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]>[Tools (ツール)]>
 [Control Center Network Services (コントロール センター ネットワーク サービス)]を選択して、このサービスを再起動します。
- [Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode (Web クライアント ツー IM/P サービスのセキュア モードを有効にする)]を編集した場合は、Cisco XCP Web Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Feature Services (コントロール センター 機能サービス)]を選択して、このサービスを再起動します。

関連トピック

IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定, (146ページ)

IM and Presence サービスと XMPP クライアント間のセキュア接続の設定

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[Settings (設定)]を選択します。
- ステップ2 次のいずれかの作業を実行します。
 - クラスタの IM and Presence サービスと XMPP client アプリケーションの間のセキュアな TLS 接続を確立するには、[Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライアント ツー IM/P サービス セキュア モードを有効にする)]を選択します。

このセキュアモードをオフにしないことを推奨します。ただし、XMPPクライアントアプリ ケーションが非セキュアモードでクライアントログインクレデンシャルを保護できる場合 を除きます。 セキュアモードをオフにする場合は、他の方法で XMPP のクライアントツー ノード通信を保護できることを確認してください。

 クラスタの IM and Presence サービスと XMPP ベースの API クライアント アプリケーション 間のセキュアな TLS 接続を確立するには、[Enable Web Client To IM/P Service Secure Mode (Web クライアント ツー IM/P サービス セキュア モードを有効にする)]を選択します。

この設定をオンにする場合は、IM and Presence の cup-xmpp-trust リポジトリに Web クライア ントの証明書または署名付き証明書をアップロードしてください。

注意 ネットワークと IM and Presence サービス ノードが IPv6 をサポートし、XMPP ベース の API クライアント アプリケーションへのセキュアな TLS 接続を有効にする場合 は、ノードのIPv6 エンタープライズ パラメータを有効にし、クラスタの各 IM and Presence サービス ノードで Eth0 の IPv6 Ethernet IP 設定を有効にする必要がありま す。エンタープライズパラメータと Eth0 で IPv6 の設定がされていない場合は、ノー ドは XMPP ベースの API クライアント アプリケーションから受信する IPv6 パケッ トに対して IPv4 を使用するようにし、それらの IPv6 パケットは配信されません。

外部データベース、LDAP サーバ、またはエクスチェンジサーバへの IPv6 接続を使用するようにノードが設定されている場合、または、IPv6を使用するフェデレーション 展開がノードで設定されている場合は、ノードをIPv4 を使用するように戻すことはできません。

ステップ3 [Save (保存)] をクリックします。

XMPP のセキュリティ設定を更新した場合は、次の手順の1つを使用して次のサービスを再起動します。

- [Enable XMPP Client To IM/P Service Secure Mode (XMPP クライアント ツー IM/P サービスの セキュアモードを有効にする)]を編集した場合は、Cisco XCP Connection Manager を再起動 します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービ スアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール セン ター - 機能サービス)]を選択して、このサービスを再起動します。
- [Enable Web Client to IM/P Service Secure Mode (Web クライアント ツー IM/P サービスのセキュアモードを有効にする)]を編集した場合は、Cisco XCP Web Connection Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Feature Services (コントロール センター 機能サービス)]を選択して、このサービスを再起動します。

次の作業

IM and Presence サービス ノードの XMPP クライアントをサポートするサービスをオンに設定します。

関連トピック

サードパーティ製クライアントの統合, (19ページ)

IM and Presence サービスのオンによる XMPP クライアントのサポート

IM and Presence サービス クラスタ内の各ノードでこの手順を実行します。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ)] > [Tools (ツール)] > [Service Activation (サービスの開始)]を選択します。
- **ステップ2** [Server (サーバ)] メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)] ノードを 選択します。
- ステップ3 次のサービスをオンにします。
 - Cisco XCP Connection Manager: XMPP クライアントまたはIM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、このサービスをオンします。
 - Cisco XCP Authentication Service: XMPP クライアント、XMPP ベースの API クライアント、 または IM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、こ のサービスをオンにします。
 - Cisco XCP Web Connection Manager: XMPP クライアント、または IM and Presence サービスの XMPP ベースの API クライアントを統合する場合は、このサービスを任意でオンにします。

ステップ4 [Save (保存)] をクリックします。

ヒント XMPP クライアントが正常に機能するように、クラスタ内のすべてのノードでCisco XCP Router がオンになっていることを確認します。

関連トピック

サードパーティ製クライアントの統合, (19ページ)

XMPPフェデレーションセキュリティ証明書でワイルドカードを有効にする

TLS 経由の XMPP フェデレーション パートナー間のグループ チャットをサポートするために、 XMPP セキュリティ証明書のワイルドカードを有効にする必要があります。

デフォルトでは、XMPPフェデレーションセキュリティ証明書の*cup-xmpp-s2s*には IM and Presence サービス展開によって設定されるすべてのドメインが含まれます。これらは、証明書内のサブ ジェクト代替名(SAN)エントリとして追加されます。同じ証明書内のすべてのホストドメイン のワイルドカードを指定する必要があります。したがって、"example.com"の SAN エントリの代 わりに、XMPP セキュリティ証明書は "*.example.com"の SAN エントリが含まれる必要がありま す。グループチャットサーバのエイリアスが IM and Presence サービス システムの1つのホスト ドメインのサブドメインなので、ワイルドカードが必要とされます。例: "conference.example.com"



ニント 各ノードの cup xmpp s2s の証明書を表示するために、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Security (セキュリティ)]> [Certificate Management (証明書の管理)]を選択し、[cup-xmpp-s2s.pem]リンクをクリックします。

手順

- ステップ1 [System (システム)]>[System Security (システム セキュリティ)]を選択します。
- **ステップ2** [Enable Wildcards in XMPP Federation Security Certificates (XMPP Federation セキュリティ証明書の ワイルドカードを有効にする)]をオンにします。
- **ステップ3** [Save (保存)] をクリックします。

次の作業

Cisco XMPP Federation Connection Manager サービスが動作していて、XMPP Federation が有効になっ ているクラスタ内の全ノードの XMPP Federation セキュリティ証明書を再生成する必要がありま す。TLS 経由の XMPP Federation グループ チャットをサポートするために、このセキュリティ設 定はすべての IM and Presence サービス クラスタで有効である必要があります。

FIPS 140-2 モードの設定

FIPS 140-2 モード

Federal Information Processing Standard (FIPS) は、暗号モジュールで従う必要がある要件を定義する米国およびカナダ政府の認証規格です。

警告 今のところ、IM and Presence Service は FIPS 認証を受け取っていません。認証が完了するまで、FIPS 140-2 モードは正式にサポートされません。

FIPS 140-2 にモードを有効にすると、IM and Presence Service がリブートし、起動時に証明書のセルフテストを実行します。さらに、暗号モジュールの整合性チェックを実行してからキー関連情報を再生成します。 この時点で、IM and Presence Service は FIPS 140-2 モードで動作します。

IM and Presence Service は、起動時のセルフテストを実行したり、承認済みの暗号化機能のリスト に限定するなどして、FIPS 要件を満たします。

IM and Presence の FIPS モードは FIPS 140-2 レベル 1 で検証された OpenSSL FIPS モジュール バー ジョン 1.2 を使用します。 OpenSSL の関連マニュアルは、http://www.openssl.org/docs/fips/ で参照 できます。

IM and Presence Service で、次の FIPS 関連タスクを実行できます。

- •FIPS 140-2 モードの有効化
- FIPS 140-2 モードの無効化
- ・FIPS 140-2 モードのステータスの確認



(注) デフォルトでは、IM and Presence Service は非 FIPS モードです。 CLI を使用して FIPS モード を有効にする必要があります。 詳細については、『Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Solutions』を参照してください。

FIPS 140-2 モードでのノード リブート

FIPS が有効または無効の場合、IM and Presence サービス ノードは自動的にリブートされます。 FIPS 140-2 モードで IM and Presence サービス ノードがリブートすると、リブート後に各 FIPS 140-2 モジュールで FIPS の起動時のセルフテストをトリガーします。

Â

注意 これらのセルフテストのいずれかが失敗した場合、IM and Presence サービスは停止します。 起動時のセルフテストが一時的なエラーが原因で失敗した場合、IM and Presence サービスノー ドを再起動すると問題が解決します。 ただし、起動時のセルフテスト エラーが解消されない 場合、FIPS モジュールに重大な問題があり、リカバリ CDの使用が唯一のオプションとなりま す。

証明書の強制手動同期

FIPSが有効の場合、すべての証明書が再生成されます。ただし証明書は、クラスタ間ピアの間で 交換されていない場合があります。この状況が発生した場合は、クラスタ間ピアの間の証明書の 手動同期のために次の手順を実行します。

(注)

有効な FIPS がある 1 つのピアと有効な FIPS がない他のピアのクラスタ間ピアの間で、証明書 は交換されません。 すべてのピアが FIPS モードの場合にのみ、クラスタ間ピア間で証明書を 同期できます。

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[Presence(プレゼンス)]>[Inter-Clustering(クラスタ間設定)]を選択します。

- **ステップ2** [intercluster peer whose certificate is not present (証明書が存在しないクラスタ間ピア)]を選択し、 [Force Manual Sync (強制手動同期)]オプションを選択します。
- ステップ3 設定の詳細を確認し、[Delete(削除)]をクリックします。
- **ステップ4** このコマンドを使用して CLI で FIPS を有効にします。 utils fips enable ノードがリブートします。
- ステップ5 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
 [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間設定)]を選択し、クラスタ間ピアを再度 追加します。
- ステップ6 すべての証明書が同期されていることを確認します。(注) これには数分かかることがありま

- **ステップ7** 証明書が、20分後に同期されない場合は、[intercluster peer whose certificate is not present (証明書が 存在しないクラスタ間ピア)]を選択し、[Force Manual Sync (強制手動同期)]オプションを選択 します。
 - (注) 中間またはルート認証局証明書をインポートした後、署名証明書をインポートする前 に、10分確保することを推奨します。

す。



クラスタ間ピアの設定

- ・ クラスタ間展開の前提条件, 151 ページ
- ・ クラスタ間ピアの設定, 152 ページ

クラスタ間展開の前提条件

スタンドアロンの IM and Presence Service クラスタ内で、IM and Presence データベース パブリッ シャ ノード間にクラスタ間ピアを設定します。 クラスタ内の IM and Presence Service サブスクラ イバ ノードには、クラスタ間ピア接続を設定する必要はありません。 ネットワークで IM and Presence Service クラスタ間ピアを設定する前に、次の点に注意してください。

- クラスタ間ピアをそれぞれ別の Cisco Unified Communications Manager と統合する必要があり ます。
- ホームの IM and Presence Service クラスタとリモートの IM and Presence Service クラスタの両 方で、必要なマルチノード設定を完了する必要があります。
 - 。必要に応じてシステムトポロジを設定し、ユーザを割り当てます。
 - 。クラスタ内の各 IM and Presence Service ノードでサービスをアクティブにします。
- ローカルの IM and Presence データベース パブリッシャ ノードとリモートの IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで AXL インターフェイスをオンにする必要があります。 IM and Presence Service は、デフォルトでは AXL 権限を持つクラスタ間アプリケーション ユーザを作成します。 クラスタ間ピアを設定するには、リモートの IM and Presence Service ノードのクラスタ間アプリケーション ユーザのユーザ名とパスワードが必要です。
- ローカルの IM and Presence データベース パブリッシャ ノードとリモートの IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで Sync Agent をオンにする必要があります。 クラスタ間 ピアを設定する前に、Sync Agent が Cisco Unified Communications Manager からのユーザの同 期化を完了できるようにします。

プレゼンスユーザプロファイルの特定など、クラスタ間展開のサイジングおよびパフォーマンス に関する推奨事項については、IM and Presence Service の SRND を参照してください。

クラスタ間ピアの設定

クラスタ間ピアの設定

ローカルの IM and Presence サービス クラスタのデータベース パブリッシャ ノードと (ピア関係 を形成するローカル クラスタを有する) リモートの IM and Presence サービス クラスタのデータ ベース パブリッシャ ノードでこの手順を実行します。

はじめる前に

- ローカルの IM and Presence サービス ノードの AXL インターフェイスをアクティブにし、 AXL インターフェイスがリモートの IM and Presence サービス データベース パブリッシャ ノードでアクティブであることを確認します。
- Sync Agent がローカル クラスタおよびリモート クラスタの Cisco Unified Communications Manager からのユーザ同期化を完了したことを確認します。
- ・リモートの IM and Presence サービス ノードのクラスタ間アプリケーション ユーザの AXL ユーザ名とパスワードを取得します。
- ネットワークでDNSを使用しない場合は、IM and Presence サービスのデフォルトドメインと クラスタ間展開のノード名の値に関するトピックを参照してください。
- この手順を続行する前に、無効なユーザIDまたは重複したユーザIDを解決します。詳細については、エンドユーザの管理および処理に関するトピックを参照してください。

制約事項

すべての IM and Presence サービス クラスタのクラスタ間トランク転送として TCP を使用することを推奨します。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間設定)]を選択します。
- **ステップ2** リモートの IM and Presence サービス クラスタのデータベース パブリッシャ ノードの IP アドレス を入力します。
- **ステップ3** AXL 権限を持つリモートの IM and Presence サービス ノードのアプリケーション ユーザのユーザ 名を入力します。
- **ステップ4** AXL 権限を持つリモートの IM and Presence サービス ノードのアプリケーション ユーザの関連付 けられたパスワードを入力します。
- ステップ5 SIP 通信の優先プロトコルを入力します。
- **ステップ6** (任意) 外部電話番号マスク値を入力します。これは、リモートクラスタから取得された電話 番号に適用する E.164 マスクです。
- **ステップ7** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ8** ローカル クラスタ内のすべてのノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。
- **ステップ9** この手順を繰り返してリモートのクラスタ間ピアを作成し、次にリモートクラスタのすべての ノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。
 - ヒント Sync Agent が (ローカル クラスタまたはリモート クラスタの) Cisco Unified Communications Manager からのユーザの同期化を完了する前にクラスタ間ピア接続を設 定した場合は、クラスタ間ピア接続のステータスは失敗として表示されます。
 クラスタ間転送プロトコルとしてTLSを選択する場合は、IM and Presence サービスは、 クラスタ間ピアの間で証明書を自動的に交換して、セキュアな TLS 接続を確立しよう とします。 IM and Presence サービスは、証明書交換がクラスタ間ピアのステータスのセ
 - クションで正常に行われるかどうかを示します。

次の作業

クラスタ間の Synch Agent をオンに設定します。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ~-ジ)クラスタ間展開のノード名の値, (34 ~-ジ)クラスタ間展開の IM and Presence のデフォルト ドメイン値, (34 ~-ジ)Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ~-ジ)クラスタ間展開のノード名の値, (34 ~-ジ)クラスタ間展開のデフォルトのドメイン値

Intercluster Sync Agent のオン

デフォルトでは、IM and Presence Service は Intercluster Sync Agent パラメータをオンにします。 Intercluster Sync Agent パラメータがオンになっていることを確認するか、または手動でこのサー ビスをオンにするには、この手順を使用します。

Intercluster Sync Agent は、次の処理のために AXL/SOAP インターフェイスを使用します。

- ユーザが(ローカルクラスタ上の)ローカルユーザであるか、それとも同じドメイン内の リモート IM and Presence Service クラスタ上のユーザであるかを IM and Presence Service が判 断できるように、ユーザ情報を取得します。
- ローカルユーザへのリモートIM and Presence Service クラスタの変更をクラスタに通知します。

(注)

ローカル IM and Presence データベース パブリッシャ ノードからリモート IM and Presence デー タベース パブリッシャ ノードへのユーザ情報の同期に加えて、Intercluster Sync Agent はクラ スタのすべてのノード間のセキュリティも処理するため、IM and Presence Service クラスタ内 のすべてのノードで Intercluster Sync Agent をオンにする必要があります。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ)] > [Tools (ツール)] > [Control Center Network Services (コントロール センター ネットワーク サービス)]を選択します。
- **ステップ2** [Server (サーバ)]メニューから [IM and Presence Service (IM and Presence Service)]ノードを選択 します。
- ステップ3 [Cisco Intercluster Sync Agent (Cisco クラスタ間同期エージェント)]を選択します。
- ステップ4 [Start (開始)]をクリックします。

次の作業

クラスタ間ピアの状態を確認する手順に進みます。

関連トピック

マルチノードの拡張性機能, (27ページ)

I

クラスタ間ピア ステータスの確認

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択します。
- **ステップ2** 検索条件メニューからピア アドレスを選択します。
- ステップ3 [Find (検索)]をクリックします。
- **ステップ4** 表示するピア アドレス エントリを選択します。
- ステップ5 [Inter-cluster Peer Status (クラスタ間ピアステータス)] ウィンドウで次の操作を実行します。
 - a) クラスタ間ピアの各結果エントリの横にチェックマークがあることを確認します。
 - b) [Associated Users (関連ユーザ)]の値がリモートクラスタのユーザ数と等しいことを確認します。
 - c) クラスタ間転送プロトコルとして TLS を選択した場合は、[Certificate Status (証明書のステー タス)]項目に TLS 接続のステータスが表示され、IM and Presence Service が正常にクラスタ間 でセキュリティ証明書を交換したかどうかが示されます。証明書が同期されない場合は、(こ のモジュールで説明されているように)手動で Tomcat 信頼証明書を更新する必要があります。 その他の証明書交換エラーについては、オンライン ヘルプで推奨処置を確認してください。
- **ステップ6** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- **ステップ7** [Inter-Clustering Troubleshooter (クラスタ間トラブルシュータ)]セクションで、各クラスタ間ピア 接続エントリのステータスの横にチェックマークがあることを確認します。

Intercluster Sync Agent の Tomcat 信頼証明書の更新

クラスタ間ピアの tomcat 証明書のステータスが同期されない場合は、Tomcat 信頼証明書を更新す る必要があります。クラスタ間展開では、このエラーは、新しいリモートクラスタを指すように 既存のクラスタ間ピア設定を再利用する場合に発生します。具体的には、既存の [Inter-cluster Peer Configuration (クラスタ間ピア設定)]ウィンドウで、新しいリモートクラスタを指すように [Peer Address (ピアアドレス)]値を変更します。このエラーは、初めて IM and Presence をインストー ルしたとき、または IM and Presence Service のホスト名またはドメイン名を変更した場合、あるい は Tomcat 証明書を再生成した場合にも発生することがあります。

この手順では、接続エラーがローカルクラスタで発生した場合、および「破損した」Tomcat信頼 証明書がリモートクラスタに関連付けられている場合にTomcat信頼証明書を更新する方法につ いて説明します。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Inter-Clustering (クラスタ間)]を選択します。
- ステップ2 リモートクラスタと証明書を同期するには、[Force Sync (強制同期)]を選択します。
- **ステップ3** 表示される確認ウィンドウで、[Also resync peer's Tomcat certificates (ピアの Tomcat 証明書も再同 期)]を選択します。
- ステップ4 [OK] をクリックします。
 - (注) 自動的に同期しなかった証明書がある場合は、[Intercluster Peer Configuration (クラスタ 間ピアの設定)]ウィンドウに移動します。xのマークが付けられたすべての証明書が 存在していないため、手動でコピーする必要があります。





機能設定

- IM and Presence Service 設定のアベイラビリティとインスタント メッセージ, 159 ページ
- OpenAM シングル サインオン, 167 ページ



IM and Presence Service 設定のアベイラビリ ティとインスタントメッセージ

- IM and Presence Service のアベイラビリティの設定, 159 ページ
- IM and Presence Service の IM 設定, 162 ページ

IM and Presence Service のアベイラビリティの設定

IM and Presence サービス クラスタのプレゼンス ステータス共有のオン/オフ

この手順では、IM and Presence Service クラスタのすべてのクライアントアプリケーションにおけ るプレゼンス ステータス共有をオンまたはオフにする方法について説明します。

プレゼンス ステータス共有は、IM and Presence Service でデフォルトでオンになっています。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Standard Configuration (標準設定)]を選択しま す。
- ステップ2 プレゼンスステータスを設定します。次のいずれかの操作を実行します。
 - IM and Presence Service クラスタでのプレゼンスステータス共有をオンするために、[Enable availability sharing (プレゼンスステータス共有の有効化)]のチェックボックスをオンにしてください。この設定をオンにすると、IM and Presence Service では、ユーザのポリシー設定に基づいて、クラスタ内のすべてのユーザ間でそのユーザのプレゼンスステータス情報が共有されます。

ユーザのデフォルトのポリシー設定では、他のすべてのユーザがそのプレゼンスステータス を表示できます。 ユーザは、Cisco Jabber クライアントから、ポリシー設定をします。

- IM and Presence Service クラスタですべてのクライアントのプレゼンスステータス共有をオフ するために、[Enable availability sharing(プレゼンスステータス共有の有効化)]のチェック ボックスをオフにしてください。この設定をオフにすると、IM and Presence Service では、 IM and Presence Service クラスタ内の他のユーザとプレゼンスステータスが共有されません。 また、クラスタ外から受信したプレゼンスステータス情報も共有されません。ユーザは自 分のプレゼンスステータスだけを表示できます。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ4 次のサービスを再起動します。
 - a) Cisco XCP Router
 - b) Cisco Presence Engine
 - ・プレゼンスステータス共有をオフにすると、ユーザは、クライアントアプリ ケーションで自分のプレゼンスステータスを表示できます。その他のすべての ユーザのプレゼンスステータスはグレー表示されます。
 - プレゼンスステータス共有をオフにして、ユーザがチャットルームに入ると、
 そのプレゼンスステータスは、緑色のアイコンで"不明"ステータスを示します。

一時的(アドホック)プレゼンス登録の設定

(注)

これらの設定で、ユーザ連絡先リストにないユーザに一時的(アドホック)プレゼンス 登録 を開始できます。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Standard Configuration (標準設定)]を選択しま す。
- ステップ2 Cisco Jabber ユーザ用の一時的(アドホック)プレゼンス登録をオンにするために、[Enable ad-hoc presence subscriptions(一時的(アドホック)プレゼンス登録を有効にする)]のチェックボック スをオンにします。
- ステップ3 IM and Presence Service が一度に指定する実行中の一時的(アドホック)プレゼンス登録の最大数を設定します。ゼロの値を設定する場合、IM and Presence Service は実行中の一時的(アドホック)プレゼンス登録を無制限に許可します。
- ステップ4 一時的(アドホック)プレゼンス登録の存続可能時間値(秒単位)を設定します。 この存続可能時間値が経過すると、IM and Presence Service は一時的(アドホック)プレゼンス登 録をドロップし、そのユーザのプレゼンス ステータスを一時的にモニタしなくなります。

(注) ユーザがまだ一時的(アドホック)プレゼンス登録からのインスタントメッセージを 表示している間に存続可能時間値が経過した場合は、表示されるプレゼンスステータ スが最新でないことがあります。

ステップ5 [Save (保存)]をクリックします。
 この設定のために IM and Presence Service のどのサービスも再起動する必要はありません。ただし、Cisco Jabber ユーザは、サインアウトしてからサインインし直して、IM and Presence Service の最新の一時的(アドホック)プレゼンス登録設定を取得する必要があります。

ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定

ユーザの連絡先リストの最大サイズを設定できます。これはユーザが連絡先リストに追加できる 連絡先の数です。 この設定は、Cisco Jabber クライアント アプリケーションとサードパーティ ク ライアント アプリケーションの連絡先リストに適用されます。

連絡先の最大数に到達したユーザは、連絡先リストに新しい連絡先を追加できず、他のユーザも そのユーザを連絡先として追加できません。ユーザが連絡先リストの最大サイズに近く、最大数 を超える連絡先を連絡先リストに追加すると、IM and Presence Service は超過した連絡先を追加し ません。たとえば、IM and Presence Serviceの連絡先リストの最大サイズが 200 であるとします。 ユーザに 195 件の連絡先があり、ユーザが6件の新しい連絡先をリストに追加しようとすると、 IM and Presence Service は5 件の連絡先を追加し、6 件目の連絡先を追加しません。

ヒント

連絡先リストのサイズが上限に到達しているユーザがいると、Cisco Unified CM IM and Presence の管理の [System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)] に表示されます。

IM and Presence Service にユーザを移行する場合は、ユーザ連絡先リストのインポート中に連絡先 リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を無制限に設定することを推奨します。これは移 行された各ユーザ連絡先リストが完全にインポートされることを保障します。すべてのユーザが 移行した後、連絡先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を優先値にリセットできます。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]を選択します。
- ステップ2 [Maximum Contact List Size (per user) (連絡先リストの最大サイズ (ユーザごと))]設定の値を 編集します。
 デフォルト値は 200 です。

ヒント 連絡先リストのサイズを無制限にするには、[No Limit (無制限)] チェックボックスを オンにします。

- **ステップ3** [Save (保存)] をクリックします。
- ステップ4 Cisco XCP Router サービスを再起動します。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ページ)

ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定

ユーザのウォッチャの数、特にユーザのプレゼンスステータスを表示するために登録できるユー ザの最大数を設定できます。 この設定は、Cisco Jabber クライアントとサードパーティ クライア ントの連絡先リストに適用されます。

IM and Presence サービスにユーザを移行する場合は、ユーザ連絡先リストのインポート中に連絡 先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を無制限に設定することを推奨します。これは 移行された各ユーザ連絡先リストが完全にインポートされることを保障します。すべてのユーザ が移行した後、連絡先リストの最大サイズと最大のウォッチャの設定を優先値にリセットできま す。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]を選択します。
- ステップ2 [Maximum Watchers (per user) (ウォッチャの最大数(ユーザごと))]設定の値を編集します。 デフォルト値は 200 です。
 - **ヒント** ウォッチャの無制限の監視を許可するには、[No Limit (無制限)] チェックボックスを オンにします。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ4 Cisco XCP Router サービスを再起動します。

IM and Presence Service の IM 設定

IM and Presence Service クラスタのインスタント メッセージのオン/オフ

この手順では、IM and Presence Service クラスタのすべてのクライアント アプリケーションにおけ るインスタントメッセージ機能をオンまたはオフにする方法について説明します。インスタント メッセージ機能は、IM and Presence Service でデフォルトでオンになっています。



注意 IM and Presence Service のインスタントメッセージ機能をオフにすると、すべてのグループ チャット機能(アドホックおよびパーシステントチャット)が IM and Presence Service で動作 しません。Cisco XCP Text Conference サービスをオンにしないか、IM and Presence Service の パーシステントチャットの外部データベースを設定しないことを推奨します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Settings (設定)]を選択します。
- **ステップ2** インスタントメッセージングを設定します。 次のいずれか1つの処理を実行します。
 - IM and Presence Service クラスタのクライアントアプリケーションにおけるインスタントメッセージ機能をオンにするには、[Enable instant messaging(インスタントメッセージを有効にする)]のチェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、クライアントアプリケーションのローカルユーザはインスタントメッセージを送受信できます。
 - IM and Presence Service クラスタのクライアントアプリケーションにおけるインスタントメッセージ機能をオフにするには、[Enable instant messaging (インスタントメッセージを有効にする)]のチェックボックスをオフにします。

この設定をオフにすると、クライアントアプリケーションのローカル ユーザはインスタン トメッセージを送受信できません。ユーザは、プレゼンス ステータスおよび電話操作にの みインスタントメッセージアプリケーションを使用できます。 この設定をオフにすると、 ユーザはクラスタの外部からインスタントメッセージを受信しません。

- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ4 Cisco XCP Router サービスを再起動します。

オフライン インスタント メッセージのオン/オフ

デフォルトでは、IM and Presence サービスはユーザがオフラインのときにユーザに送信されたイ ンスタントメッセージを(ローカルに)保存し、ユーザが次にクライアントアプリケーションに サインインしたときに、IM Presence サービスはこれらのインスタントメッセージをユーザに配信 します。 この機能をオフに(抑制)して、IM and Presence サービスがオフライン インスタント メッセージを保存しないようにすることができます。 たとえば、この機能が大きなメッセージス トレージを必要とする大規模な展開では、パフォーマンスを向上させるためにオフラインインス タントメッセージを抑制できます。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]> [Settings (設定)]を選択します。
- ステップ2 オフライン インスタント メッセージングを設定します。 次のいずれかの操作を実行します。
 - IM and Presence サービスのオフライン インスタント メッセージのストレージをオフにする には、[Suppress Offline Instant Messaging (オフラインインスタント メッセージの抑制)]の チェックボックスをオンにします。この設定をオンにすると、IM and Presence サービス は ユーザがオフラインのときにユーザに送信されたインスタントメッセージを、ユーザが次に クライアント アプリケーションにサインインしたときにユーザに配信しません。
 - IM and Presence サービスのオフラインインスタントメッセージのストレージをオンにするには、[Suppress Offline Instant Messaging(オフラインインスタントメッセージの抑制)]の チェックボックスをオフにします。この設定をオフにすると、IM and Presence サービスは ユーザがオフラインのときにユーザに送信されたインスタントメッセージを、ユーザが次に クライアントアプリケーションにサインインしたときにユーザに配信します。
- **ステップ3** [Save (保存)] をクリックします。

インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可

ユーザがコンピュータでインスタントメッセージ履歴をローカルにログ記録することを防止また は許可できます。 クライアント側では、アプリケーションがこの機能をサポートしている必要が あります。これは、インスタントメッセージのログ記録の防止を実行する必要があります。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Settings (設定)]を選択します。
- **ステップ2** 次のようにインスタントメッセージ履歴のログ記録の設定を行います。
 - クライアントアプリケーションのユーザに IM and Presence サービスでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可する場合は、[Allow clients to log instant message history (on supported clients only) (クライアントでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可(サポートされるクライアントでのみ))]をオンにしてください。
 - クライアントアプリケーションのユーザに IM and Presence サービスでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可しない場合は、[Allow clients to log instant message history (on supported clients only) (クライアントでインスタントメッセージ履歴のログ記録を許可(サポートされるクライアントでのみ))]をオフにしてください。
ステップ3 [Save (保存)]をクリックします。

インスタント メッセージでのカット アンド ペーストの許可

ユーザがコンピュータでインスタントメッセージ履歴をローカルにログ記録することを防止また は許可できます。 クライアント側では、アプリケーションがこの機能をサポートしている必要が あります。これは、インスタントメッセージのログ記録の防止を実行する必要があります。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Settings (設定)]を選択します。
- **ステップ2** 次のようにインスタントメッセージでのカットアンドペーストの設定を行います。
 - インスタントメッセージでカットアンドペーストすることをクライアントアプリケーションのユーザに許可する場合は、[Allow cut & paste in instant messages (インスタントメッセージのカットアンドペーストの許可)]をオンにします。
 - インスタントメッセージでカットアンドペーストすることをクライアントアプリケーションのユーザに許可しない場合は、[Allow cut & paste in instant messages (インスタントメッセージのカットアンドペーストの許可)]をオフにします。

ステップ3 [Save (保存)] をクリックします。





OpenAM シングル サインオン

- シングルサインオン設定のタスクリスト、168ページ
- ・ シングル サインオン設定の準備, 170 ページ

I

・ シングル サインオンの設定と管理のタスク, 173 ページ

シングル サインオン設定のタスクリスト

次の図は、正常にSSOを設定するために必要なタスクの手順について説明します。この順序どお りに、このフローで説明している各タスクを実行することを推奨します。

図 12:シングル サインオン設定のタスク フロー



次の表は、シングルサインオンを設定するタスクを示します。

表 18:シングル サインオン設定のタスク リスト

項目	タスク
1	Active Directory (AD) サーバの シングル サインオンを使用する OpenAM サーバの新しいユーザ アカウントをプロビジョニングします。
	(注) 先に進む前に、Windows Server 2008 のサポート ツールがインストール されていることを確認してください。
2	シングル サインオンのためにクライアント ブラウザを設定します。 サードパー ティ製ソフトウェア、Web ブラウザのリストのシステム要件、およびサポート対 象のバージョンの関連トピックを参照してください。

項目	タスク
3	Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 用の Microsoft Windows レジストリを設定します。
4	 Java Runtime Environment (JRE) をインストールします。 (注) Java キーストアと関連セキュリティ証明書は Apache Tomcat で動作する OpenAMサーバへのセキュア接続が必要になります。Java をインストー ルする手順は、自己署名されたセキュリティ証明書を使用するか、また は、証明局 (CA) によって署名されたセキュリティ証明書を使用する かによって異なります。
5	OpenAM に IM and Presence サービス証明書をインポートします。 シングル サイ ンオンを使用するための、各 IM and Presence サービスノードに対してこの作業を 実行します。
6	OpenAM Windows サーバで Apache Tomcat Web Container をインストールします。
7	Apache Tomcat で OpenAM War を展開します。
8	GUI Configurator を使用して OpenAM をセットアップします。 OpenAM サーバの FQDN を入力することで、Web ブラウザを使用する OpenAM web ベースの管理イ ンターフェイスにアクセスします。
9	 OpenAM サーバのポリシーの設定この手順で定義されるポリシー規則に従う必要があります。 (注) Cisco Unified CM IM and Presenceの管理/ユーザインターフェイスにアクセスするには、IM and Presence サービス ノードの FQDN を使用する必要があります。ノードのホスト名を使用しないでください。
10	SSO モジュールインスタンスを設定します。 同じ Active Directory ドメインが展開全体で使用される場合、単一モジュールインスタンスを、SSOの複数の IM and Presence サービス ノードによって共有できます。
11	OpenAM の J2EE Agent プロファイルを設定します。 SSO を使用する各 IM and Presence サービス ノードの J2EE エージェント用の OpenAM サーバの関連 J2EE Agent プロファイルを設定する必要があります。
12	OpenAM セッション タイムアウトを IM and Presence サービス ノードのセッショ ン タイムアウト パラメータ設定よりも大きい値に設定します。
13	SSO を使用して各 IM and Presence サービス ノードの tomcat-trust の信頼ストアに OpenAM 証明書をインポートします。

I

項目	タスク
14	シングル サイン オンのアクティブ化
	注意
	SSOを有効にすると、サービスに影響を与えます。メンテナンス時間枠の間に、 SSOを有効にすることを強く推奨します。

シングル サインオンのセットアップ時に必要のない次の追加タスクを実行できます。

- ・シングル サイン オンの無効化
- Windows での OpenAM のアンインストール
- ・デバッグ レベルの設定
- ・シングル サインオンのトラブルシューティング

関連トピック

シングル サイン オンの無効化, (205 ページ) Windows での OpenAM のアンインストール, (205 ページ) デバッグ レベルの設定, (206 ページ) シングル サインオンのトラブルシューティング

シングル サインオン設定の準備

シングル サインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要件

シングル サインオン (SSO) 機能では、OpenAM と呼ばれる ForgeRock のサードパーティ製アプ リケーションを使用します。 OpenAM アプリケーションのサポートは、ForgeRock のみから利用 できます。 SSO 機能を OpenAM と連動できるようにするために、ソフトウェア要件と設定ガイド ラインが提供されています。 Windows Server での OpenAM のインストールについても、説明され ています。

ロードバランサの背後でのOpenAMの展開や、OpenAMサーバ間でのセッションレプリケーションの使用などの、OpenAMの高度な設定は検証されていません。これらの高度な機能の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/miscellany/oam90-cucm8586-cuc86-sso.pdf を参照してください。

SSO 機能には、次のサードパーティ製アプリケーションが必要です。

- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Active Directory
- ForgeRock Open Access Manager (OpenAM) バージョン 9.0



(注)

SSO 機能は、Active Directory と OpenAM を組み合わせて使用することにより、Web ベースの クライアント アプリケーションへの SSO アクセスを提供します。

これらのサードパーティ製品は、次の設定要件を満たす必要があります。

- Active Directory は、単に LDAP サーバとしてではなく、Windows ドメインベースのネット ワーク設定で導入する必要があります。
- OpenAM サーバは、ネットワーク上のすべてのクライアントシステムおよび Active Directory サーバからアクセスできる必要があります。
- Active Directory (ドメイン コントローラ) サーバ、Windows クライアント、IM and Presence Service、および OpenAM サーバは、同じドメイン内に存在する必要があります。
- ・DNS をドメイン内で有効にする必要があります。
- ・SSOに参加するすべてのエンティティのクロックを同期させる必要があります。

サードパーティ製品の詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。

次の表は、この章に示されている手順で使用され、テストされたソフトウェアアプリケーション とバージョンのリストです。シスコのサポートを受けるには、シスコは設定時にこれらの推奨要 件に従うことを推奨します。

表	19	:	ソ	フ	ト	ゥ	т	ア	1	Ň—	ジ	Ξ	ン	•
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

コンポーネント	バージョン
Active Directory	Windows Server 2008 R2 Enterprise
エンド ユーザ クライアント用のデスクトップ オペレーティング システム	Windows 7 Professional (SP1)
OpenAM	OpenAM Release 10.0
	http://forgerock.org/openam-archive.html
	詳細については、次を参照してください。
	https://wikis.forgerock.org/confluence/display/ openam/OpenAM+Release+Documentation
OpenAMの基盤となるオペレーティングシステム	Windows Server 2008 R2 Enterprise
OpenAM のロード先の Apache Tomcat	Tomcat 6.0.2.0、Tomcat 7.0.29 http://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/ v7.0.29/bin

コンポーネント	バージョン
OpenAMの Java Development Kit (JDK)の基盤 となるオペレーティング システム	JDK 7 アップデート
Web ブラウザ	Internet Explorer 8、9、および Mozilla Firefox 10、11

シングル サインオンの設定前の重要な情報

(注) Release 10.0(1)以降、エージェントのフロー SSO は FIPS モードとの互換性がありません。

SSOの設定が可能な限り円滑に動作するよう、SSOを設定する前に次の情報を収集することを推奨します。

- OpenAM システムのインストールベースのオペレーティングシステム(Windows サーバなど)が動作していることを確認します。
- OpenAM が統合される Windows Active Directory (AD) サーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を書き留めます。
- OpenAM をインストールする Windows サーバの FQDN を書き留めます。
- IM and Presence Web アプリケーションのタイムアウトが、クラスタ内のすべての IM and Presence ノード間で一貫して設定されていることを確認し、そのタイムアウト値を書き留め ます。 Cisco Unified CM IM and Presence の管理 CLI を使用して、show webapp session timeout コマンドを入力し、タイムアウト値を確認します。詳細については、『Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions (Cisco Unified Communications ソ リューション用コマンドラインインターフェイス リファレンス ガイド)』を参照してくだ さい。
- 「sAMAccountName」をユーザ ID の LDAP 属性として使用して、Active Directory (AD) からユーザを同期するように Cisco Unified Communications Manager が設定されていることを確認します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide (Cisco Unified Communications Manager システム ガイド)』の「DirSync サービス」の章を参照してください。

シングルサインオンの設定と管理のタスク

シングル サインオンの Active Directory のプロビジョニング

はじめる前に

Windows Server 2008 がインストールされたツールをサポートすることを確認します。 サポート ツールは、Windows Server 2008 にデフォルトでインストールされています。

手順

- ステップ1 Active Directory (AD) サーバにログインします。
- ステップ2 [Start (開始)]メニューで、[Programs (プログラム)]>[Administration Tools (管理ツール)]を 選択し、[Active Directory Users and Computers (アクティブ ディレクトリ ユーザとコンポーネント)]を選択します。
- ステップ3 [Users (ユーザ)]を右クリックし、[New (新規)]>[User (ユーザ)]を選択します。
- ステップ4 [User logon name (ユーザログイン名)]フィールドに、「OpenAM サーバのホスト名」を入力します。
 - (注) OpenAM サーバ のホスト名にドメイン名を含めることはできません。
- **ステップ5** [Next (次へ)]をクリックします。
- **ステップ6** パスワードを入力し、確認します。 このパスワードはステップ 10 で必要です。
- ステップ7 [User Must Change at Next login (ユーザは次のログイン時に変更する必要があります)] チェック ボックスをオフにします。
- **ステップ8** [Next (次へ)]をクリックします。
- **ステップ9**新しいユーザアカウントの作成を終了するには、[Finish (完了)]をクリックします。
- ステップ10 コマンドプロンプトから次のコマンドを使用して、AD サーバの keytab ファイルを作成します。 ktpass -princ HTTP/<hostname>.<domainname>@<DCDOMAIN> -pass <password> -mapuser <userName> -out <hostname>.HTTP.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -target <DCDOMAIN>

例:

ktpass -princ HTTP/server1.cisco.com@CISCO.COM -pass cisco!123 -mapuser server1 -out server1.HTTP.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -target CISCO.COM 値は次のとおりです。

パラメータ	説明
hostname	OpenAM サーバのホスト名(FQDN ではなく)。 たとえば、server1
domainname	AD ドメイン名。 たとえば、cisco.com。

パラメータ	説明
DCDOMAIN	印刷字体の大文字で入力される AD ドメイン名。 この例では、 CISCO.COM。
password	この前の手順で OpenAM サーバのユーザアカウントを作成したとき に指定したパスワード値。
userName	ステップ4で入力した AD アカウント名。 この値は OpenAM サーバ のホスト名である必要があります。 この例では、server1。

- (注) 後の手順で使用するため -princ 値を記録します。
- ステップ11 keytabファイルが正常に作成されたら、OpenAMサーバの場所にkeytabファイルをコピーします。 このパスは、後で OpenAM 設定で指定します。ディレクトリを C: \> の下に作成して、上記の キータブ ファイルをコピーします。 たとえば、C: / keytab/server1.HTTP.keytab。

シングル サインオン用のクライアント ブラウザ設定

ブラウザベースのクライアントアプリケーションに SSO を使用する場合は、Web ブラウザを設 定する必要があります。ここでは、SSOを使用するようにクライアントブラウザを設定する方法 について説明します。

シングル サインオン用の Internet Explorer の設定

SSO 機能は、Internet Explorer を実行している Windows クライアントをサポートします。 SSO を 使用するために Internet Explorer を設定するには、次の手順を実行します。

 \mathcal{D}

ヒント サポートされる Web ブラウザの詳細については、サードパーティ製ソフトウェアとシングル サインオンのシステム要件に関連するトピックを参照してください。

手順

- **ステップ1** [Tools(ツール)]>[Internet Options(インターネットオプション)]>[Advanced(詳細)] タブを 選択します。
- ステップ2 [Enable Integrated Windows Authentication (統合 Windows 認証を有効にする)]をオンにします。
- ステップ3 [OK] をクリックして変更を保存します。
- ステップ4 Internet Explorer を再起動します。
- ステップ5 [Tools (ツール)]>[Internet Options (インターネットオプション)]>[Security (セキュリティ)]
 >[Local Intranet (ローカルイントラネット)]を選択し、[Custom Level (レベルのカスタマイズ)]
 をクリックします。
- **ステップ6** [User Authentication (ユーザ認証)]で、[Automatic Logon Only in Intranet Zone (イントラネット ゾーンでのみ自動的にログオンする)]を選択します。
- ステップ7 [OK] をクリックします。
- ステップ8 [Sites (サイト)]をクリックします。
- **ステップ9** [Automatically detect intranet network (イントラネットのネットワークを自動的に検出する)]をオンにします。
- **ステップ10** [Advanced (詳細)] をクリックします。
- **ステップ11** [Add this web site to the zone (この Web サイトをゾーンに追加する)]フィールドに、OpenAM サー バの FQDN を https://OpenAM FQDN の形式で入力します。
- ステップ12 [Add (追加)]をクリックします。
- ステップ13 [Close (閉じる)]をクリックします。
- ステップ14 [OK] をクリックします。
- ステップ15 [Enable Protected Mode (保護モードを有効にする)]をオフにします。
- ステップ16 [Apply (適用)]をクリックします。
- ステップ17 [OK] をクリックします。
- ステップ18 Internet Explorer を再起動します。
- ステップ19 Windows レジストリエディタを開きます。 次のいずれかの操作を実行します。
 - Windows XP または Windows 2008 では、[Start (開始)]>[Run (実行)]を選択し、「*regedit*」 と入力します。
 - Windows Vista および Windows 7.0 では、[Start (開始)]をクリックし、「*regedit*」と入力します。 Windows Vista では、[Continue (継続)]をクリックする必要があります。
- ステップ20 登録キー [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\]の下の [New (新規)]> [NewDWORD (32-bit) value (DWORD (32 ビット)値)]を右クリックして、選択し、 SuppressExtendedProtection に名前を変更します。
 管理者のみ DWORD を設定できます。
- **ステップ21** 次の値を設定します。
 - •[Base (表記)]:[hexadecimal (16 進)]

• [Value data (値のデータ)]: 002

新しく作成された DWORD は、LSA ディレクトリ リストに次のように表示されます。

- Name: SuppressExtendedProtection
- Type: REG_DWORD
- Value: 0x0000002 (2)

関連トピック

シングル サインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要件, (170ページ)

シングル サインオン用の Firefox の設定

SSO 機能は、Firefox を実行する Windows クライアントをサポートしています。

£	١
•	

ヒント サポートされている Web ブラウザの一覧については、「サードパーティ製ソフトウェアとシ ングル サインオンのシステム要件」に関するトピックを参照してください。

手順

ステップ1	Firefox を開き、	次の URL を入	力します。	about:config
-------	--------------	-----------	-------	--------------

- **ステップ2** [network.negotiate-auth.trusted-uris] ヘスクロール ダウンし、[Preference Name (プリファレンス名)] を右クリックし、[Modify (変更)]を選択します。
- ステップ3 ドメイン(たとえば、cisco.com)に文字列値を設定します。
- **ステップ4** [OK] をクリックします。

関連トピック

シングルサインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要件, (170ページ)

Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 用の Windows レジストリ設定

Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 用の SSO 設定は任意です。 この設定を実現するには、デスクトップ クライアントの新しいレジストリ キーを作成する必要があります (Windows XP または Windows 7)。



管理者は、デスクトップ クライアント用の「allowtgtsessionkey」レジストリ キー エントリ を設定する必要があります。

この新しいレジストリキーは、オペレーティングシステムに応じて、次の場所のいずれかに保存します。

手順

- **ステップ1** 使用するオペレーティングシステムに応じて、次の場所のいずれかに移動します。
 - Windows XP : <code>HKEY_LOCAL_MACHINE $\$ System $\$ CurrentControlSet $\$ Control $\$ Lsa $\$ Kerberos</code>
 - Windows Vista/Windows 7 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
- **ステップ2** フォルダを右クリックし、[New (新規)]>[DWORD (32-bit) Value (DWORD (32-ビット) 値)] を選択し、「*allowtgtsessionkey*」に名前を変更します。
- **ステップ3**新しく作成されたレジストリキーを右クリックし、[Modify (変更)]を選択します。
- ステップ4 [Value data (値のデータ)]フィールドに、「I」と入力します。

Java のインストール

OpenAMはJava Runtime Environment(JRE)が動作している必要があります。次の手順は、**OpenAM** ベースのシステムを形成する Windows サーバに JRE をインストールするための詳細を提供しま す。

手順

- ステップ1 http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html に進みます。
- ステップ2 サーバ アーキテクチャ (Windows x86 または Windows x64) に対応する実行ファイル選択して、 JDK のインストール ファイルの推奨バージョンをダウンロードします。
 - (注) 推奨されるソフトウェアのバージョンの一覧については、シングルサインオンのサー ドパーティ製ソフトウェアのシステム要件に関連したトピックを参照してください。
- **ステップ3** ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、JDK のインストールを開始し、インストール ウィザードで提供されるデフォルト値を受け入れます。
 - (注) インストールディレクトリを書き留めてください。この値は、Java JREの位置を示し、 JDK のディレクトリパスを判断するために使用できます。使用される JDK 値に応じ て、サンプルの値は次のようになります。
 - jre-path=C:\Program Files\Java\jre7

- jdk-path=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03
- ステップ4 Javaキーストアと関連付けられたセキュリティ証明書は、Apache Tomcat で動作する OpenAM サーバへのセキュア接続を容易にするために必要とされます。 次のいずれかの操作を実行します。
 - OpenAM/Tomcatの自己署名セキュリティ証明書を使用する場合は、ステップ5に進みます。
 - OpenAM/Tomcat の認証局(CA)署名付きセキュリティ証明書を使用する場合は、ステップ 11 に進みます。

ステップ5 Windows サーバの Windows コマンドプロンプトを開くことによって、また、コマンドを実行することによってJavaキーストアを作成します。実行するコマンドは次のとおりです。c:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -validity 1825 -keystore C:\keystore C:\keystore に Javaキーストアファイルを作成します。keytool コマンドは、

<jdk-path>/bin ディレクトリにあり、上記のコマンドの keytool コマンドへの正確なパスは使用される JDK のバージョンによって異なる場合があります。keytool コマンドの詳細については、http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/keytool.html を参照してください。

- ステップ6 キーストア パスワードを入力するよう求められたら、有効なキーストア パスワードを入力します。たとえば、「cisco!123」などです。キーストアにアクセスする必要があるので、キーストアパスワードを書き留めておいてください。
 - (注) 実稼働サーバで値の例を使用せず、キーストアの固有のパスワード値を使用してくださ い。このパスワードは、Apache Tomcat コンフィギュレーション ファイルおよびユー ティリティのプレーン テキストで表示されます。
- ステップ7 名および姓を入力するよう求められたら、OpenAMサーバのFQDN(hostname.domainname)を入力します。 また、組織ユニット名、組織名、市または地域、都道府県、および2文字の国番号を入力するよう求められます。
- ステップ8 Tomcat パスワードを入力するよう求められたら、Tomcat プライベート キーに同じキー ストアの パスワードを使用するには、[Return] キーを押します。 Java キーストアは keytool コマンドで指定 された場所に作成されます。 たとえば、C:\keystore です。
- ステップ9 次のコマンドを使用して、キーストアの Tomcat 証明書を表示できます。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -list -v -alias tomcat -keystore C:\keystore

- **ステップ10** *Tomcat* の自己署名セキュリティ証明書を選択する場合は、この手順の最後に進み、このタスクを 実行を検討してください。
- **ステップ11** OpenAM/Tomcat の認証局(CA)署名のセキュリティ証明書を保存するために Java キーストアを 作成します。 Windows サーバでコマンド プロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -validity 1825 -keystore C:\keystore

このコマンドは、C:\keystore に Java キーストア ファイルを作成します。 keytool コマンドは、 <jdk-path>/bin ディレクトリにあり、上記の例の keytool コマンドへの正確なパスは使用される JDK のバージョンによって異なる場合があります。 keytool コマンドの詳細については、http:// docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/keytool.html を参照してください。

- ステップ12 キーストア パスワードを入力するよう求められたら、有効なキーストア パスワードを入力しま す。たとえば、「cisco!123」などです。キーストアにアクセスする必要があるので、キーストア パスワードを書き留めておいてください。
 実稼働サーバで値の例を使用せず、キーストアの固有のパスワード値を使用してください。この パスワードは、Apache Tomcat コンフィギュレーション ファイルおよびユーティリティのプレー ンテキストで表示されます。
- ステップ13 名および姓を入力するよう求められたら、OpenAM サーバの FQDN (hostname.domainname)を入 力します。 また、組織ユニット名、組織名、市または地域、都道府県、および2文字の国番号を入力するよう求められます。
- ステップ14 Tomcat パスワードを入力するよう求められたら、Tomcat プライベート キーに同じキー ストアの パスワードを使用するには、[Return] キーを押します。 Java キーストアは keytool コマンドで指定 された場所に作成されます。 たとえば、C:\keystore です。
- ステップ15 次のコマンドを使用して、キーストアの Tomcat 証明書を表示できます。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -list -v -alias tomcat -keystore C:\keystore

ステップ16 OpenAM/Tomcat インスタンスの証明書署名要求(CSR)を生成します。Windows サーバでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -certreq -keyalg RSA -alias tomcat -file certreq.csr -keystore C:\keystore

- ステップ17 CSR を CA に送信し、CSR に署名し、証明書を作成することを CA に要求します。 OpenAM サーバとなる Windows サーバに次の証明書を取得し、コピーします。
 - ・CAの署名またはルート証明書
 - ・中間署名証明書(該当する場合)
 - ・最新の署名付き OpenAM/Tomcat 証明書
 - (注) これらのタスクを完了する手順については、CAのマニュアルを参照してください。
- ステップ18 ステップ11で作成された Java キーストアに CA の署名またはルート証明書をインポートします。
 Windows サーバでコマンドプロンプトを開き、「この証明書を実行しますか」というプロンプト に「はい(yes)」と応答する次のコマンドを実行します。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -import -alias root -trustcacerts -file <filename_of_the_CA_root_certificate> -keystore C:\keystore

ステップ19 次のコマンドを使用して、キーストアの CA 署名の証明書を検索できます。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -list -v -alias root -keystore C:\keystore

ステップ20 ステップ11で作成された Java キーストアに他の中間署名証明書(該当する場合)をインポート します。Windowsサーバでコマンドプロンプトを開き、「この証明書を実行しますか」というプ ロンプトに「はい(ves)」と応答する次のコマンドを実行します。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -import -alias inter01 -trustcacerts -file <filepath_of_the_intermediate_signing_certificate> -keystore C:\keystore -alias オプションを Java キーストアに固定の値で更新する必要があります。そうしない場合、イ ンポート操作は「インポートされていない証明書は、alias<inter01>はすでに存在します」のよう なエラーになります。

ステップ21 次のコマンドを使用してキーストアの中間署名証明書を表示できます。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -list -v -alias inter01 C:\keystore - alias オプションを表示する中間証明書の対応するエイリアス値で更新する必要があります。 上 記の例は、「inter01」のサンプルエイリアス値を使用します。

ステップ22 ステップ11 で作成された Java キーストアに最新の署名付き証明書の OpenAM/tomcat 証明書をインポートします。 Windows サーバでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

例:

C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -import -alias tomcat -file <new_certificate_filepath> -keystore C:\keystore

ステップ23 次のコマンドを使用して、キーストアの新しい OpenAM/Tomcat 証明書を表示できます。

例:

```
C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keytool.exe" -list -v -alias tomcat -keystore C:\keystore C:\keystore
```

関連トピック

シングル サインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要件, (170ページ) IM and Presence サービスへの OpenAM 証明書のインポート, (196ページ)

OpenAM への IM and Presence 証明書のインポート

OpenAMはSSOが有効に設定された各 IM and Presence サービス ノードに存在する J2EE エージェ ントコンポーネントと通信する必要があります。この通信は暗号化されたチャネル経由であるた め、必要なセキュリティ証明書を OpenAM にインポートする必要があります。

OpenAM サーバは確立される暗号化された通信チャネルの各 IM and Presence サービス ノードが提示するセキュリティ証明書を信頼する必要があります。OpenAM は OpenAM キーストアへ必要な セキュリティ証明書をインポートすることでセキュリティ証明書を信頼します。特定の IM and Presence サービス ノードは、セキュリティ証明書の2種類うち1つを提示できます。

- 自己署名証明書
- CA-signed 証明書



(注) IM and Presence サービスの Tomcat 証明書と tomcat-trust の信頼ストアは OpenAM のセキュア通信のためのセキュリティ証明書が含まれます。他の IM and Presence サービスの証明書と関連する信頼ストアは SSO には関連しません(たとえば、cup、cup-xmpp、cup-xmpp-s2s またはipsec)。

自己署名証明書を使用するように SSO 対応の IM and Presence サービス展開を設定する場合は、自 己署名証明書をそれぞれ、OpenAM にインポートする必要があります。

CA 署名付き証明書を使用するように SSO 対応の IM and Presence サービス展開が設定される場合 は、CA ルート証明書および関連する中間証明書を OpenAM にインポートする必要があります。 また OpenAM/Tomcat インスタンスに CA 署名付き証明書を使用する場合も、要求される CA ルー ト証明書および中間証明書は OpenAM キーストアにすでにインポートされている可能性がありま す。

この手順は、Java をインストールした時に、IM and Presence サービス ノードによって使用される セキュリティ証明書のタイプを識別する方法と、作成された OpenAM キーストアに証明書をイン ポートする方法の詳細を提供します。

手順

- **ステップ1** SSO 対応の IM and Presence サービス ノードの Cisco Unified IM and Presence オペレーティング シ ステムの管理にサインインします。
- **ステップ2** [Security(セキュリティ)]>[Certificate Management(証明書の管理)] を選択します。
- **ステップ3** [Find (検索)]をクリックします。
- ステップ4 Tomcat の証明書の名前のエントリを見つけます。
- **ステップ5** Tomcat 証明書の[Description (説明)] 列を確認します。
- ステップ6 説明が、Tomcat 証明書はシステムによって生成された自己署名証明書であることを示す場合は、 IM and Presence サービスノードが自己署名証明書を使用していることを示します。この説明がな い場合、CA 署名付き証明書が使用できます。

・自己署名証明書の場合は、ステップ7に進みます。

・CA署名付き証明書の場合は、ステップ13に進みます。

- **ステップ7** [tomcat.pem (tomcat.pem)]リンクをクリックします。
- **ステップ8** tomcat.pem ファイルをダウンロードするには、[Download (ダウンロード)]をクリックします。
- **ステップ9** OpenAM サーバに tomcat.pem ファイルをコピーします。
- ステップ10 Java をインストールした時に、OpenAM サーバで作成されるキーストアに信頼できる証明書として tomcat.pem ファイルをインポートします。Windows サーバ (OpenAM) でコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。環境に合わせて keytool コマンドのパスとキーストアの場所の値のコマンドを更新するには、「この証明書を信頼しますか」というプロンプトに「はい (yes)」と応答します。C:\>"C:\Program Files\Java\jdkl.7.0_03\bin\keystool.exe" -import -alias cup01 -trustcacerts -file <full_filepath_of_the_tomcat.pem> -keystore C:\keystore
 - (注) -alias オプションは Java キーストアに固有の値で更新する必要があります。そうでない 場合は、インポート操作が次のようなエラーになる可能性があります。「インポートさ れていない証明書、alias <cup01> はすでに存在します」
- ステップ11 環境に合わせてkeytoolコマンドのパスとキーストアの場所の値を更新することで、次のコマンドを使用してキーストアの tomcat.pem を表示できます。
 C:\>"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\bin\keystool.exe -list -v -alias cup01 -keystore C:\keystore
 - (注) -alias オプションは、ステップ10で使用する値に一致する必要があります。そうでない 場合は、キーストアエントリが見つからない場合があります。
- ステップ12 ステップ16に進みます。
- ステップ13 IM and Presence サービス のTomcat 証明書の署名に使用された CA ルート証明書と中間証明書を識別します。 CA から OpenAM サーバに必要な証明書(CA ルート証明書および中間証明書)をダウンロードします。
- ステップ14 信頼される証明書として OpenAM サーバのキーストアにこれらの証明書をインポートします。
 Windows サーバ (OpenAM) でコマンドプロンプトを開き、環境に合わせて keytool コマンドのパスとキーストアの場所の値のコマンドを更新することで、ダウンロードした証明書それぞれに次のコマンドを実行し、「この証明書を信頼しますか」というプロンプトに「はい (Yes)」と答えます。
 C:\>"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\bin\keytool.exe" -import -alias root_ca -trustcacerts -file <full_filepath_of_the_certificate> -keystore
 - C:\keystore
 - (注) -alias オプションは Java キーストアに固定な値で更新する必要があります。そうでない 場合は、インポート操作が次のようなエラーになる可能性があります。「インポートされていない証明書、エイリアス <root ca> はすでに存在します」
- ステップ15 環境に合わせてkeytoolコマンドのパスとキーストアの場所の値を更新することで、次のコマンドを使用してキーストアの証明書を表示できます。
 C:\>"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_03\bin\keystool.exe -list -v -alias root ca -keystore C:\keystore

 (注) -aliasオプションは、ステップ14で使用する値に一致する必要があります。そうでない 場合は、キーストアエントリが見つからない場合があります。

ステップ16 SSO が有効に設定されている IM and Presence ノードそれぞれで、この手順を繰り返します。

(注) IM and Presence サービスノードで使用される CA 署名付き証明書では、同じ CA 証明書 と中間証明書をOpenAM キーストアに複数回インポートする必要はありません。IM and Presence サービスノードが同じ CA 証明書および中間証明書によって署名されたことを 検出する場合、OpenAM キーストアにそれらの証明書をインポートする必要はありません。

Tomcat のインストール

OpenAM では Apache Tomcat Web コンテナを OpenAM サーバ の Windows サーバ ベース のシステ ムにインストールする必要があります。 この手順では、OpenAM Windows ベースのシステムでの Apache Tomcat のインストールの手順の詳細を説明します。 この手順で参照される変数の説明に ついては、次の表を参照してください。

表 20	:	変数の説明
------	---	-------

変数	説明
<certstore-path></certstore-path>	Java アプリケーションと Apache Tomcat で使用 される Java キーストアへのファイルパス。 信 頼できるサーバの公開証明書はこのキーストア に保存されます。 Java キー ストアのファイル パスを設定するために次の手順のステップ5ま たは 11 を参照してください。
<certstore-password></certstore-password>	<certstore-path>にある Java キーストアへのアク セスに使用するパスワード。 Java キーストア パスワードに使用する値を設定するには、次の 手順のステップ6または 12 を参照してくださ い。</certstore-path>

手順

ステップ1 OpenAM ベース システムを構成する Windows サーバに Apache Tomcat の推奨バージョンをダウン ロードします。推奨されるソフトウェアとバージョンの一覧については、シングルサインオンの サードパーティ製ソフトウェアとシステム要件に関するトピックを参照してください。

(注) 32bit/64bit Windows サービス インストーラの実行可能ファイルをダウンロードしま す。

- **ステップ2** Apache Tomcat のインストールを開始するには、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
- ステップ3 Apache Tomcat セットアップ ウィザードで [Next (次へ)]をクリックします。
- ステップ4 [License Agreement(ライセンス契約書)] ダイアログボックスで、[I agree(同意する)] をクリッ クします。
- ステップ5 [Choose Components (コンポーネントを選択)]ダイアログボックスで、インストールのタイプとして、[Minimum (最少)]をクリックして [Next (次へ)]を選択します。
- **ステップ6** [Configuration (設定)]ダイアログボックスで、デフォルト設定に同意し、[Next (次へ)]をクリックします。
- **ステップ7** [Java Virtual Machine (Java 仮想マシーン)]ダイアログボックスで、インストールされている JRE のパスが jre-path の値に設定されていることを確認します。
 - (注) Java の推奨バージョンを使用する場合、パスはデフォルトで表示されます。 Java の推 奨バージョンを使用しない場合は、入力したパスが Java のインストール時に使用され たパスに一致することを確認します。
- **ステップ8** [Next (次へ)]をクリックします。
- ステップ9 [Choose Install Location (インストール先の選択)]ダイアログボックスで、デフォルト設定を受け 入れて、[Install (インストール)]をクリックします。後で必要になるので、Tomcatのインストー ル先を書き留めてください。
 - (注) インストール先は、この後の手順で「tomcat-dir」と呼ばれます。
- ステップ10 [Finish (終了)]をクリックします。
- ステップ11 自動的に起動するように Apache Tomcat を設定します。
 - a) [Start (開始)]>[All Programs (すべてのプログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (Apache Tomcat 7.0 Tomcat7)]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]を選択します。
 - b) [General (全般)]タブで、[Startup type (起動タイプ)]を[Automatic (自動)]に設定します。
 - c) [Apply (適用)]をクリックします。
 - d) [OK] をクリックします。
- ステップ12 Apache Tomcat ランタイム パラメータを設定します。
 - a) [Start (開始)]>[All Programs (すべてのプログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (Apache Tomcat 7.0 Tomcat7)]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]を選択します。
 - b) [Java] タブから、次の[Java options (Java オプション)]を追加します。
 Djavax.net.ssl.trustStore=<certstore-path>

-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<certstore-password>

-XX:MaxPermSize=256m

ヒント 変数の説明については、この手順の初めのパラメータ テーブルを参照してください。

例:

-Djavax.net.ssl.trustStore=C:\keystore

```
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=cisco!123
```

-XX:MaxPermSize=256m

- c) [Initial memory pool (最初のメモリプール)]を 512 に設定します。
- d) [Maximum memory pool (最大のメモリ プール)]を1024 に設定します。
- e) [Apply (適用)]をクリックします。
- f) [OK] をクリックします。
- ステップ13 テキストエディタを使用して、<tomcat-dir>\confフォルダの下にある server.xmlファイルを 開きます。 <tomcat-dir> の値を設定するには、ステップ9を参照してください。

例:

値の例は「C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf」で す。

ステップ14 8080 コネクタ ポートをコメントにします。 次のようにコードを入力します。

例:

```
<!-- <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" /> -->
```

- **ステップ15** 8443 コネクタ ポートをアンコメントにします。 8443 コネクタの最後の <!-- code at the beginning and --> を削除します。 コネクタの設定に、さらに 3 つの属性を追加する必要があります。
 - keystoreFile (Javaをインストールしたときに作成されたキーストアファイルの場所。この例では、C:\keystoreに作成されました)
 - keystorePass
 - keystoreType

次のようにコードを入力します。

例:

```
<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
clientAuth="false" sslProtocol="TLS"
keystoreFile="<certstore-path>"
keystorePass="<certstore-password>"
keystoreType"JKS"/>
ヒント 変数の説明については、この手順の初めのパラメータ テーブルを参照してください。
```

- ステップ16 server.xml ファイルを保存します。
- ステップ17 Tomcat サービスを開始します。
 - a) [Start (開始)]>[All Programs (すべてのプログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (Apache Tomcat 7.0 Tomcat7)]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]
 - b) [General (全般)]タブで [Start (開始)]をクリックします。 Tomcat サービスがすでに実行さ れていた場合は、[Stop (停止)]をクリックし、次に [Start (開始)]をクリックします。
- **ステップ18** 設定をテストするには、Tomcat インスタンスを Windows サーバの Web ブラウザを開始し、 https://localhost:8443/tomcat.gif にアクセスしてください。 Web ブラウザが Tomcat

インスタンスによって表示されるセキュリティ証明書を信頼しないので、Webブラウザで非セキュ アな接続に関する警告ダイアログが表示される場合があります。 証明書を確認するか、ローカル 証明書ストアに証明書を追加することで、ブラウザが証明書を信頼するか、使用可能なブラウザ コントロールを使用してWebアプリケーション(より低いセキュアオプション)の手順を実行で きます。 設定が正しい場合、Tomcat ロゴは Web ブラウザ ウィンドウに表示されます。

- ステップ19 Apache Tomcat への着信接続を許可するために Windows ファイアウォールを設定します。
 - a) [Start (開始)]>[Administrative Tools (管理ツール)]>[Windows Firewall and Advanced Security (Windows ファイアウォールおよびアドバンスド セキュリティ)]を選択します。
 - b) [Windows Firewall and Advanced Security (Windows ファイアウォールおよびアドバンスドセキュ リティ)]>[Inbound Rules (インバウンドルール)]を選択します。
 - c) [Inbound Rules (インバウンドルール)]を右クリックします。
 - d) [New Rule (新しいルール)]をクリックします。
 - e) [What type of rule would you like to create (どのタイプのルールを作成しますか)]オプションの リストで [Port (ポート)]を選択します。
 - f) [Next (次へ)]をクリックします。
 - g) [Does this rule apply to TCP or UDP? (このルールをTCPまたはUDPに適用しますか)]オプショ ンのリストで [TCP (TCP)]を選択します。
 - h) [Does this rule apply to all local ports or specific local ports? (このルールをすべてのローカル ポートまたは特定のローカル ポートに適用しますか)]オプションのリストで [Specific local ports (特定のローカルポート)]を選択します。
 - i) 「8443」を入力し、[Next (次へ)]をクリックします。
 - j) [What action should be taken when a connection matches the specified conditions?(接続が指定条件に 一致する場合、どの操作をしますか)]オプションのリストで [Allow the connection (接続に適 用する)]を選択します。
 - k) [Next (次へ)]をクリックします。
 - [When does the rule apply? (いつルールを適用しますか)]オプションのリストで [Domain (ドメイン)]だけを選択します。
 - m) [Next (次へ)] をクリックします。
 - n) 選択する名前と説明を入力し、[Finish(終了)]をクリックします。
- ステップ20 設定をテストするには、ネットワークの別のホストにログインして、Tomcat インスタンスを含む Windows サーバの Web ブラウザを開始し、https://<openam-fqdn>:8443/tomcat.gifの Tomcat インスタンスを含む Windows サーバの完全修飾ドメイン名である <openam-fqdn> を参 照します。 Web ブラウザが Tomcat インスタンスによって表示されるセキュリティ証明書を信頼 しないので、Web ブラウザで非セキュアな接続に関する警告ダイアログが表示される場合があり ます。証明書を確認するか、ローカル証明書ストアに証明書を追加することで、ブラウザが証明 書を信頼するか、使用可能なブラウザコントロールを使用してWeb アプリケーション (より低い セキュア オプション)の手順を実行できます。 設定が正しい場合、Tomcat ロゴは Web ブラウザ ウィンドウにロードされ表示されます。

Apache Tomcat での OpenAM War の展開

手順

ステップ1	ForgeRo	ck の Web サイトから推奨される OpenAM リリースをダウンロードします。
	ヒント	詳細については、シングル サインオンにおけるサードパーティ製ソフトウェアとシス
		テム要件に関するトピックを参照してください。

- ステップ2 .zip ファイルを取得し、.zip ファイルに含まれる opensso.war ファイルを検索します。
- **ステップ3** OpenAM サーバとなる Windows サーバに WAR ファイルをコピーします。 この Windows サーバ は、以前に設定された Tomcat サービスを実行する必要があります。
- **ステップ4** Apache Tomcat サービスが実行中の場合は、Apache Tomcat サービスを停止します
 - a) [Start (開始)]>[All Programs (すべてのプログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (Apache Tomcat 7.0 Tomcat7)]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]を選択します。
 b) [General (全般)]タブで、[Stop (停止)]をクリックします。
- **ステップ5** WAR ファイルを次の場所にコピーすることによって Tomcat インスタンスを含むWindows サーバの WAR ファイルを展開します。<*tomcat-dir>*\webapps

例:

C:\Prog	ram Files\Ap	ache Software	e Foundation	\Tomcat	7.0\webapps		
(注)	<tomcat-dir></tomcat-dir>	◦変数の説明につ	いては、Tomcat	のインス	トールに関する	トピック	'を参
	照してください						

- **ステップ6** Apache Tomcat サービスを開始します。
 - a) [Start (開始)]>[All Programs (すべてのプログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7 (Apache Tomcat 7.0 Tomcat7)]>[Configure Tomcat Tomcat7 (Tomcat Tomcat7の設定)]を選択します。
 - b) [General (全般)]タブで [Start (開始)]をクリックします。
 - (注) WARファイルは、数分以内に完全に展開されます。webappsフォルダに、WARファ イルと同じ名前ではなく拡張子(.war)が削除された名前で新しいフォルダが作成さ れます。
- ステップ7 Web ブラウザを起動するか、または https://<openam-fqdn>:8443/<war-file-name>を 入力して設定を確認します。そこでの <openam-fqdn>は、OpenAM/Tomcat インスタンスを含む Windows サーバの FQDN であり、<war-file-name>は拡張子(.war) が削除された OpenAM WAR ファイルの名前です。設定が正しい場合は、OpenAM 管理インターフェイスで Web ブラウ ザ ウィンドウがロードされます。

関連トピック

シングル サインオンでのサードパーティ製ソフトウェアとシステムの要件、(170ページ)

GUI Configurator を使用した OpenAM のセットアップ

次の手順では、OpenAM の設定方法を指定します。既存の OpenAM サーバがある場合、または OpenAM について確実に理解している場合は、サーバを別に設定できます。

OpenAM サーバおよび J2EE Policy エージェントには、インストールを実行するマシンのホスト名の FQDN が必要です。インストール、設定、使用の問題が発生しないように、「localhost」のようなホスト名または「192.168.1.2」のような数字の IP アドレスの使用を避けることを強く推奨します。

OpenAM は Web ブラウザを使用してアクセスする必要がある、Mozilla Firefox などの Web ベース の管理インターフェイス を提供します。 OpenAM に初めてアクセスする場合は、

https://server1.cisco.com:8443/opensso などの URL で、OpenAM サーバの FQDN を 使用する必要があります。このサンプルの URL 値では、OpenAM WAR ファイルが opensso と して導入されることが想定されます。

OpenAM設定およびロギング情報はOpenAM/Tomcatインスタンスを実行するユーザのホームディ レクトリにある2つのディレクトリに通常保存されています。たとえば、

- •C:\opensso(この場合、フォルダ名は OpenAM WAR ファイルのために展開される URI に 一致します。 たとえば、opensso)
- C:\.openssocfg

設定中に問題が発生した場合、コンフィギュレータはエラーメッセージを表示します。可能な場 合は、エラーを修正して、設定をやり直します。 次のログ ファイル ディレクトリは役立つ情報 を提供する場合があります。

- Tomcat Web コンテナのログ: tomcat-dir\logs
- OpenAM のインストール ログ: C:\opensso (フォルダ名は OpenAM WAR ファイルのため に展開される URI に一致します。 たとえば、opensso)

デフォルトでは、OpenAM は Windows プラットフォームの C: \opensso の下に展開されます。

手順

ステップ1 Web ブラウザを開き、次の URL を使用して OpenAM サーバに移動します。https://<fqdn of openam server>:8443/<WAR filename>。

例:

https://server1.cisco.com:8443/opensso

- (注) OpenAM に初めてアクセスするときは、OpenAM の初期設定を行うために Configurator に転送されます。 OpenAM に初めてアクセスするときは、[Configuration Options(設定 オプション)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** [Create Default Configuration(デフォルト設定の作成)] を選択します。 (注) エラーが発生した場合は、ローカル マシンでステップ1と2を繰り
 - 注) エラーが発生した場合は、ローカル マシンでステップ1と2を繰り返してください。

- ステップ3 [OpenSSO Configurator (OpenSSO コンフィギュレータ)]ウィンドウで、OpenAM 管理者 (amAdmin) とデフォルトポリシー エージェントのユーザ (UrlAccessAgent)のパスワードを指 定し、確認します。デフォルトポリシー エージェント ユーザは、この設定例では後で使用しま せん。amAdmin は、設定を変更するために OpenAM にログインするたびに使用します。
 (注) amAdmin は OpenAM 管理者のみに適用される推奨値で す。
- **ステップ4** [Create Configuration (構成の作成)]をクリックします。 設定が完了すると通知されます。
- ステップ5 [Proceed to Login (ログインへ進む)]を選択します。
- **ステップ6** amAdmin用に、前に設定したユーザ名とパスワードを使用して展開した OpenAM Web アプリケー ションにログインします。
- **ステップ7** [Access Control (アクセス コントロール)]タブで、[/(Top Level Realm) (/(最上位領域))] をクリックします。
- ステップ8 [Authentication (認証)] タブで、[Core (コア)] をクリックします。
- **ステップ9** [All Core Settings (すべてのコアの設定)] クリックします。
- ステップ10 [User Profile (ユーザプロファイル)]を[Ignored (無視)]に設定します。
- ステップ11 プロファイルを更新するには、[Save (保存)]をクリックします。
- ステップ12 OpenAM GUI からログアウトします。

OpenAM サーバでのポリシーの設定

次の表で詳しく説明するポリシー ルールを使用して OpenAM サーバ ポリシーをセットアップします。

表 21:ポリシー ルール

サービス タイプ	名前	リソース名	アクション
URL のポリシー エー ジェント(リソース名	<hostname>-01</hostname>	https:// <imp FQDN>/*</imp 	Enable GET, Value = Allow Enable POST ,
を含む)	<hostname>-02</hostname>	https:// <imp FQDN>/*?*</imp 	value = Allow
	<hostname>-03</hostname>	https:// <imp FQDN>/*?*?*</imp 	
	<hostname>-04</hostname>	https:// <imp FQDN>:8443/*</imp 	
	<hostname>-05</hostname>	https:// <imp FQDN>:8443/*?*</imp 	
	<hostname>-06</hostname>	https:// <imp FQDN>:8443/*?*?*</imp 	

この手順で定義されているとおりにポリシールールを適用すると、IM and Presenceの管理/ユーザ インターフェースは次の URL 形式を使用して Web ブラウザでのみアクセスが可能になります。

- •https://<IMP FQDN>:たとえば、https://IMP-Node-01.cisco.com
- ・https://<IMP FQDN>:8443:たとえば、https://IMP-Node-01.cisco.com:8443/

https://<IMP HOSTNAME> (たとえば、https://IMP-Node-01/) などのホスト名だけを指 定する URL を使用して Cisco Unified CM IM and Presence の管理/ユーザインターフェイスにアク セスすることはできません。

手順

- **ステップ1** OpenAM 管理インターフェイスにログインします。
- ステップ2 [Access Control (アクセス コントロール)] タブで、[/ (Top Level Realm) (/ (トップ レベルのレルム))]を選択します。
- ステップ3 [Policies (ポリシー)]タブで、[New Policy (新規ポリシー)]をクリックします。
- ステップ4 [Name(名前)]フィールドに、ポリシー名(IMPPolicyなど)を入力し、[OK(OK)]をクリックします。
 IMPPolicy はあくまでも推奨値です。 有効な名前の値を使用できます。 この後の設定では、この値は必要ありません。
- **ステップ5** 編集のために、新しいポリシー [IMPPolicy (IMPPolicy)]を選択します。
- **ステップ6** [Rules (ルール)]をクリックします。
- ステップ7 次の順序でルールを追加します。
 - a) [Rules (ルール)] セクションで、[New (新規)] をクリックします。

- b) [URL Policy Agent (with resource name) (URL のポリシー エージェント (リソース名を含む))]として [Service Type (サービス タイプ)]を選択します。
- c) [Next (次へ)]をクリックします。
- d) [Name(名前)] フィールドでは、上記のポリシー ルール テーブルの推奨されたルールの名前 を入力し、<hostname> を IM and Presence ノードの実際のホスト名で置き換えます。
- e) 提供される [ResourceName (リソース名)] フィールドで IM and Presence ノードの実際の完全 修飾ドメイン名と <IMP FQDN> に代わり、このルールに対応するリソース名を入力します。
- f) Allow 値で Get アクションを確認します。
- g) Allow 値で POST アクションを確認します。
- h) ルールの更新を完了するには、[Finish (終了)]をクリックします。
- i) ポリシー アップデートを保存するには、[Save (保存)]をクリックします。
- j) 上記テーブルのルールごとにこの手順全体を繰り返し、[Finish(終了)]をクリックします。

SSO の有効な各 IM and Presence サービス ノードに、この6つのルールのセットを追加する必要が あります。

- **ステップ8** ポリシーに1つのサブジェクトを追加する必要があります。 次のようにサブジェクトを追加しま す。
 - a) [Subject (サブジェクト)] セクションで、[New (新規)] をクリックします。
 - b) [Subject (サブジェクト)]タイプとして[Authenticated Users (認証ユーザ)]を選択します。
 - c) [Next (次へ)]をクリックします。
 - d) [Name(名前)]値として「IMPSubject」を入力します。
 IMPSubject はあくまでも推奨値です。任意の有効な値を使用できます。この後の設定で、この値は必要ありません。
 - e) サブジェクトの更新を完了するには、[Finish(終了)]をクリックします。
 - f) ポリシー アップデートを保存するには、[Save (保存)]をクリックします。

複数の IM and Presence サービス ノードがシングル サインオンで有効な場合は、1 つのサブジェクトだけがこのポリシーで必要です。

- ステップ9 ポリシーに1つの条件を追加する必要があります。次のように条件を追加します。
 - a) [Conditions (条件)] セクションで、[New (新規)] をクリックします。
 - b) 条件タイプとして [Active Session Time (アクティブ セッション タイム)] を選択します。
 - c) [Next (次へ)]をクリックします。
 - d) [Name(名前)]値として「IMPTimeOutCondition」を入力します。
 IMPTimeOutConditionはあくまでも推奨値です。 有効な名前の値を使用できます。 この後の設定で、この値が必要です。
 - e) [Maximum Session Time (minutes) (最大セッション時間(分))] として「120」を入力しま す。
 - f) [Terminate Session (セッションの終了)]フィールドが [No (いいえ)]に設定されていること を確認します。
 - g) サブジェクトの更新を完了するには、[Finish(終了)]をクリックします。
 - h) ポリシー アップデートを保存するには、[Save (保存)]をクリックします。

複数の IM and Presence サービス ノードが SSO で有効な場合は、1 つの条件だけがこのポリシーで 必要であることに注意してください。

SSO モジュール インスタンスの設定

この単一のモジュールインスタンスは、同じActive Directory ドメインが展開全体で使用されている限り、SSO が設定されている複数の IM and Presence サービス ノードを共有することができます。 複数の Active Directory ドメインを含む導入シナリオでは、このマニュアルでは説明しません。

手順

- **ステップ1** OpenAM 管理インターフェイスにログインします。
- **ステップ2** [Access Control (アクセスコントロール)] タブから、[Top Level Realm (トップレベルのレルム)] をクリックします。
- **ステップ3** [Authentication (認証)] タブで、[Module Instances (モジュールインスタンス)] をクリックします。
- ステップ4 [Module Instances (モジュールインスタンス)]ウィンドウで、[New (新規)]をクリックします。
- **ステップ5** 新しいログインモジュールインスタンス名(IMPKRBなど)を入力して、[Type(タイプ)]リス トから [Windows Desktop SSO(Windows デスクトップ SSO)]を選択します。
- ステップ6 [OK] をクリックします。 このモジュールインスタンス名は、後で IM and Presence ノードで SSO を有効にするときに使用 されます。
- **ステップ7** [Save (保存)] をクリックします。
- **ステップ8** [Module Instances (モジュールインスタンス)]ウィンドウで、新しいログインモジュールの名前 (たとえば、IMPKRB)を選択し、次の情報を入力します。

パラメータ	説明
サービス プリンシパル (Service Principal)	この値はシングル サインオンの Active Directory をプロビジョニン グするときに指定された値とまったく同じである必要があります。 たとえば、- princ 値です。
	たとえば、 (openAM のサーバ名とドメインを使用して) HTTP/server1.cisco.com@CISCO.COM。
キータブ ファイル名	この値はシングル サインオンの Active Directory をプロビジョニン グしたときに作成されたキータブファイルの場所である必要があり ます。
	たとえば、(Windows プラットフォームで) C:\keytab\server1.HTTP .keytab です。

パラメータ	説明
Kerberos レルム	OpenAM サーバのドメイン。たとえば、CISCO.COM。
Kerberos のサーバ名(Active Directory)	AD サーバの FQDN を提供します。 AD サーバは通常、Kerberos ド メイン コントローラです。 フェールオーバーの目的で複数の Kerberos ドメインコントローラが存在する場合は、区切り文字とし てコロン(:)を使用してすべての Kerberos ドメイン コントロー ラを設定できます。 たとえば、ad.cisco.com です。
Authentication Level	たとえば、22です。

ステップ9 [Save (保存)]をクリックします。 モジュール インスタンスが IMPKRB という名前で作成されます。

ステップ10 SSO モジュールが有効な Windows ユーザとしてWindows デスクトップ セッションにログインすることで正常に機能することを確認します(AD に存在する有効なエンドユーザでログインし、管理者アカウントは使用しないでください)。次の URL にアクセスしてください。
 (注) ブラウザに SSO が設定されている必要があります。
 https://<openam-FQDN>:8443/<war-file-name>/UI/Login?module=<SSO_Module>
 それぞれの説明は次のとおりです。

パラメータ	説明
<openam-fqdn></openam-fqdn>	OpenAM サーバの FQDN。
<war-file-name></war-file-name>	導入される OpenAM War ファイルの名前。たとえば、 opensso。
<sso_module></sso_module>	WindowsDesktopSSOモジュールの名前。

画面がログインに成功したことを通知します。

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定

J2EE エージェントは、SSO が有効な各 IM and Presence Service ノードでインスタンス化される内 部コンポーネントです。J2EE エージェントごとに、OpenAM サーバで関連する J2EE エージェン トプロファイルを設定する必要があります。 したがって、J2EE エージェントプロファイルは SSO が有効なすべての IM and Presence Service ノードで必要です。 複数のノードを SSO 用に設定 する場合は、J2EE エージェントプロファイルを追加の各ノードに作成する必要があります。

次の表に、IM and Presence Service ノードに必要な J2EE プロファイル エージェントのパラメータ を一覧表示します。

パラメータ	説明	
Name(名前)	J2EE Policy Agent の名前。たとえば、< <i>hostname-j2ee-agent</i> >。この場合、 <i>hostname</i> は IM and Presence Service ノードのホスト名(たとえば、 impNode01 j2ee agent)です。	
Password (パスワー	J2EE Policy Agent のパスワード。	
Г)	(注) パスワードは IM and Presence Service で SSO を有効にするとき に使用されます。	
Configuration (設定)	J2EE Policy Agent 設定が保存されている場所を制御します。	
	[Centralized (一元化)]を選択します。	
Server URL(サーバ	OpenAM サーバの完全な URL。	
URL)	たとえば、https:// <openam fqdn="">:8443/opensso。この場合、 opensso は.war 拡張子が削除された OpenAM War ファイルの名前で す。</openam>	
Agent URL(エージェ	OpenAM が通知をパブリッシュする J2EE Policy Agent の URL。	
ント URL)	たとえば、https:// <imp fqdn="">:8443/agentapp</imp>	
	 (注) 値「agentapp」は上記のサンプル URL の重要項目です。 agentapp 値を使用する場合、「ポリシー エージェントが展開される場所に関連するパスを入力してください」というプロンプトが表示されたときに「agentapp」と入力します。 	

表 22: J2EE プロファイルのエージェント セットアップ パラメータの説明

次の表に、IM and Presence Service の各 Web GUI アプリケーションのログイン フォームの URI を 一覧表示します。

表 23: IM and Presence Service のWeb GUI アプリケーションの ログイン フォームの URI

アプリケーション	サンプル値
Cisco Unified CM IM and Presence の管理	/cupadmin/WEB-INF/pages/logon.jsp
Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ	/ccmservice/WEB-INF/pages/logon.jsp
Cisco Unified IM and Presence $\mathcal{O} \lor \overset{\circ}{\mathcal{T}} - \vdash$	/cucreports/WEB-INF/pages/logon.jsp
Cisco Unified IM and Presence OS の管理	/cmplatform/WEB-INF/pages/logon.jsp
IM and Presence のディザスタ リカバリ システム	/drf/WEB-INF/pages/logon.jsp

1

アプリケーション	サンプル値
Real Time Monitoring Tool (RTMT)	/ast/WEB-INF/pages/logon.jsp
Cisco Client Profile Agent	/ssoservlet/WEB-INF/pages/logon.html

手順

- **ステップ1** OpenAM 管理インターフェイスにログインします。
- **ステップ2** [Access Control (アクセス コントロール)]タブで、[/(Top Level Realm) (/(最上位領域))] をクリックします。
- ステップ3 [Agents (エージェント)]タブから、[J2EE (J2EE)]タブを選択します。
- ステップ4 [Agents (エージェント)] セクションで、[New (新規)]をクリックします。
- **ステップ5** J2EE セットアップ パラメータを入力します。
- **ステップ6** [Create(作成)]をクリックします。 <hostname-j2ee-agent>の名前でJ2EE エージェントが作成されます。
- **ステップ7** 作成した J2EE エージェントを選択します。
- **ステップ8** [Login Processing (ログイン処理)]セクションの下の[Application (アプリケーション)]タブで、 IM and Presence Service の各 Web GUI アプリケーションの ログイン フォームの URI を追加しま す。
- **ステップ9** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ10 [OpenAM Services (OpenAM サービス)]タブで、https://<OpenAM FQDN>:8443/<war-file-name>/UI/Login?module=<SSO_Module>のように OpenSSO の ログイン URL を追加します。
 - ヒント 入力する <SSO_Module>値が SSO モジュール インスタンスをセットアップするとき に入力した値に一致する必要があります。たとえば、 https://server1.cisco.com:8443/opensso/UI/Login?module=IMPKRB で す。
- **ステップ11** テキスト領域で、ログイン URL 以外のすべての URL を削除します。前のステップで指定したロ グイン URL のみがテキスト領域にリストされている必要があります。
- ステップ12 [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ13 [Back to Main Page (メインページに戻る)]をクリックします。
- ステップ14 SSO 用に有効にするその他すべての IM and Presence Service ノードの J2EE プロファイル エージェ ントを作成するために、ステップ4から ステップ13を繰り返します。

関連トピック

GUI を使用した シングル サインオンの有効化, (201ページ)

OpenAM セッションタイムアウトの設定

OpenAM セッションタイムアウトは、IM and Presence サービス ノードにセットされるセッション タイムアウト パラメータよりも大きい値に設定する必要があります。 IM and Presence サービス ノードのセッション タイムアウト値を決定するには、CLI を使用して次のコマンドを入力してく ださい。

show webapp session timeout

手順

- ステップ1 OpenAM 管理インターフェイスにログインします。
- ステップ2 [Configuration (設定)]タブで、[Global (グローバル)]を選択します。
- **ステップ3** [Session (セッション)]をクリックします。
- ステップ4 [Dynamic Attributes (ダイナミック属性)]をクリックします。
- **ステップ5** [Maximum Idle Time (最大アイドル時間)] フィールドに値を入力します。
- **ステップ6** [Save (保存)]をクリックします。

IM and Presence サービスへの OpenAM 証明書のインポート

SSOの IM and Presence サービス ノードは、暗号化されたチャネル経由の OpenAM サーバと通信 します。暗号化された通信チャネルの確立は、OpenAM サーバによって提示されるセキュリティ 証明書を信頼するために、SSO を有する各 IM and Presence サービス ノードが必要です。 IM and Presence サービス ノードは tomcat-trust の信頼ストアに必要なセキュリティ証明書をインポートす ることで、セキュリティ証明書を信頼します。

必要な手順は、OpenAM サーバの Java キーストアの作成時に使用するセキュリティ設定によって 異なります。

- OpenAM/Tomcat インスタンスの自己署名セキュリティ証明書を使用します。
- OpenAM/Tomcat インスタンスの CA 署名付きセキュリティ証明書を使用します。

Â

注意 OpenAM 証明書のインポートはサービスに影響し、メンテナンス時間帯に OpenAM 証明書を インポートすることを強く推奨します。



証明書のインポートの詳細については、『*Cisco Unified System Maintenance Guide for IM and Presence*』を参照してください。

手順

- **ステップ1** SSO 対応の IM and Presence データベース パブリッシャ ノードの Cisco Unified CM IM and Presence の管理にログインします。
- **ステップ2** [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Import Tool (証明書のインポート ツール)]を選択します。
- ステップ3 証明書信頼ストアとして [Tomcat Trust (Tomcat 信頼)]を選択します。
- **ステップ4** [Peer Server (ピア サーバ)]として OpenAM サーバの完全修飾ドメイン名を入力します。
- **ステップ5** [Peer Server Port (ピア サーバ ポート)]として 8443 を入力します。

ステップ6 [Submit (送信)]をクリックします。 証明書インポートツールは2種類のテストを実行します。

- [Verify reachability of the specified certificate server (pingable) (指定した証明書サーバ (ping が可能)の到達可能性の確認)]: OpenAM サーバが、この IM and Presence のノードに到達 可能なことを確認します。このテストに失敗する場合は、ping操作をブロックする OpenAM ベースの Windows システムファイアウォールが原因である可能性があります。Windows ファ イアウォールで ping を許可する IM and Presence サービスへの OpenAM 証明書のインポート に関連するトピックを参照してください。
- [Verify SSL connectivity to the specified certificate server (指定した証明書サーバへの SSL 接続の確認)]:この IM and Presence ノードが OpenAM サーバに安全に接続することが可能かどうかを確認します。このテストが「証明書の欠落」によって失敗する場合は、必要な証明書が見つからず、セキュアな接続を確立できません。このテストが失敗した場合は、次の手順に進みます。このテストに成功した場合、ステップ 15 に進みます。
 - (注) このテストが「トラブルシュータで内部エラーが発生しました」のメッセージが表示されて失敗する場合、次のステップに進む前に、証明書の障害をトラブルシューティングします。
- ステップ7 [Configure(設定)]をクリックして証明書ビューアを開きます。証明書ビューアは、TLS 接続ハンドシェイク中にOpenAMから提示される証明書チェーンを視覚的に表示します。これは、この IM and Presence サービスノードにインポートされる必要がある証明書を表示します。
- ステップ8 チェーンの証明書を検査し、発行者が信頼できることを確認します。
- ステップ9 [Accept Certificate Chain (証明書チェーンを許可する)]のチェックボックスをオンにし、[Save (保存)]をクリックします。
 チェーンから必要な証明書が、この IM and Presence サービス ノードの tomcat-trust の信頼ストア に今すぐインポートされます。
- **ステップ10** [Close (閉じる)]をクリックします。 証明書のインポート ツールは「証明書が検証に成功」と報告します。

- **ステップ11** 次の CLI コマンドを使用して、このノードのCisco Intercluster Sync Agent サービスを再起動しま す。utils service restart Cisco Intercluster Sync Agent
- ステップ12 次のCLIコマンドを使用して、このノードでTomcatサービスを再起動します。 utils service restart Cisco Tomcat
- ステップ13 このクラスタの各 IM and Presence サービス サブスクライバ ノードのステップ 11 と 12 を繰り返します。
- **ステップ14** このクラスタの各サブスクライバノードの証明書のインポートツールを使用して、セキュアな接続を確認します。
 - a) SSO が設定されている IM and Presence サービス サブスクライバ ノードの Cisco Unified CM IM and Presence の管理にログインします。
 - b) [System (システム)]>[Security (セキュリティ)]>[Certificate Import Tool (証明書のインポー トツール)]を選択します。
 - c) 証明書信頼ストアとして [Tomcat Trust (Tomcat 信頼)]を選択します。
 - d) [Peer Server (ピア サーバ)]として OpenAM サーバの FQDN を入力します。
 - e) [Peer Server Port (ピア サーバ ポート)]として 8443 を入力します。
- **ステップ15** SSO が有効なすべての IM and Presence サービス クラスタのための、この手順を繰り返します。

関連トピック

```
シングル サインオンの設定前の重要な情報, (172 ページ)
証明書エラー, (291 ページ)
```

シングル サインオンのアクティブ化

SSO を有効にする場合は、ここに示す順序で次のタスクを実行する必要があります。

注意 SSOを有効にするとサービスに影響を与えます。そのため、メンテナンス時に、SSOを有効に することを推奨します。

SSO 有効化前のアクセス権限の設定

SSOの有効化前および有効化後に設定されている必要があるユーザアクセス権限を理解することが重要です。 権限を理解することで、IM and Presence Service アプリケーションにアクセスするときにユーザの権限が誤っているという状況を避けることができます。

表 24:シングル サインオンを有効化するための前提条件

アプリケーション	注意
----------	----

Cisco Unified CM IM and Presence の管理

- ・Cisco Unified CM IM and Presence の管理
- IM and Presence サービスアビリ ティ
- IM and Presence のレポート

I

SSOを有効にする前に、管理アクセスを容易にするため に必要なユーザグループのメンバーであるエンドユー ザが存在していることを確認します。

インストール時に作成されたデフォルトの管理者アプリ ケーション ユーザには次が必要です。

グループ:

- •標準監査ユーザ
- •標準 CCM スーパー ユーザ

権限:

- Standard AXL API Access
- •標準 Admin Rep Tool Admin
- 標準監査ログ管理
- Standard CCM Admin Users
- Standard CCMADMIN Administration
- •標準 CUReporting
- •標準 EM 認証プロキシ権
- Standard SERVICEABILITY Administration
- •標準 SSO 設定管理

これらの役割を持つ上記のユーザ グループのメンバー であるユーザには、デフォルトの管理者と同様に、IM and Presence Service への完全なアクセス権があります。

IM and Presence Service のデフォルトのアプリケーショ ンユーザを表示するには、[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]>[Application User (アプリ ケーションユーザ)]>[Find (検索)]を選択します。 詳細を表示するには、デフォルトのアプリケーション ユーザ (インストール時に作成されたユーザ)を選択し ます。

IM and Presence Service のこれらのグループにエンドユー ザを追加するには、[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユー ザ管理)]>[User Settings (ユーザ設定)]>[Access Control Group (アクセス制御グループ)]>[Find (検索)] を選択します。 グループを選択し、[Add End Users (エ ンドユーザの追加)]をクリックします。 目的のエンド ユーザを検索してそのユーザを選択し、[Add End Users
	to Group(グループへのエンドユーザの追加)]をクリッ クします。
Cisco Unified IM and Presence オペレー ティング システムの管理 • IM and Presence オペレーティング システムの管理 • IM and Presence のディザスタ リカ バリ システム	通常、デフォルトの管理者アプリケーションユーザは これらのWebアプリケーションにアクセスできません。 これらのWebアプリケーションには、Cisco Unified IM and Presence オペレーティングシステムの管理者のみが アクセスできます。この管理者は、これらのWebアプ リケーションに加え、管理 CLI にアクセスできます。 これらのアプリケーションに対して SSO が有効になっ た後は、デフォルトの管理者アプリケーションユーザ と同じ権限があるエンドユーザがアプリケーションに アクセスできます。
リアルタイム監視ツール	SSOを有効にする前に、リアルタイム監視ツールへの管理アクセスを許可するために必要なユーザグループの メンバーであるエンドユーザが存在することを確認し ます。 上記の Cisco Unified CM IM and Presence の管理の注記を 参照してください。

GUI を使用した シングル サインオンの有効化

この Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理アプリケーションは、3 個の コンポーネントに分割されます。

- ・ステータス
- ・ サーバの設定
- アプリケーションの選択

ステータス

SSO 設定の変更によって、Tomcat が再起動することを示す警告メッセージが表示されます。

SSO アプリケーションを有効にすると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

- 無効な Open Access Manager (OpenAM) サーバの URL (Invalid Open Access Manager (OpenAM) server URL) : 無効な OpenAM サーバ URL を入力すると、このエラー メッセージが表示されます。
- ・無効なプロファイルクレデンシャル(Invalid profile credentials):間違ったプロファイル名 または間違ったプロファイルパスワードあるいは両方を入力すると、このエラーメッセー ジが表示されます。

セキュリティ信頼エラー:この IM and Presence サービス ノードが OpenAM server によって提示される証明書チェーンを信頼しない場合、このエラーメッセージが表示されます。

(注)

SSOを有効にするときに上記のいずれかのエラーメッセージが表示された場合は、ステータス が該当するエラーに変更します。

サーバの設定

SSOがすべてのアプリケーションで無効になっている場合にのみ、サーバの設定を編集できます。

アプリケーションの選択

次のアプリケーションのいずれかを使用して SSO を有効または無効にできます。

- Cisco Unified CM IM and Presence の管理: Cisco Unified CM IM and Presence の管理、Cisco Unified IM and Presence のサービスアビリティ、および Cisco Unified IM and Presence のレポートに対して SSO を有効にします。
- Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理: Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理およびディザスタ リカバリ システムに対して SSO を有効 にします。
- RTMT: Real-Time Monitoring Tool 用に Web アプリケーションを有効にします。
- Cisco UP Client Profile Agent: Cisco UP Client Profile Agent サービスの SSO を有効にします。
 このオプションは、共通アクセスカード(Common Access Card) (CAC) Sign-On を使用する顧客にのみ適用されます。

- ステップ1 [Cisco Unified IM and Presence Operating SystemAdministration (Cisco Unified IM and Presence オペレー ティングシステムの管理)]>[Security (セキュリティー)]>[Single Sign On (シングル サインオ ン)]を選択します。
- **ステップ2** Open Access Manager (OpenAM) サーバの URL を入力します。
 - 例:

https://server1.cisco.com:8443/opensso

- **ステップ3** ポリシーエージェントを展開する相対パスを入力します。相対パスは、英数字(*agentapp* など) にする必要があります。
- **ステップ4** このポリシーエージェント用に設定されたプロファイルの名前(たとえば「cupnode01 j2ee エージェント」)を入力します。
- **ステップ5** プロファイル名のパスワードを入力します。
- ステップ6 「IMPKRB」などの、Windows デスクトップ SSO 用に設定されたログイン モジュール インスタンス名を入力します。詳細については、SSO のモジュール例のセットアップに関するトピックを参照してください。
- **ステップ7** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ8** [Confirmation (確認)]ダイアログボックスで、[OK (OK)]をクリックして Tomcat を再起動しま す。

シングル サインオンの非アクティブ化

SSO を無効にするには、ここに示す順序で次のタスクを実行します。

SSO 無効化前のアクセス権限の設定

SSO が SSO をサポートする任意のIM and Availability Web アプリケーションに対して無効になっ ている場合は、そのアプリケーションにアクセスするすべてのユーザにユーザ名とパスワードを 提供する必要があります。 IM and Presence Service 管理者が IM and Availability Web アプリケーショ ンに対して SSO を無効にする場合は、SSO の無効化後にユーザがアプリケーションにアクセスで きることを確認します。 この操作は、アクティブな IM and Presence Service 管理アカウントを誤っ てロック アウトしないようにするために重要です。

表 25:シングル サインオン無効化の前提条件

アプリケーション	注意
----------	----

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 (Cisco Unified CM IM and Presence の管理、IM and Presence のサービスアビリティ、IM and	SSOを無効にする前に、既知のユーザ名およびパスワードを 持つアプリケーションユーザが存在し、このユーザが必要 なユーザ グループのメンバーであることを確認します。 インストール時に作成されたデフォルトの管理者アプリケー
Presence $\mathcal{O} \lor \overline{\mathcal{I}} = F$	ションユーザには次が必要です。
	グループ:
	・標準監査ユーザ
	・標準 CCM スーパー ユーザ
	権限:
	Standard AXL API Access
	•標準 Admin Rep Tool Admin
	・標準監査ログ管理
	Standard CCM Admin Users
	Standard CCMADMIN Administration
	•標準 CUReporting
	・標準 EM 認証プロキシ権
	Standard SERVICEABILITY Administration
	・標準 SSO 設定管理
	SSOが無効になっている場合は、これらの役割を持つ上記の ユーザ グループのメンバーであるアプリケーション ユーザ は IM and Presence Service に対する完全なアクセス権限を持 つことになります。
	IM and Presence のアプリケーションユーザを表示するには、 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]>[Application User (アプリケーションユーザ)]>[Find (検索)]を選択します。ユーザを選択して詳細を表示します。
Cisco Unified IM and Presence オペ レーティングシステムの管理(IM and Presence オペレーティングシ ステムの管理、IM and Presence DRS)	SSOを無効にする前に、既知のユーザ名およびパスワードを 持つOS管理ユーザが存在し、このユーザにCisco Unified IM and Presence オペレーティングシステム管理 CLI へのアクセ ス権があることを確認します。 SSO を無効にした後に、こ のユーザには Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システム管理 GUI へのアクセス権があります。

1

リアルタイム監視ツール	SSOを無効にする前に、既知のユーザ名およびパスワードを
	持つアプリゲーションユーザが存在しており、このユーザ に Cisco Unified CM IM and Presence 管理(Cisco Unified CM
	IM and Presence の管理、IM and Presence のサービスアビリ
	ティ、および IM and Presence のレポート) に指定されたユー
	ザと同じアクセス権があることを確認します。

シングル サイン オンの無効化

この手順で説明されているように、GUI または CLI を使用して SSO を無効にできます。 CLI を使用して SSO を無効にする方法の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』の utils sso disable コマンドを参照してください。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified OS Administration (Cisco Unified OS の管理)]>[Security (セキュリティ)]>[Single Sign On (シングル サインオン)]を選択します。
- ステップ2 前に SSO 用に有効にしたすべてのアプリケーションを選択解除します。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ4** [Confirmation (確認)]ダイアログボックスで、[OK (OK)]をクリックして Tomcat を再起動します。

Windows での OpenAM のアンインストール

はじめる前に

OpenAM をアンインストールする前に、次の作業が完了していることを確認します。

- ・SSOを無効にする前に、アクセス権限を設定します。
- ・シングル サイン オンの無効化

- ステップ1 OpenAM サーバの Windows デスクトップにアクセスし、[Start (開始)]>[All Program (すべての プログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]を選択します。
 (注) このプローンパスはTymest7.た体界していることもな差担しています。
 - (注) このメニュー パスは Tomcat 7. を使用していることを前提としています。

- ステップ2 OpenAM サーバ上で Tomcat サービスが動作している場合は、[General (全般)] タブで [Stop (停止)]をクリックし、サービスを停止します。
- ステップ3 OpenAM 設定データを削除します。このデータは通常、Tomcat インスタンスを実行しているユー ザのホームディレクトリにある2つのディレクトリに保存されています。たとえば、C:\opensso (フォルダ名が、opensso などの OpenAM WAR ファイルの展開済みの URI と一致する場合) や、C:\.openssocfg などです。
- **ステップ4** OpenAM/Tomcat インスタンスの tomcat-dir\webapps から、展開済みの OpenAM WAR ファイルと WAR ファイル自体を削除します。

例:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7\webapps ヒント Tomcat ディレクトリ変数の説明については、Tomcat のインストールに関するトピック を参照してください。

- **ステップ5** OpenAM サーバの Windows デスクトップにアクセスし、[Start (開始)]>[All Program (すべての プログラム)]>[Apache Tomcat 7.0 Tomcat7]>[Configure Tomcat (Tomcat の設定)]を選択しま す。
- ステップ6 [General (全般)]タブで、[Start (開始)]をクリックして Tomcat サービスを起動します。

関連トピック

SSO 無効化前のアクセス権限の設定, (203 ページ)
 シングル サイン オンの無効化, (205 ページ)
 Tomcat のインストール, (183 ページ)

デバッグ レベルの設定

J2EE Policy Agent のログ レベルの設定に従い、IM and Presence サービス ノードの追加デバッグ情報を収集できます。このコンポーネントのログレベルはOpenAM サーバで設定されます。デフォルトのログレベルはエラーです。 追加デバッグ情報を提供するためにログレベルをメッセージ (Message)に変更できます。 関連ログファイルが非常に大きくなる場合があるので、短期間だけメッセージログレベルを使用することを推奨します。

- ステップ1 Web ブラウザ (たとえば、Mozilla Firefox) から OpenAM (https://<OpenAM FQDN>:8443/opensso) にサインインします。
- ステップ2 [Access Control (アクセス コントロール)] メニューから、[Top Level Realm (トップ レベルのレルム)]>[Agents (エージェント)]>[J2EE] を選択します。
- **ステップ3** [General (全般)] 見出しの下で、[Agent Debug Level (エージェントのデバッグ レベル)] を選択 します。
- **ステップ4** [Agent Debug Level (エージェントのデバッグレベル)]を下で、目的のレベルを指定します(メッ セージまたはエラー)。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。
- **ステップ6** IM and Presence サービス ノードで Cisco Tomcat サービスを再起動します。
 - a) IM and Presence の管理 CLI にアクセスします。

b) 次のコマンドを実行します。utils service restart Cisco Tomcat

- **ステップ7** SSO コンポーネントのログを参照およびダウンロードしてから、IM and Presence サービスのCisco Unified Real Time Monitoring Tool を使用してログを取得します。
 - (注) SSO が有効になっているときに問題が発生する場合は、SSO を無効にして、Cisco Unified Real Time Monitoring Tool から debug.out logs にアクセスするために SSO を再び有効にす る必要があります。

٦





管理機能

- ・ チャットの設定と管理, 211 ページ
- ・エンドユーザの設定と処理, 235 ページ
- ユーザの移行, 253 ページ
- IM and Presence Service の多言語サポート設定, 261 ページ



チャットの設定と管理

- チャット展開、211 ページ
- ・ チャット管理の設定, 214 ページ
- ・ チャットノードエイリアスの管理, 221 ページ
- ・ チャットルーム管理, 227 ページ

チャット展開

I

異なる展開シナリオに合わせてチャットを設定できます。展開シナリオの例を使用できます。

チャットの展開シナリオ1

展開シナリオ:	チャットノードのエイリアスにクラスタ ID を含めません。 システムで生成さ れたエイリアス conference-1-mycup.cisco.com ではなく、エイリアス primary-conf-server.cisco.com を使用します。
設定手順:	 [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループ チャットとパーシステントチャット)]を選択して、システムで生成された エイリアスをオフにします (これはデフォルトでオンになっています)。 エイリアスを編集し、primary-conf-server.cisco.comに変更します。
注:	システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、 conference-1-mycup.cisco.comは、[Group Chat Server Alias (グループ チャットサーバのエイリアス)]の下に表示される標準の編集可能なエイリア スに戻ります。これにより、古いエイリアスとそのエイリアスに関連付けられ ているチャットルームのアドレスが維持されます。

チャットの展開シナリオ2

展開シナリ	目的:
才:	 ドメインを cisco.com から linksys.com に変更し、conference-1-mycup.cisco.com ではなく、conference-1-mycup.linksys.com を使用します。
	 ユーザがまだ xxx@conference-1-mycup.cisco.com というタイプの古いチャットルームを検索できるように、データベース内の既存の永続的なチャットルームのアドレスを維持します。
設定手順:	 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Settings Topology (設定トポ ロジ)]>[Configuration (設定)]を選択します。 デフォルトの IM and Presence Service ドメインの編集方法の詳細については、 関連するトピックを参照してください。
注:	ドメインを変更すると、完全修飾クラスタ名(FQDN)が conference-1-mycup.cisco.com から conference-1-mycup.linksys.com に自動的に変更 されます。 システムで生成された古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com は、[Group Chat Server Aliases(グループチャットサーバのエイリアス)]の下に 表示される標準の編集可能なエイリアスに戻ります。これにより、古いエイリア スとそのエイリアスに関連付けられているチャットルームのアドレスが維持され ます。

関連トピック

IM and Presence Service のデフォルトのドメイン設定, (74 ページ)

チャットの展開シナリオ3

展開シナリ オ:	 目的: mycupからirelandにクラスタIDを変更し、conference-1-mycup.cisco.comではなく、conference-1-ireland.cisco.comを使用します。 データベース内の既存の永続的なチャットルームのアドレスを維持する必要はありません。
設定手順:	 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]>[Standard Configuration (標準設定)]を選択します。

1

	 クラスタ ID を編集し、ireland に変更します。 [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat Server Alias Mapping (グループ チャット サーバ エイリアスのマッピング)]を選択します。 古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com を削除します。
注:	クラスタ ID を変更すると、完全修飾クラスタ名(FQDN)が conference-1-mycup.cisco.com から conference-1-ireland.cisco.com に自動的に変更さ れます。 システムで生成された古いエイリアス conference-1-mycup.cisco.com は、 [Group Chat Server Aliases(グループ チャット サーバ エイリアス)]の下に表示さ れる標準の編集可能なエイリアスに戻ります。 これにより、古いエイリアスとそ のエイリアスに関連付けられているチャット ルームのアドレスが維持されます。 (この例では)管理者は古いエイリアス アドレスを維持する必要がないため、こ れを削除するのが適切です。

チャットの展開シナリオ4

ſ

展開シナリ	目的:
オ:	 既存のエイリアスに関連付けられたノード(たとえば、 conference-3-mycup.cisco.com)をシステムトポロジから削除します。
	 新しいノード ID (ノード ID:7)を持つ新しいノード(たとえば、 conference-7-mycup.cisco.com)をシステムトポロジに追加します。
	 古いエイリアスを使用して作成されたチャットルームのアドレスを維持します。
設定手順:	オプション1
	 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Messaging (メッセージング)]>[Group Chat Server Alias Mapping (グループ チャット サーバ エイリアス マッピング)]を選択します。
	2 [Add New (新規追加)]を選択して、追加エイリアス conference-3-mycup.cisco.com を追加します。
	オプション2
	 [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループチャットおよび永続的なチャット)]を選択し、システムで生成されたデフォルトエイリアス conference-7-mycup.cisco.com をオフにします (これはデフォルトでオンになっています)。
	2 エイリアスを編集し、conference-3-mycup.cisco.comに変更します。

注:	システムトポロジに新しいノードを追加すると、システムはノードに自動的にこの エイリアス (conference-7-mycup.cisco.com)を割り当てます。
	オプション1
	 ・追加エイリアスを追加すると、ノードは両方のエイリアス (conference-7-mycup.cisco.com と conference-3-mycup.cisco.com) によってアドレス指定可能です。
	オプション2
	 システムで生成された古いエイリアスをオフにすると、 conference-7-mycup.cisco.com は、[Group Chat Server Alias (グループチャット サーバのエイリアス)]の下に表示される標準の編集可能なエイリアスに戻り ます。

チャット管理の設定

IM ゲートウェイ設定の変更

IM and Presence サービスの IM ゲートウェイを設定できます。

IM and Presence サービスのIM Gateway のSIP ツー XMPP 接続(SIP-to-XMPP connection) はデフォ ルトで有効です。SIP と XMPP クライアント間の IM の相互運用性を実現することで、SIP IM ク ライアントのユーザが XMPP IM クライアントのユーザと二方向 IM を交換できるようになりま す。IM ゲートウェイステータスパラメータをオンにしておくことを推奨します。ただし、XMPP と SIP クライアントの相互通信を防ぐために、IM ゲートウェイ ステータス パラメータをオフに できます。

IM 会話のデフォルトの非アクティブ タイムアウト間隔も変更でき、IM が送信に失敗した場合に 表示されるエラーメッセージも選択できます。

制約事項

SIP クライアントは、XMPP 固有の機能であるチャット ルームに参加できません。

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[System(システム)] > [Service Parameters(サービス パラメータ)] を選択します。

- **ステップ2** [Server (サーバ)] ニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)] ノードを選 択します。
- **ステップ3** [Service Parameter Configuration (サービスパラメータ設定)] ウィンドウでサービスとして [Cisco SIP Proxy (Cisco SIP プロキシ)] を選択します。
- ステップ4 次のいずれか1つの処理を実行します。

- a) この機能を有効にするために、[SIP XMPP IM Gateway (Clusterwide) (SIP XMPP IM ゲート ウェイ (クラスタ全体))] セクションの [IM Gateway Status (IM ゲートウェイ ステータス)] を [オン (ON)] に設定します。
- b) この機能を無効にするために、[SIP XMPP IM Gateway (Clusterwide) (SIP XMPP IM ゲート ウェイ (クラスタ全体))] セクションの[IM Gateway Status (IM ゲートウェイ ステータス)] を[Off (オフ)]に設定します。
- **ステップ5** ゲートウェイによって維持される IM 会話の非アクティブなタイムアウト間隔(秒単位)を設定 します。ほとんどの環境に適したデフォルト設定は 600 秒です。
- **ステップ6** IM が配信に失敗した場合に、ユーザに表示するエラーメッセージを指定します。 デフォルトエ ラーメッセージ:「Your IM could not be delivered (IM を配信できませんでした)」
- **ステップ7** [Save (保存)] をクリックします。

次の作業

永続的なチャットルームの設定に進みます。

ファイル転送の有効化

管理者は、ファイル転送機能(XEP-0096)のIM and Presence サービスノードのサポートを有効または無効にできます。ファイル転送のサポートを有効にすると、XMPP クライアントはエンド ユーザにファイル転送機能を拡張できます。

(注) ローカル ユーザとクラスタ間ピアの連絡先の間のファイル転送は、両方のクラスタで機能が 有効になっている場合のみ可能です。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択します。
- ステップ2 [Server (サーバ)]メニューから、IM and Presence サービスノードを選択します。
- **ステップ3** [Service Parameter Configuration (サービス パラメータ設定)] ウィンドウで、Cisco XCP Router を サービスとして選択します。
- ステップ4 [Enable file transfer (ファイル転送を有効にする)]ドロップダウンリストから、[On (オン)]または [Off (オフ)]を選択します。
- **ステップ5** [Save (保存)] をクリックします。
- **ステップ6** クラスタ内の各ノードで Cisco XCP Router サービスを再起動します。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ページ)

サインイン セッション数の制限

管理者は Cisco XCP Router のユーザごとのサインイン セッションの数を制限できます。 このパラ メータは、XMPP クライアントのみに適用されます。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
	[System(システム)] > [Service Parameters(サービス パラメータ)] を選択します。

- **ステップ2** [Server (サーバ)]ニューから [IM and Presence Service (IM and Presence サービス)]ノードを選択 します。
- **ステップ3** [Service Parameter Configuration(サービス パラメータ設定)] ウィンドウでサービスとして [Cisco XCP Router (Cisco XCP ルータ)]を選択します。
- ステップ4 [XCP Manager Configuration Parameters (Clusterwide) (XCP Manager 設定パラメータ (クラスタ全体))]領域の[Maximum number of logon sessions per user (ユーザごとのログオン セッションの最大数)]にパラメータ値を入力します。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ6 Cisco XCP Router サービスを再起動します。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ページ)

永続的なチャット ルームの設定

一時的な(アドホック)チャットルームではなく永続的なチャットルームを使用する場合にのみ 永続的なチャットの設定を行う必要があります。この設定は、永続的なチャットに固有で、法規 制の遵守のための IM アーカイブに影響しません。

制約事項

SIP クライアントは、XMPP 固有の機能であるチャット ルームに参加できません。

はじめる前に

- 永続的なチャットルームを使用するには、ノードごとに一意の外部データベースインスタンスを設定する必要があります。
- ・ 永続的なチャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズ を考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプション で、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大規

模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベースを、情報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。

- 外部データベースへの接続数を設定する前に、オフラインで書き込む IM の数およびそのトラフィック総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。 UI のデフォルト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータを適応させることもできます。
- ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用されます。Ciscoサポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔値をゼロに設定しないでください。

- **ステップ1** [Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループ チャットとパーシステント チャット)]を選択します。
- **ステップ2** [Enable Persistent Chat (パーシステントチャットの有効化)]をオンにします。
- **ステップ3** (任意) チャットルーム メッセージの保存方法を必要に応じて指定します。
 - a) ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブする場合は、[Archive all room messages (すべてのルームメッセージのアーカイブ)]をオンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。
 - b) 要求を処理するために使用するデータベースへの接続の数を入力します。これは、チャット ノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。
 - c) データベース接続を何秒後に更新するかを入力します。 これは、チャット ノードと関連する データベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定です。
- **ステップ4** 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベースを 割り当てます。
 - **ヒント** [Cluster Topology Details (クラスタトポロジの詳細)] ウィンドウでチャットノードの 詳細を編集する必要がある場合は、ハイパーリンクをクリックします。
- ステップ5 永続的なチャット設定を更新する場合、Cisco XCP Text Conference Manager サービスを再起動する ために [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence サービスアビリ ティ)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール センター - 機能サー ビス)]を選択します。
 - [Archive all messages in a room (ルーム内のすべてのメッセージをアーカイブ)]設定をオン にする場合は、永続的なチャットに使用する各外部データベースのパフォーマンスをモニタ することを推奨します。データベースサーバで負荷が高くなることを予測する必要があり ます。
 - 永続的なチャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、 TCサービスはシャットダウンします。このような状況では、すべてのチャットルームの機

能(一時的および永続的の両方)が失われます。 チャットノードが接続を確立すると(他のチャットノードが失敗しても)、そのノードは起動します。

次の作業

[Cisco XCP Text Conference Manager (Cisco XCP テキスト会議マネージャ)]をオンに設定します。

関連トピック

IM ゲートウェイ設定の変更, (214ページ) チャットノードエイリアスの管理, (221ページ)

永続的なチャットの有効化

一時的な(アドホック)チャットルームではなく永続的なチャットルームを使用する場合にのみ、永続的なチャットの設定を行う必要があります。この設定は、永続的なチャットに固有で、 法規制の遵守のための IM アーカイブに影響しません。

はじめる前に

- 永続的なチャットルームを使用するには、各ノードに一意の外部データベースインスタンスを設定する必要があります。
- ・永続的なチャットのロギングに外部データベースを使用する場合は、データベースのサイズ を考慮します。チャットルームのすべてのメッセージをアーカイブすることはオプション で、ノードのトラフィックが増え、外部データベースのディスク領域が消費されます。大規 模な展開では、ディスク領域はただちに消費される可能性があります。データベースを、情 報の量を処理するのに十分な大きさにしてください。
- ルームの入退室をすべてアーカイブすると、トラフィックが増加し、外部サーバの領域が消費されるため、任意です。
- 外部データベースへの接続数を設定する前に、書き込む IM の数およびそのトラフィック総量を考慮します。設定する接続数によって、システムを拡張できます。UI のデフォルト設定はほとんどのインストールに適していますが、特定の展開にパラメータを適応させることもできます。
- ハートビート間隔は、通常、ファイアウォールを介して接続を開いたままにするのに使用されます。シスコのサポート担当者に連絡せずに、データベース接続のハートビート間隔値を ゼロに設定しないでください。
- 各ノードに外部データベースを割り当てておく必要があります。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループ チャットと永続的な チャット)]を選択します。
- **ステップ2** [Enable Persistent Chat (永続的なチャットを有効化)] チェックボックスをオンにします。
- **ステップ3** (任意) ユーザのルームに対する入退室のすべてのインスタンスを記録する場合は、[Archive all room joins and exits (ルームのすべての入退室をアーカイブ)]チェックボックスをオンにします。 これはすべての永続的なチャット ルームに適用されるクラスタ全体の設定です。
- ステップ4 (任意) ルームに送信されたすべてのメッセージをアーカイブする場合は、[Archive all room messages (すべてのルーム メッセージをアーカイブ)]をオンにします。 これはすべての永続的 なチャット ルームに適用されるクラスタ全体の設定です。
- ステップ5 (任意) グループチャットシステム管理者だけが永続的なチャット ルームを作成できるように する場合は、[Allow only group chat system administrators to create persistent chat rooms (グループ チャットシステム管理者のみが永続的なチャットルームを作成できます)]チェックボックスを オンにします。これはすべての永続的なチャットルームに適用されるクラスタ全体の設定です。 グループチャットシステムの管理者を設定するには、[Messaging (メッセージング)]>[Group chat system administrators (グループチャットシステム管理者)]を選択します。
- **ステップ6** 永続的なチャットルームの許容最大数を [Maximum number of persistent chat rooms allowed (許可さ れた永続的なチャットルームの最大数)]フィールドに入力します。 デフォルト値は 1500 に設定 されています。
 - (注) 外部データベースに十分な容量があることを確認する必要があります。 多くのチャット ルームを所有すると、外部データベースのリソースに影響を及ぼします。
- ステップ7 要求の処理に使用するデータベースへの接続数を[Number of connections to the database (データベー スへの接続数)]フィールドに入力します。デフォルトでは5に設定されています。これは、 チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるクラスタ全体の設定で す。
- ステップ8 データベース接続を更新するまでの秒数を [Database connection heartbeat interval (seconds) (データ ベース接続ハートビート間隔(秒))]フィールドに入力します。 デフォルトでは 300 に設定さ れています。これは、チャットノードと関連するデータベース間のすべての接続に適用されるク ラスタ全体の設定です。
- ステップ9 チャットルームをタイムアウトにするまでの分数を [Timeout value for persistent chat rooms (minutes) (永続的なチャットルームのタイムアウト値(分))]フィールドに入力します。デフォルトで は0に設定されています。タイムアウトを使用して、チャットルームがアイドルか空かを確認し ます。ルームがアイドルまたは空であると判明した場合は、そのルームは閉じられます。デフォ ルト値が0に設定されている場合は、アイドルチェックが無効になります。
- **ステップ10** 事前設定された外部データベースのリストから選択し、チャットノードに適切なデータベースを 割り当てます。
 - [Archive all room joins and exits (ルームのすべての入退室をアーカイブ)]設定をオンにした 場合は、永続的なチャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを 監視することを推奨します。データベースサーバの負荷が高くなると考えられます。

- [Archive all room messages (すべてのルーム メッセージをアーカイブ)]設定をオンにした場合は、永続的なチャットルームに使用されている各外部データベースのパフォーマンスを監視することを推奨します。データベース サーバの負荷が高くなると考えられます。
- 永続的なチャットルームを有効にし、外部データベースとの適切な接続を確立しない場合、 チャットノードは失敗します。このような状況では、すべてのチャットルームの機能(一時的および永続的の両方)が失われます。チャットノードが接続を確立すると(他のチャットノードが失敗しても)、そのノードは起動します。
- Cisco Unified Communications Manager の IM and Presence Service のノードの詳細を編集する必要がある場合は、[Cluster Topology Details (クラスタトポロジの詳細)] ウィンドウのハイパーリンクをクリックします。
- **ステップ11** [Save (保存)] をクリックします。
- ステップ12 [Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence の有用性)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Feature Services (コントロールセンター 機能サービス)]を選択して、
 クラスタ内のすべてのノードの Cisco XCP Text Conference Manager を再起動します。
 - (注) 永続的なチャットを有効にした後で、引き続き永続的なチャットの設定を更新する場合 は、次の非動的設定にのみ、Cisco XCP Text Conference Manager の再起動が必要になり ます。
 - データベース接続数
 - ・データベース接続のハートビート間隔(秒)

関連トピック

Cisco XCP Text Conference Manager サービスの再起動

グループ チャット システム管理の設定

手順

- **ステップ1** [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat System Administrators (グループ チャット システム の管理者)]を選択します。
- ステップ2 [Enable Group Chat System Administrators (グループ チャット システムの管理者を有効にする)]の チェックボックスをオンにします。
 設定が有効または無効の場合、Cisco XCP ルータを再起動する必要があります。システム管理者の設定を有効に設定すると、システム管理者を動的に追加できます。
- **ステップ3** [Add New (新規追加)] をクリックします。
- **ステップ4** IM アドレスを入力します。

例:

IM アドレスは name@domain の形式である必要があります。

- **ステップ5** ニックネームを入力します。
- ステップ6 説明を入力します。
- **ステップ7** [Save (保存)]をクリックします。

グループ チャットと永続的なチャットのデフォルト設定と復帰

強化されたデフォルトのアドホックと永続的なチャットの設定を変更できます。 すべての設定を デフォルト値に戻すには、[Set to Default(デフォルトに設定)] をクリックします。



(注) チャットルームの所有者が設定を変更できるようにするには、サーバで [Room owners can change (ルーム所有者が変更できる)]チェックボックスを選択します。ルームの所有者は、希望する設定や、作成しているルームに適用可能な設定を行えるようになります。クライアントからこれらの設定をどの程度行えるかは、クライアントの実装や、クライアントがこれらの設定を行うインターフェイスを提供しているかどうかで決まります。

チャットノードエイリアスの管理

チャットノードのエイリアス

エイリアスは、(任意のドメイン内の)ユーザが特定のノード上の特定のチャットルームを検索 し、これらのルームのチャットに入室できるように各チャットノードに一意のアドレスを作成し ます。システムの各チャットノードに一意のエイリアスが必要です。



 (注) このチャットノードのエイリアス(たとえば、conference-3-mycup.cisco.com)は、そのノードで作成された各チャットルームの一意のID部分になります (roomjid@conference-3-mycup.cisco.com)。

次の方法で、クラスタ全体にエイリアスを割り当てることができます。

システム生成:システムは一意のエイリアスを各チャットノードに自動的に割り当てることができます。システムで生成されたエイリアスを有効にする場合、チャットノードに対処するためにさらに実行することはありません。システムは、命名規則conference-x-clusterid.domainを使用して、デフォルトではチャットノードごとに1個のエイリアスを自動生成します。

° conference : ハードコードされたキーワード

°x:ノード ID を示す一意の整数値

°例:conference-3-mycup.cisco.com

- ・手動:conference-x-clusterid.domainの命名規則が適さない場合、たとえば、チャットノードのエイリアスにクラスタ ID を含めない場合は、システムで生成されたデフォルトのエイリアスを上書きすることもできます。手動管理されたエイリアスにより、特定の要件に合うエイリアスを使用してチャットノードに名前を付けられる完全な柔軟性が得られます。
- ・追加エイリアス:ノード単位で各チャットノードに複数のエイリアスを関連付けることができます。ノードごとに複数のエイリアスを関連付けると、ユーザはこれらのエイリアスを使用して追加のチャットルームを作成できます。これは、システムによって生成されるエイリアスを割り当てるか、またはエイリアスを手動で管理するかに関係なく適用されます。

重要な考慮事項

さい。

チャットノードのエイリアスを変更すると、データベースのチャットルームのアドレス指定が不 可能になり、ユーザが既存のチャットルームを検索できなくなることがあります。 エイリアスまたは他のノードの依存関係の構成部分を変更する前にこれらの結果に注意してくだ

- クラスタ ID:この値は完全修飾クラスタ名(FQDN)の一部です。クラスタ ID を変更 ([System(システム)]>[Presence Topology Settings(プレゼンストポロジの設定)]を選 択)すると、FQDN はクラスタ全体で自動的に変更される新しい値およびシステム管理され たエイリアスを組み込みます。手動管理されたエイリアスでは、クラスタ ID が変更された 場合、手動でエイリアス リストを更新するのは管理者の責任です。
- ドメイン:この値はFQDNの一部です。ドメインを変更([Presence (プレゼンス)]>[Presence Settings (プレゼンスの設定)]を選択)すると、FQDNはクラスタ全体で自動的に変更され る新しい値およびシステム管理されたエイリアスを組み込みます。手動管理されたエイリア スでは、ドメインが変更された場合、手動でエイリアスリストを更新するのは管理者の責任 です。
- チャットノードと外部データベース間の接続:永続的なチャットが有効で、外部データベースとの適切な接続が維持されていない場合、チャットノードは起動しません。
- チャットノードの削除:プレゼンストポロジから既存のエイリアスに関連付けられている ノードを削除した場合、それ以上の処理を行わない限り、その古いエイリアスを使用して作 成したチャットルームはアドレス指定できない場合があります。

変更の広い影響を考慮せずに既存のエイリアスを変更しないことを推奨します。つまり、次のよ うにします。

 ・ユーザが必要に応じて古いエイリアスによって既存のチャットルームを検索できるように、 データベースに古いチャットノードのアドレスを維持します。 外部ドメインとのフェデレーションがある場合、DNSエイリアスをパブリッシュして、エイリアスが変更され、新しいアドレスが使用可能であることをそのドメインのユーザに通知する必要があります。これはすべてのエイリアスを外部にアドバタイズするかどうかによって異なります。

関連トピック

チャットの展開シナリオ1、(211ページ)

システムで生成されたチャットノードエイリアスのオン/オフの切り替え

チャットノードエイリアスを使用すると、任意のドメインのユーザが特定のノード上の特定の チャットルームを検索し、それらのチャットルームに入室できます。デフォルトでは、IM and Presence Service によって、各ノードにシステムで生成された一意のエイリアスが自動的に割り当 てられます。システムで生成されたエイリアスを使用する場合は、チャットノードに対応するた めの設定はこれ以上必要ありません。システムは、デフォルトの命名規則である conference-x-clusterid.domainを使用して、チャットノードごとに1個のエイリアスを 自動的に生成します。

手動でチャットノードエイリアスを割り当てる場合は、システムで生成されたデフォルトのエイ リアス設定をオフにする必要があります。システムで生成されたエイリアスをオフにすると、既 存のエイリアス (conference-x-clusterid.domain) は、会議サーバエイリアスの下にリス トされる標準的な編集可能エイリアスに戻ります。詳細については、手動管理のチャットノード エイリアスに関するトピックを参照してください。ベストプラクティスのガイドラインについて は、サンプルのチャット展開シナリオを参照してください。

はじめる前に

- チャットノードエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。
- システムで生成されたエイリアス(conference-3-mycup.cisco.comなど)は編集また は削除できません。

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループ チャットと永続的な チャット)]を選択します。
- **ステップ2** システムで生成されたエイリアスを有効または無効にします。
 - a) システムでルーム チャット エイリアスを命名規則 conference-x-clusterid.domain を 使用してノードに自動的に割り当てるようにするには、[System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases (システムでプライマリ グループ チャット サーバのエイリアスを自 動的に管理する)] チェックボックスをオンにします。

- Eント [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat Server Alias Mapping (グループチャットサーバのエイリアスマッピング)]を選択して、システムで生成されたエイリアスが[Primary Group Chat Server Aliases (プライマリグループサーバのエイリアス)]の下にリストされていることを確認します。
- b) システムで生成されたエイリアスを無効にするには、[System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases (システムでプライマリ グループ チャット サーバのエイリアスを自 動的に管理する)] チェックボックスをオフにします。

次の作業

- チャットノードにシステムで生成されたエイリアスを設定する場合でも、ノードと複数のエ イリアスを必要に応じて関連付けることができます。
- 外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使用 可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリアスを 外部にアドバタイズするには、DNSを設定し、DNSレコードとしてエイリアスをパブリッ シュします。
- システム生成エイリアス設定を更新したら、これらの操作のいずれかを実行します。
- Cisco XCP Text Conference Manager を再起動します。[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence の有用性)]>[Tools (ツール)]>[Control Center - Feature Services (コントロール センター - 機能サービス)]を選択して、このサービスを再起動しま す。

関連トピック

チャットの展開シナリオ 1, (211 ページ) 永続的なチャット ルームの設定, (216 ページ)

チャットノードのエイリアスの手動管理

手動でチャットノードのエイリアスを追加、編集、または削除できます。 手動でチャットノー ドのエイリアスを管理するには、システムで生成されたエイリアスを使用するデフォルト設定を オフにする必要があります。 システムで生成されたエイリアスをオフにすると、既存のエイリア ス(conference-x-clusterid.domain)は、[Conference Server Aliases (会議サーバのエイリアス)]の 下にリストされる標準の編集可能なエイリアスに戻ります。 これにより、古いエイリアスとその エイリアスに関連付けられているチャット ルームのアドレスが維持されます。

チャットノードに手動で複数のエイリアスを割り当てることができます。システムで生成された エイリアスがチャットノードにすでに存在する場合でも、ノードに追加エイリアスを手動で関連 付けることができます。

手動管理されたエイリアスでは、クラスタIDまたはドメインが変更された場合、手動でエイリア スリストを更新するのは管理者の責任です。システムで生成されたエイリアスが変更された値を 自動的に組み込みます。



これは必須ではありませんが、ノードに新しいチャットノードのエイリアスを割り当てる場合はドメインを常に含めることを推奨します。 追加エイリアスには、newalias.domain の表記を使用します。 ドメインを確認するには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]で[Presence Settings(プレゼンス設定)]>[Advanced Settings(詳細設定)]を選択します。

はじめる前に

チャットノードのエイリアスと重要な考慮事項に関するトピックを参照してください。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Messaging (メッセージング)]>[Group Chat and Persistent Chat (グループチャットとパーシステント チャット)]を選択します。
- ステップ2 [System Automatically Manages Primary Group Chat Server Aliases (System Automatically Manages Primary Group チャット サーバ エイリアス)]をオフにします。
- **ステップ3** すべての既存のチャットノードのエイリアスはグループチャットサーバのエイリアスの下に一覧表示されます。エイリアスリストを表示するには、次の操作を実行します。
 - a) [Messaging(メッセージング)] > [Group Chat Server Alias Mapping(グループ チャット サーバ エイリアスのマッピング)] を選択します。
 - b) [Find (検索)] をクリックします。
- **ステップ4** 必要に応じて、次の1つまたは複数の操作を実行します。 既存のエイリアス(古いシステム生成またはユーザ定義のエイリアス)を編集します
 - a) 編集する既存のエイリアスのハイパーリンクをクリックします。
 - b) [Group Chat Server Alias (グループチャットサーバのエイリアス)]フィールドでノードのエイリアスを編集します。ノードのエイリアスが一意であることを確認します。
 - c) この変更されたエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。
 - 新しいチャット ノードのエイリアスを追加します
 - a) [Add New (新規追加)] をクリックします。
 - b) [Group Chat Server Alias (グループチャットサーバのエイリアス)]フィールドにノードの一意のエイリアスを入力します。
 - c) 新しいエイリアスを割り当てる適切なノードを選択します。
 - 既存のエイリアスを削除します
 - a) 削除するエイリアスのチェックボックスをオンにします。
 - b) [Delete Selected (選択項目の削除)] をクリックします。
 - トラブルシューティングのヒント
 - ・どのチャットノードのエイリアスも一意でなければなりません。システムはクラスタ全体 に重複したチャットノードのエイリアスを作成することを防ぎます。

- チャットノードのエイリアス名を IM and Presence ドメイン名と同じにすることはできません。
- ・古いエイリアスでチャットルームのアドレスを維持する必要がなくなった場合に限り古いエ イリアスを削除します。
- 外部ドメインとフェデレーションすると、エイリアスが変更され、新しいエイリアスが使用 可能であることをフェデレーション相手に通知する場合があります。すべてのエイリアスを 外部にアドバタイズするには、DNSを設定し、DNSレコードとしてエイリアスをパブリッシュします。
- チャットノードのエイリアス設定のいずれかを更新したら、Cisco XCP Text Conference Manager を再起動します。

次の作業

• Cisco XCP Text Conference Manager をオンにします。

関連トピック

チャット展開, (211ページ)

Cisco XCP Text Conference Manager のオン

この手順は、永続的なチャットルームの設定を行うか、チャットノードに手動で1つまたは複数 のエイリアスを追加した場合に適用されます。ノードでアドホックチャットを有効にする場合も このサービスをオンにする必要があります。

はじめる前に

永続的なチャットが有効な場合は、外部データベースを Text Conference Manager サービスに関連 付ける必要があり、また、データベースがアクティブで到達可能である必要があります。そうで ない場合は、Text Conference Manager は起動しません。 Text Conference Manager サービスが起動 してから外部データベースとの接続が失敗した場合、Text Conference Manager サービスはアクティ ブのままで動作し続けます。ただし、メッセージはデータベースに保持されなくなり、接続が回 復するまで新しい永続的なルームを作成できません。

- ステップ1 IM and Presence Service で、[Cisco Unified IM and Presence Serviceability (Cisco Unified IM and Presence の有用性)]>[Tools (ツール)]>[Control Center Network Services (コントロール センター ネットワーク サービス]を選択します。
- **ステップ2** ノードをサーバリストボックスから選択して、[Go(移動)]を選択します。
- **ステップ3** [IM and Presence Service] セクションの [Cisco XCP Text Conference Manager service (Cisco XCP Text Conference Manager サービス)]の横にあるオプションボタンをクリックしてサービスをオンにす るか、[Restart (再起動)]をクリックしてサービスを再起動します。
- **ステップ4** 再起動に時間がかかることを示すメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- **ステップ5** (任意) サービスが完全に再起動されたことを確認するには、[Refresh (更新)] をクリックします。

関連トピック

永続的なチャットルームの設定, (216ページ)

チャット ルーム管理

チャット ルーム数の設定

ユーザが作成できるルーム数を制限するには、ルーム設定を使用します。チャットルームの数を 制限すると、システムのパフォーマンスをサポートし、拡張できます。 ルーム数の制限は、起こ り得るサービス レベル攻撃の軽減にも役立ちます。

手順

- ステップ1 許可したチャット ルームの最大数を変更するには、[maximum number of rooms allowed (許可され るルームの最大数)]のフィールドに値を入力します。 デフォルトでは 16500 に設定されていま す。
- **ステップ2** [Save (保存)] をクリックします。

メンバーの設定

メンバー設定では、チャットルームのメンバーシップをシステムレベルで制御できます。この ような制御は、禁止などの管理操作によって防止できるサービスレベル攻撃を軽減する上でユー ザの役に立ちます。 必要に応じてメンバーを設定します。

- ステップ1 デフォルトでメンバー専用ルームとしてルームを作成する場合は、[Rooms are for members only by default (デフォルトでルームはメンバー専用です)]チェックボックスをオンにします。メンバー専用ルームには、そのルームの所有者または管理者が設定したホワイトリストのユーザのみがアクセスできます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
 - (注) ホワイトリストにはそのルームに許可されているメンバーのリストが含まれています。 このリストは、メンバー専用ルームの所有者または管理者によって作成されます。
- ステップ2 メンバー専用のルームかどうかをルーム所有者が変更できるように設定する場合は、[Room owners can change whether or not rooms are for members only (ルームがメンバー専用かどうかをルーム所有者が設定できます)]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
 - (注) ルーム所有者は、そのルームを作成したユーザか、(許可されている場合は)ルーム作成者または所有者によって所有者ステータスを持つ者として指定されたユーザです。 ルーム所有者は、ルーム設定の変更やルーム破棄のほか、その他のすべての管理機能を 実行できます。
- ステップ3 モデレータのみがルームへのユーザの招待を、行えるようにルームを設定する場合は、[Only moderators can invite people to members-only rooms (モデレータのみがメンバー専用ルームにユーザ を招待できます)]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにしている 場合は、メンバーが他のユーザをルームに参加するよう招待できます。デフォルトでは、この チェックボックスはオフになっています。
- ステップ4 ルーム所有者がメンバーに他のユーザを招待できるように設定する場合は、[Room owners can change whether or not only moderators can invite people to members-only rooms (モデレータがユーザを メンバー専用ルームに招待できるかどうかをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスを オンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ5 すべてのユーザがルームへの入室をいつでも要求できるようにルームを設定する場合は、[Users can add themselves to rooms as members (ユーザは自分をメンバーとしてルームに追加できます)] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオンになっている場合、ルームは オープンメンバーシップになります。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっていま す。
- ステップ6 ステップ5に記載されている設定をルーム所有者がいつでも変更できるようにルームを設定する 場合は、[Room owners can change whether users can add themselves to rooms as members (ユーザが自 分をメンバーとしてルームに追加できるかどうかをルーム所有者が変更できます)]チェックボッ クスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ7** [Save (保存)] をクリックします。

可用性の設定

可用性の設定は、ルーム内のユーザの可視性を決定します。

- ステップ1 ユーザが現在、オフラインであっても、ユーザをルームの参加者として保持する場合は、[Members and administrators who are not in a room are still visible in the room (メンバーと管理者はルームに入室 していなくてもルームに表示されます)]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、 このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ2 メンバーまたは管理者の可視性をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[Room owners can change whether members and administrators who are not in a room are still visible in the room (ルームに 入室していないメンバーと管理者をルームに表示するかどうかをルーム所有者が変更できます)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっていま す。
- ステップ3 以前の Group Chat 1.0 クライアントでサービスを正常に動作させるには、[Rooms are backwards-compatible with older clients (ルームに古いクライアントとの下位互換性があります)] チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ4 チャット ルームの下位互換性をルーム所有者が管理できるようにする場合は、[Room owners can change whether rooms are backwards-compatible with older clients (ルームに古いクライアントとの下位互換性があるかどうかをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ5** ルームにユーザのニックネームは表示しても、Jabber ID は公開しない場合は、[Rooms are anonymous by default (デフォルトでルームは匿名になっています)]チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- ステップ6 ユーザの Jabber ID の匿名レベルをルーム所有者が管理できるようにする場合は、[Room owners can change whether or not rooms are anonymous (ルームが匿名かどうかをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ7** [Save (保存)]をクリックします。

招待の設定

招待の設定によって、誰がユーザの役割に基づいてユーザをルームに招待できるかを決定します。 役割は、モデレータからビジターへの階層に存在するため、たとえば、参加者はビジターができ ることは何でも実行でき、モデレータは参加者ができることは何でも実行できます。

手順

ステップ1 [Lowest participation level a user can have to invite others to the room (他のユーザをルームに招待する ためにユーザに必要な最小参加レベル)]のドロップダウン リストから次のいずれかを選択しま す。

- [Visitor (ビジター)]を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータは他のユーザを ルームに招待できます。
- [Participant (参加者)]を選択すると、参加者およびモデレータは他のユーザをルームに招待できます。これがデフォルト設定です。
- [Moderator (モデレータ)]を選択すると、モデレータのみが他のユーザをルームに招待できます。
- ステップ2 招待状を送信できる最小参加者レベルの設定をルーム所有者が変更できるようにするには、[Room owners can change the lowest participation level a user can have to invite others to the room (他のユーザ をルームに招待するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ3** [Save (保存)] をクリックします。

利用者数の設定

- ステップ1 ルーム内で許可されるユーザのシステム最大数を変更するには、[How many users can be in a room at one time (同時にルームに入室できるユーザ数)]のフィールドに値を入力します。 デフォルト 値は 1000 に設定されています。
 - (注) ルーム内のユーザの総数は、設定する値を超えることはできません。 ルーム内のユー ザの総数には、通常のユーザと非表示のユーザの両方が含まれます。
- ステップ2 ルーム内で許可される非表示ユーザの数を変更するには、[How many hidden users can be in a room at one time (同時に入室できる非表示ユーザ数)]のフィールドに値を入力します。非表示のユーザは他のユーザには表示されません。また、ルームにメッセージを送信できません。さらに、プレゼンス更新を送信しません。 非表示のユーザは、ルーム内のすべてのメッセージを表示したり、他のユーザのプレゼンス更新を受信したりできます。 デフォルト値は 1000 です。
- ステップ3 ルーム内に許可されるユーザのデフォルトの最大数を変更するには、[Default maximum occupancy for a room (デフォルトのルーム最大利用者数)]のフィールドに値を入力します。デフォルト値 は 50 に設定され、ステップ1 で設定された値よりも大きくできません。
- **ステップ4** デフォルトのルーム利用者数をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[Room owners can change default maximum occupancy for a room (ルーム所有者がデフォルトのルーム最大利用者数を 変更できます)] チェックボックスをオンにします。 デフォルトでは、このチェックボックスは オフになっています。
- **ステップ5** [Save (保存)]をクリックします。

チャットメッセージの設定

チャットメッセージ設定を使用して、役割に基づいた特権をユーザに付与します。ほとんどの場合、役割は、ビジターからモデレータへの階層に存在します。たとえば、参加者はビジターができることはすべて実行できます。また、モデレータは参加者ができることはすべて実行できます。

- **ステップ1** [Lowest participation level a user can have to send a private message from within the room (ルーム内から プライベート メッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベル)]のドロップダウン リストから次のいずれかを選択します。
 - [Visitor (ビジター)]を選択すると、ビジター、参加者、およびモデレータがルーム内の他 のユーザにプライベートメッセージを送信できます。 これがデフォルト設定です。
 - [Participant (参加者)]を選択すると、参加者およびモデレータがルーム内の他のユーザにプ ライベートメッセージを送信できます。
 - •[Moderator (モデレータ)]を選択すると、モデレータのみがルーム内の他のユーザにプライ ベートメッセージを送信できます。
- ステップ2 プライベートメッセージの最小参加レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合は、[Room owners can change the lowest participation level a user can have to send a private message from within the room (ルーム内からプライベートメッセージを送信するためにユーザに必要な最小参加レベルを ルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェッ クボックスはオフになっています。
- **ステップ3** [Lowest participation level a user can have to change a room's subject (ルームの件名を変更するために ユーザに必要な最小参加レベル)]のドロップダウンリストから次のいずれかを選択します。
 - a) [Participant (参加者)]を選択すると、参加者およびモデレータがルームの件名を変更できま す。これがデフォルト設定です。
 - b) [Moderator (モデレータ)]を選択すると、モデレータのみがルームの件名を変更できます。 ビジターは、ルームの件名を変更できません。
- ステップ4 ルームの件名を更新するための最小参加者レベルをルーム所有者が変更できるようにする場合は、
 [Room owners can change the lowest participation level a user can have to change a room's subject (ルームの件名を変更するためにユーザに必要な最小参加レベルをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。
- ステップ5 メッセージからすべての拡張可能ハイパーテキストマークアップ言語(XHTML)を削除する場合は、[Remove all XHTML formatting from messages (すべての XHTML フォーマットをメッセージ

から削除します)]チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、デフォルトで オフになっています。

- **ステップ6** XHTMLフォーマット設定をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[Room owners can change XHTML formatting setting (ルーム所有者が XHTML フォーマット設定を変更できます)]チェック ボックスをオンにします。 このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ7** [Save (保存)] をクリックします。

モデレータが管理するルームの設定

モデレータが管理するルームは、ルーム内のボイス特権を付与または取り消しする機能をモデレー タに提供します(グループチャットの場合、ボイスはチャットメッセージをルームに送信する機 能のことです)。ビジターはモデレータが管理するルームでインスタントメッセージを送信でき ません。

手順

- ステップ1 モデレータの役割をルームで適用する場合は、[Rooms are moderated by default(デフォルトでモデ レータがルームを管理します)] チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、 デフォルトでオフになっています。
- ステップ2 ルームをモデレータが管理するかどうかをルーム所有者が変更できるようにするには、[Room owners can change whether rooms are moderated by default (デフォルトでモデレータがルームを管理 するかどうかをルーム所有者が変更できます)]チェックボックスをオンにします。 デフォルト では、このチェックボックスはオフになっています。
- **ステップ3** [Save (保存)] をクリックします。

履歴の設定

履歴設定を使用して、ルームで取得し、表示するメッセージのデフォルト値および最大値を設定 し、履歴クエリーを使用して取得できるメッセージ数を管理します。ユーザがルームに入室する と、そのユーザはルームのメッセージ履歴に送信されます。履歴設定は、ユーザが受信する過去 のメッセージ数を決定します。

手順

ステップ1 ユーザがアーカイブから取得できるメッセージの最大数を変更するには、[Maximum number of messages that can be retrieved from the archive (アーカイブから取得できるメッセージの最大数)]の

フィールドに値を入力します。デフォルト値は100に設定されています。これは、次の設定の上限としての役割を果たします。

- ステップ2 ユーザがチャットルームに入室するときに表示される以前のメッセージの数を変更するには、
 [Number of messages in chat history displayed by default (デフォルトで表示されるチャット履歴内の メッセージ数)]のフィールドに値を入力します。デフォルト値は15に設定され、ステップ1で 設定された値よりも大きくできません。
- ステップ3 ユーザがチャットルームに入室したときに表示される以前のメッセージの数をルーム所有者が変更できるようにする場合は、[Room owners can change the number of messages displayed in chat history (ルーム所有者がチャット履歴に表示されるメッセージ数を変更できます)]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。
- **ステップ4** [Save (保存)] をクリックします。

I

٦



エンドユーザの設定と処理

- IM and Presence Service のエンドユーザの設定と処理, 235 ページ
- IM and Presence Service の許可ポリシーの設定, 236 ページ
- ユーザ連絡先 ID の一括名前変更, 238 ページ
- ・ ユーザ連絡先リストの一括エクスポート,240 ページ
- ユーザ連絡先リストの一括インポート, 242 ページ
- ・ 重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理,247 ページ

IM and Presence Service のエンドユーザの設定と処理

IM and Presence Service エンドユーザ用の許可ポリシーを設定し、ユーザ連絡先リストの一括イン ポートおよびエクスポートを実行するだけでなく、重複しているエンドユーザインスタンスや無 効なエンドユーザインスタンスを管理できます。

IM and Presence Service ノードへユーザを割り当てて、エンド ユーザを IM and Presence Service 用 に設定する手順については、次のガイドを参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド) 』
- 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 一括管理ガイド)』
- 『Installing Cisco Unified Communications Manager (Cisco Unified Communications Manager のイ ンストール) 』

IM and Presence Service の許可ポリシーの設定

IM and Presence Service の自動許可

IM and Presence Service は、ローカル企業の SIP ベースのクライアントから受信するすべてのプレ ゼンス登録要求を許可します。 SIP ベースのクライアントを実行するローカル ユーザは、クライ アントでこれらの登録を許可するよう求められることなく、ローカル企業の連絡先の可用性ステー タスを自動的に受信します。 IM and Presence Service は、連絡先がユーザの拒否リストに存在する 場合にのみ、ローカル企業の連絡先の登録を許可するようにユーザに求めます。 これは、IM and Presence Service における SIP ベースのクライアントのデフォルト許可動作であり、この動作を設 定することはできません。

XMPP ネットワークでは、クライアントにすべてのプレゼンス登録を送信するのがノードの標準 動作で、クライアントは登録を許可または拒否するようにユーザに求めます。 SIP ベースのクラ イアントと XMPP ベースのクライアントが混在する IM and Presence Service を(両方のクライアン トタイプの許可ポリシーに合わせて)企業が展開できるように、シスコは IM and Presence Service に次の自動許可設定を提供しています。

- 自動許可をオンにすると、IM and Presence Service は、ローカル企業でXMPPベースのクライ アントおよび SIP ベースのクライアントの両方から受信したすべてのプレゼンス登録要求を 自動的に許可します。これは、IM and Presence Service におけるデフォルト設定です。
- 自動許可をオフにすると、IM and Presence Service は XMPP ベースのクライアントのみをサ ポートします。XMPP ベースのクライアントでは、IM and Presence Service はクライアントに すべてのプレゼンス登録を送信し、クライアントはユーザにプレゼンス登録を許可または拒 否するよう求めます。SIP ベースのクライアントは、自動許可をオフにすると、IM and Presence で正しく動作しません。

∕!∖

注意 自動許可をオフにした場合、SIPベースのクライアントはサポートされません。自動承認をオ フにしたときの XMPP ベースのクライアントだけがサポートされます。

ユーザ ポリシーおよび自動許可

自動許可ポリシーの読み取りに加えて、IM and Presence サービスはプレゼンス登録要求の処理方 法を判断するためにユーザのポリシー設定を読み取ります。 ユーザは Cisco Jabber クライアント からポリシー設定をします。 ユーザ ポリシーには次の設定オプションがあります。

[Blocked list(拒否リスト)]: ユーザの実際のステータスに関係なく使用不可としてユーザのプレゼンスステータスを常に表示するローカルおよび外部(フェデレーション)ユーザのリスト。ユーザはフェデレーションドメイン全体を拒否することもできます。
- [Allowed list (許可リスト)]:アベイラビリティを表示することをユーザが許可したローカルおよび外部ユーザのリスト。外部(フェデレーション)ドメイン全体を許可することもできます。
- •[Default policy(デフォルトポリシー)]: ユーザのデフォルトポリシー設定。ユーザは、すべてのユーザを拒否するか、すべてのユーザを許可するようにポリシーを設定できます。

自動許可をオフにした場合、IM and Presence サービスは他のユーザの連絡先リストに存在するユー ザの登録要求を自動的に許可することに注意してください。これは、同じドメイン内のユーザお よび異なるドメイン内のユーザ(フェデレーションユーザ)に適用されます。 次に例を示しま す。

- UserAはUserBのプレゼンスステータスの表示を登録することを望んでいます。 自動許可が IM and Presence サービスでオフであり、UserBはUserAの許可リストまたは拒否リストにあ りません。
- IM and Presence サービスは UserB のクライアントアプリケーションにプレゼンス登録要求を送信し、クライアントアプリケーションは登録を許可または拒否するように UserB に求めます。
- •UserBは、プレゼンス登録要求を受け入れ、UserBはUserAの連絡先リストに追加されます。
- •UserAは、プレゼンス登録を許可するように求められることなく、UserBの連絡先リストに 自動的に追加されます。

IM and Presence サービスは、UserBのポリシーが(i)外部ドメインを拒否する場合、(ii) ユーザのデフォルトポリシーがすべて拒否の場合、または(iii) [Ask me(確認)]""が選択されている場合でも、UserBの連絡先リストに自動的にUserAを追加します。

ローカル IM and Presence サービス エンタープライズとサポートされる外部エンタープライズとの 間にドメイン間フェデレーションを展開すると、IM and Presence サービスは、外部連絡先から受 信したプレゼンス登録要求に自動許可設定を適用しません。ただし、ユーザがその外部連絡先ま たはドメインにポリシーを適用した場合を除きます。外部連絡先からプレゼンス登録要求を受信 すると、ユーザが [Ask me (確認)]""を選択して外部連絡先の独自の許可/拒否ポリシーを設定す るように求められた場合、および外部連絡先またはドメインがユーザの許可リストまたは拒否リ ストにない場合にのみ、IM and Presence サービスはクライアント アプリケーションに登録要求を 送信します。クライアントアプリケーションは、ユーザに登録を許可または拒否するように求め ます。

(注)

IM and Presence サービスは、アベイラビリティおよびインスタント メッセージの両方に共通 ユーザ ポリシーを使用します。

関連トピック

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6837/products_user_guide_list.html http://www.cisco.com/en/us/products/ps6837/products installation and configuration guides list.html

IM and Presence サービスの許可ポリシーの設定

IM and Presence サービスがローカル エンタープライズで XMPP ベースのクライアントおよび SIP ベースのクライアントの両方から受信したすべてのプレゼンス登録要求を自動的に許可するよう にするには、自動許可をオンにします。 自動許可をオフにする場合、IM and Presence サービスが XMPP ベースのクライアントのみをサポートし、プレゼンス登録の許可または拒否を求めるユーザ クライアントにすべてのプレゼンス登録を送信します。

 \mathcal{Q}

ヒント このウィンドウ内のすべてのパラメータの定義については Cisco Unified CM IM and Presence の 管理インターフェイスのオンライン ヘルプ トピックを参照してください。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]を選択します。
- ステップ2 認可ポリシーを設定します。次のいずれかの操作を実行します。
 - 自動許可をオンにするには、[Allow users to view the availability of other users without being prompted for approva(確認プロンプトなしで他のユーザのアベイラビリティ表示を許可する)]
 のチェックボックスをオンにします。
 - 自動承認をオフにするには、[Allow users to view the availability of other users without being prompted for approva(確認プロンプトなしで他のユーザのアベイラビリティ表示を許可する)]
 のチェックボックスをオフにします。
- **ステップ3** [Save (保存)]をクリックします。
- ステップ4 Cisco XCP Router サービスを再起動します。

次の作業

IM and Presence サービスの SIP パブリッシュ トランクの設定に進みます。

関連トピック

Cisco XCP Router サービスの再起動, (68 ページ) IM and Presence Service のチャット設定

ユーザ連絡先 ID の一括名前変更

IM and Presence サービスの一括割り当てツール(BAT)により、ある形式から別の形式にユーザ 連絡先リストのコンタクト ID(JID)の名前変更ができます。たとえば、firstname.lastname @ domain.com から userid @ domain.com にユーザの連絡先 ID の名前変更ができます。また、一括管 理ツールは新しいコンタクト ID で各ユーザの連絡先リストを更新します。

注意

連絡先 ID の一括名前変更は、Microsoft Server (たとえば Lync) から IM and Presence サービス サービスへのユーザの移行で使用されます。 このツールのユーザ移行プロセスの一部として の使用方法についての詳しい手順については、Cisco.comの『Partitioned Intradomain Federation Guide』を参照してください。それ以外の状況での、このツールの使用はサポートされません。

このジョブを実行する前に、連絡先 ID のリストおよびそれらの連絡先 ID の対応する新しい形式 を含むファイルをアップロードする必要があります。ファイルは次の形式のCSV ファイルである 必要があります。

<Contact ID>, <New Contact ID>

<Contact ID> が、既存の連絡先 ID であり、<New Contact ID> が連絡先 ID の新しい形式です。

Release 10.0 より、<Contact ID>は [Presence Topology User Assignment (プレゼンス トポロジュー ザ 管理)] **ウィンドウ**で表示されるユーザの IM アドレスです。

次に、1つのエントリを持つ CSV ファイルのサンプルを示します。

Contact ID, New Contact ID john.smith@example.com, jsmith@example.com

CSV ファイルをアップロードして、ユーザのリストのコンタクト ID の名前を変更するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 すべての連絡先リスト内で名前を変更する連絡先IDのリストを含んだCSVファイルをアップロー ドします。次の手順を実行します。
 - a) IM and Presence データベース パブリッシャ ノードで、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence 管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]> [Upload/Download Files (ファイルのアップロード/ダウンロード)]を選択します。
 - b) [Add New (新規追加)] をクリックします。
 - c) [Browse(参照)]をクリックして、CSV ファイルを検索し選択します。
 - d) ターゲットとして [Contacts (連絡先)]を選択します。
 - e) トランザクションタイプとして [Rename Contacts Custom File (連絡先の名前変更 カスタム ファイル)]を選択します。
 - f) [Save (保存)]をクリックして、ファイルをアップロードします。
- ステップ2 パブリッシャノードで、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence 管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]>[Contact List (連絡先リスト)]>[Rename Contacts (連絡先の名前変更)]を選択します。
- ステップ3 [File Name (ファイル名)]フィールドで、アップロードしたファイルを選択します。
- ステップ4 次のいずれかのアクションを選択します。
 - ・一括管理ジョブをただちに実行するには、[Run Immediately(今すぐ実行)]をクリックします。

- ・一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[Run Later(後で実行)]をクリックします。
 ー括管理ツールのスケジューリングジョブの詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence Administrationのオンラインヘルプを参照してください。
- ステップ5 [Submit (送信)]をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[Submit (送信)]をクリックするとジョブが実行されます。

ユーザ連絡先リストの一括エクスポート

IM and Presence サービスの一括管理ツール(BAT)を使用すると、特定のノードまたはプレゼン ス冗長グループに属するユーザの連絡先リストをCSVデータファイルにエクスポートできます。 その後、BATを使用して、ユーザ連絡先リストを別のクラスタ内の別のノードまたはプレゼンス 冗長グループにインポートできます。BATのユーザ連絡先リストのエクスポートおよびインポー ト機能を使用すると、クラスタ間でのユーザの移動が容易になります。詳細については、ユーザ 連絡先リストの一括インポートに関するトピックを参照してください。

BATを使用すると、エクスポートする連絡先リストのユーザを検索して選択できます。ユーザ連絡先リストは次の形式の CSV ファイルにエクスポートされます。

<User ID>,<User Domain>,<Contact ID>,<Contact Domain>,<Nickname>,<Group Name>

パラメータ	説明
User ID (ユーザ ID)	IM and Presence サービス ユーザのユーザ ID。 (注) この値は、ユーザの IM アドレスのユーザ部分で す。
User Domain(ユーザ ド メイン)	 IM and Presence サービス ユーザのプレゼンス ドメイン。 (注) この値は、ユーザの IM アドレスのドメイン部分です。 例1: bjones @ example.com : bjones はユーザ ID であり、example.com は、ユーザのドメインです。 例2: bjones @ usa @ example.com : bjones @ usa はユーザ ID であり、example.com は、ユーザのドメインです。
Contact ID(連絡先 ID)	連絡先リストエントリのユーザ ID。
Contact Domain(連絡先 ドメイン)	連絡先リスト エントリのプレゼンス ドメイン。
Nickname (ニックネー ム)	連絡先リストエントリのニックネーム。 ユーザが連絡先のニックネームを指定しない場合、[Nickname(ニッ クネーム)]パラメータは空白です。

次の表に、エクスポートファイルのパラメータについて説明します。

パラメータ	説明
Group Name (グループ	連絡先リストエントリが追加されるグループの名前。
名)	ユーザの連絡先がグループに分けられていない場合、デフォルト グ ループ名が、[Group Name(グループ名)] フィールドに指定されま す。

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

userA, example.com, userB, example.com, buddyB, General

次の手順を実行して、BAT でユーザ連絡先リストをエクスポートし、エクスポートファイルをダウンロードします。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]>[Contact List (連絡先リスト)]>[Export (エクスポート)]を選択 します。
- **ステップ2** 連絡先リストをエクスポートするユーザを検索するには、選択基準を使用します。ユーザの検索 および選択の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presence の管理インターフェイスのオンラ イン ヘルプ トピックを参照してください。
- **ステップ3** [Next (次へ)]をクリックします。
- ステップ4 [File Name (ファイル名)]フィールドに、CSV ファイルの名前を入力します。
- ステップ5 次のいずれかを実行します。
 - ・一括管理ジョブをただちに実行するには、[Run Immediately(今すぐ実行)]をクリックします。
 - ・一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[Run Later(後で実行)]をクリックします。
 BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、
 Cisco Unified CM IM and Presence の管理のオンライン ヘルプを参照してください。
- **ステップ6** [Submit (送信)]をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[Submit (送信)]をクリックするとジョブが実行されます。
- **ステップ7** ジョブの実行後、エクスポートファイルをダウンロードするには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]> [Upload/Download Files (ファイルのアップロード/ダウンロード)]を選択します。
- **ステップ8** ダウンロードするエクスポートファイルを探し、選択します。
- ステップ9 [Download Selected (選択項目のダウンロード)]をクリックします。

ユーザ連絡先リストの一括インポート

IM and Presence Service の一括割り当てツール(BAT)を使用して、ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポートできます。 このツールを使用すると、新しい IM and Presence Service クライアントユーザの連絡先リストを事前に設定したり、既存の連絡先リストに追加したりできます。 ユーザ連絡先リストをインポートするには、ユーザ連絡先リストを含む入力ファイルを BAT に指定する必要があります。

入力ファイルは次の形式の CSV ファイルである必要があります。

<User ID>,<User Domain>,<Contact ID>,<Contact Domain>,<Nickname>,<Group Name>

次に、CSV ファイル エントリのサンプルを示します。

userA,example.com,userB,example.com,buddyB,General

次の表に、入力ファイルのパラメータについて説明します。

表26:入力ファイルのパラメータの説明

パラメータ	説明		
User ID (ユーザ ID)	これは必須パラメータです。		
	IM and Presence Service ユーザのユーザ ID。 これには、最 大 132 文字を使用できます。		
	(注) この値は、ユーザのIMアドレスのユーザ部分で す。		
User Domain (ユーザ ドメイン)	これは必須パラメータです。		
	IM and Presence Service ユーザのプレゼンス ドメイン。 これには、最大 128 文字を使用できます。		
	 (注) この値は、ユーザのIMアドレスのドメイン部分です。 例1:bjones@example.com-bjonesはユーザID、example.comはユーザドメインです。 		
	例 2 : bjones@usa@example.com—bjones@usa はユーザ ID、example.com はユーザ ドメインで す。		
Contact ID(連絡先 ID)	これは必須パラメータです。		
	連絡先リスト エントリのユーザ ID。 これには、最大 132 文字を使用できます。		

パラメータ	説明
Contact Domain(連絡先ドメイン)	これは必須パラメータです。
	連絡先リストエントリのプレゼンス ドメイン。 次の制限 は、ドメイン名の形式に適用されます。
	・長さは128文字以下である必要があります
	 ・数字、大文字と小文字、およびハイフン(-)だけ含めます
	 ハイフン(-)で開始または終了してはいけません
	・ラベルの長さは 63 文字以下である必要があります
	 トップレベルドメインは文字だけで、少なくとも2 文字にする必要があります
Nickname (ニックネーム)	連絡先リストエントリのニックネーム。これには、最大 255 文字を使用できます。
Group Name (グループ名)	これは必須パラメータです。
	連絡先リストエントリが追加されるグループの名前。 これには、最大 255 文字を使用できます。



(注)

別のクラスタ内の別のノードまたはプレゼンス冗長グループにユーザを移動する場合は、BAT を使用して、選択したユーザの CSV ファイルを生成できます。 詳細については、ユーザ連絡 先リストの一括エクスポートに関するトピックを参照してください。

次の手順を実行して、ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポートします。

- ・連絡先リストの最大サイズを確認します。
- •BATを使用して入力ファイルをアップロードします。
- •新しい一括管理ジョブを作成します。
- •一括管理ジョブの結果を確認します。

はじめる前に

ユーザ連絡先リストをインポートする前に、次の手順を実行する必要があります。

- 1 Cisco Unified Communications Manager でユーザをプロビジョニングします。
- **2** Cisco Unified Communications Manager でユーザに IM and Presence Service のライセンスが供与さ れていることを確認します。



デフォルトの連絡先リストのインポート速度は、仮想マシン展開のハードウェアのタイプに基づいています。 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]> [Cisco Bulk Provisioning Service] を選択して、連絡先リストのインポート レートを変更できます。 ただし、デフォルトのインポート レートを大きくすると、IM and Presence Service で CPU 使用率とメモリ使用率が高くなります。

連絡先リストの最大サイズの確認

連絡先リストを IM and Presence Service にインポートする前に、連絡先リストの最大サイズとウォッ チャの最大設定を確認します。 [Maximum Contact List Size (連絡先リストの最大サイズ)]のシス テムデフォルト値は 200、[Maximum Watchers (ウォッチャの最大数)]のシステムデフォルト値 は 200 です。

ユーザ連絡先リストを IM and Presence Service にインポート中は [Maximum Contact List Size (連絡 先リストの最大サイズ)] と [Maximum Watchers (ウォッチャの最大数)]の設定値を [Unlimited (無制限)]に設定することを推奨します。これにより、移行した各ユーザ連絡先リストが完全 にインポートされます。 すべてのユーザを移行した後は、[Maximum Contact List Size (連絡先リ ストの最大サイズ)] と [Maximum Watchers (ウォッチャの最大数)]の設定値を必要な値にリセッ トできます。



連絡先リストのインポート時に BAT を使用するとデータを損失することなく連絡先リストの 最大サイズを超過できますが、 [Maximum Contact List Size(連絡先リストの最大サイズ)]の 設定値を一時的に大きくするか、値を [Unlimited(無制限)]に設定してインポートすること を推奨します。インポートが完了した後に、最大値をリセットできます。

連絡先をインポートするユーザを含むクラスタについてのみ、連絡先リストの最大サイズを確認 する必要があります。プレゼンス設定を変更する場合、変更はクラスタ内のすべてのノードに適 用されます。したがって、クラスタ内の IM and Presence データベース パブリッシャ ノードでの みこれらの設定を変更する必要があります。

次の作業

BAT を使用して入力ファイルをアップロードします。

関連トピック

ユーザごとの連絡先リストの最大サイズの設定, (161ページ) ユーザごとの最大ウォッチャ数の設定, (162ページ)

BAT を使用した入力ファイルのアップロード

次の手順では、BATを使用して CSV ファイルをアップロードする方法について説明します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]>[Upload/Download Files (ファイルのアップロード/ダウンロード)] を選択します。
- **ステップ2** [Add New (新規追加)]をクリックします。
- ステップ3 [Browse(参照)]をクリックして CSV ファイルを見つけて選択します。
- ステップ4 ターゲットとして [Contact Lists (連絡先リスト)]を選択します。
- **ステップ5** トランザクション タイプとして [Import Users' Contacts Custom File (ユーザの連絡先 カスタム ファイル)]を選択します。
- **ステップ6** [Save (保存)]をクリックし、ファイルをアップロードします。

次の作業

新しい一括管理ジョブを作成します。

新しい一括管理ジョブの作成

次の手順では、Cisco Unified CM IM and Presence の管理の新しい一括管理ジョブを作成する方法について説明します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Bulk Administration (一括管理)]>[Contact List (連絡先リスト)]>[Update (更新)]を選択します。
- ステップ2 [File Name (ファイル名)]ドロップダウンリストから、インポートするファイルを選択します。
- **ステップ3** [Job Description (ジョブの説明)]フィールドに、この一括管理コミッションの説明を入力します。
- ステップ4 次のいずれかを実行します。
 - ・一括管理ジョブをただちに実行するには、[Run Immediately(今すぐ実行)]をクリックしま
 す。
 - ・一括管理ジョブを実行する時間をスケジュールするには、[Run Later(後で実行)]をクリックします。
 BAT でジョブをスケジュールする方法の詳細については、Cisco Unified CM IM and Presenceの管理のオンラインヘルプを参照してください。
- ステップ5 [Submit (送信)]をクリックします。ジョブをただちに実行するように選択した場合は、[Submit (送信)]をクリックするとジョブが実行されます。

次の作業

一括管理ジョブの結果を確認します。

一括管理ジョブの結果の確認

一括管理ジョブが完了すると、IM and Presence サービス BAT ツールは、連絡先リストのインポート ジョブの結果をログ ファイルに書き込みます。 ログ ファイルには、次の情報が含まれます。

- 正常にインポートされた連絡先の数。
- 連絡先をインポートしようとした際に発生した内部サーバエラーの数。
- インポートされなかった(無視された)連絡先の数。ログファイルには、無視されたそれ ぞれの連絡先の理由がログファイルの末尾に記載されます。次に、連絡先がインポートされない理由を示します。
 - ・無効な形式:無効な行形式。たとえば、必須フィールドが見つからないか、または空になっています
 - ・無効なアクセスドメイン:連絡先ドメインの形式が無効です。連絡先ドメインの有効な形式については、ユーザの連絡先リストの一括インポートに関するトピックを参照してください
 - 連絡先として自身を追加できない:連絡先がユーザの場合、そのユーザの連絡先はイン ポートできません
 - ・ユーザの連絡先リストが制限を超えている:ユーザが連絡先リストの最大サイズに達したため、これ以上の連絡先をそのユーザに対してインポートできません
 - ・ユーザはローカルノードに割り当てられない:ユーザはローカルノードに割り当てられません
- •BAT ジョブを早期に終了させたエラーが原因で処理されなかった CSV ファイル内の連絡先の数。このエラーは滅多に起こりません。

このログファイルにアクセスするには、次の手順を実行します。 手順

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Bulk
	Administration(一括管理)] > [Job Scheduler(ジョブ スケジューラ)] を選択します。
ステップ 2	[Find(検索)] をクリックして、連絡先リストのインポート ジョブのジョブ ID を選択します。

ステップ3 [Log File Name (ログファイル名)]リンクをクリックし、ログを開きます。

重複するユーザ ID とディレクトリ URI の管理

Cisco IM and Presence Data Monitor サービスは、すべての IM and Presence Service クラスタ間ノード で重複するユーザ ID と、空または重複するディレクトリ UIR を確認します。 何らかのエラーが 検出された場合、M and Presence Service はソフトウェアでアラームを生成します。 それらのエラー を修正するための対策をすぐに講じて、ユーザに対する通信の中断を回避することを推奨します。

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI を使用して、システム トラブルシュータから重複す るユーザIDやディレクトリ URI のチェックの状態を監視できます。また、GUI を使用して、ユー ザ ID と ディレクトリ URI のチェック間隔を設定できます。

これらのアラームの原因となったユーザに関する特定の情報を収集するには、コマンドラインインターフェイスを使用します。システムアラームやアラートを監視するには、リアルタイム監視ツール(RTMT)を使用します。

コマンドラインインターフェイスを使用したユーザ ID またはディレクトリ URI の検証の詳細に ついては、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions (Cisco Unified Communications ソリューションのコマンドラインインターフェイス ガイド)』を参照してくだ さい。リアルタイム監視ツールの使用の詳細については、『Cisco Unified Real Time Monitoring Tool Administration Guide (Cisco Unified リアルタイム監視ツール管理ガイド)』を参照してください。

ユーザ ID と ディレクトリ URI モニタリング

Cisco IM and Presence Data Monitor サービスは、Active ディレクトリ エントリで、すべての IM and Presence Service クラスタの重複ユーザ ID および空または重複ディレクトリ URI をチェックしま す。 重複ユーザ ID またはディレクトリ URI はクラスタ内では無効です。ただし、誤ってクラス タ間展開の異なるクラスタのユーザに同じユーザ ID または ディレクトリ URI 値を割り当てる可 能性があります。

Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI のシステム トラブルシュータを使用することで、重複 ユーザ ID とディレクトリ URI チェックのステータスを監視することができます。 これらのユー ザ ID とディレクトリ URI チェックの間隔は、Cisco Unified CM IM and Presence 管理 GUI を使用し て設定されます。 有効な範囲は、5 ~ 1440 分(12 時間)です。 デフォルトは 30 分です。

エラーが検出された場合、IM and Presence Service ではソフトウェア アラームが発生します。

DuplicateDirectoryURI

このアラートは、ディレクトリURIIMアドレススキームが設定されている時、同じディレクトリURI値が割り当てられているクラスタ間展開内に複数のユーザが設定されていることを示します。

DuplicateDirectoryURIWarning

この警告は userID @ Default_Domain IM アドレス スキームが設定されている時、同じディ レクトリ URI 値が割り当てられているクラスタ間展開内に複数のユーザが設定されている ことを示します。

DuplicateUserid

このアラートは、クラスタ間展開内の別のクラスタで1人以上のユーザに割り当てられた重 複ユーザ ID が設定されていることを示します。

InvalidDirectoryURI

この警告は、ディレクトリURIIMアドレススキームが設定されている時、クラスタ間展開 内の1つ以上のユーザに空または無効なディレクトリURI値が割り当てられていることを 示します。

InvalidDirectoryURIWarning

このアラートは userID @ Default_Domain IM Adress スキームが設定されている時、クラスタ 間展開内の1つ以上のユーザに空または無効な ディレクトリ URI 値が割り当てられている ことを示します。

これらのアラーム条件に関連するユーザの特定情報を収集するには、Command Line Interface を使用して、その完全な一覧を確認してください。システムアラームは、影響を受けるユーザの詳細を提供しません。また、システムトラブルシュータは最大で10ユーザのみの詳細を表示します。 Command Line Interface を使用してユーザを確認し、アラームが発生しているユーザに関する情報を収集します。詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

注意 影響を受けているユーザの通信の中断を避けるために、重複ユーザ ID および重複しているか 無効なディレクトリ URI を解決するための適切な処置をとります。 ユーザの連絡先情報を変 更するには、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してくださ い。

ユーザ ID と ディレクトリ URI のエラー状態

次の表は、重複ユーザおよび重複または無効なディレクトリURIのシステム確認をクラスタ間展 開で実行するときに起こる可能性のあるユーザIDとディレクトリURIのエラー状態を示します。 発生するアラームとそのエラーを修正するための推奨措置が一覧表示されます。

表 27: ユーザ IDとディレクトリ URI のエラー状態

エラー状態	説明	推奨措置
重複ユーザ ID	重複ユーザ ID は、クラスタ間展開内で別のクラ スタの1人以上のユーザに割り当てられます。 影響を受けるユーザが、クラスタ間ピアに配置さ れている場合があります。	DuplicateUseridアラートが発生したら、問 題を修正するために即時に対処してください。クラスタ間展開内の各ユーザは一意な ユーザ ID が必要です。
	関連アラーム: DuplicateUserid	

エラー状態	説明	推奨措置
重複したディレクトリ URI	クラスタ間展開内の複数のユーザに同じディレク トリ URI 値が割り当てられます。 影響を受ける ユーザが、クラスタ間ピアに配置されている場合 があります。 関連アラーム : • DuplicateUserid • DuplicateDirectoryURIWarning	ディレクトリ URI IM アドレス スキームを 使用するようにシステムが設定がされてい て、DuplicateDirectoryURI アラートが発生 した場合、問題を修正するために即時に対 処をしてください。各ユーザは一意のディ レクトリ URI が割り当てられる必要があり ます。 userID @ Default_Domain IM アドレススキー ムを使用するように設定されていて、重複 ディレクトリ URI が 検出されると、 DuplicateDirectoryURIWarning の警告が発 生します。即時に対処する必要はありませ んが、問題を解決することを推奨します。
無効なディレクトリ URI	展開内の1人以上のユーザに無効または空のディ レクトリ URI 値が割り当てられます。 user @ domain 形式でない URI は無効なディレクトリ URI です。 影響を受けるユーザが、クラスタ間ピア に配置されている場合があります。 関連アラーム: • InvalidDirectoryURI • InvalidDirectoryURIWarning	ディレクトリ URI IM アドレススキームを 使用するように設定がされていて、次のア ラートが発生した場合、問題を修正するた めに即時に対処します。 InvalidDirectoryURI。 <i>userID @ Default_Domain</i> IM アドレススキー ムを使用するための設定がされており、無 効なディレクトリ URI が検出された場合、 InvalidDirectoryURIWarning の警告が発生 します。即時に対処する必要はありません が、問題を解決することを推奨します。

ユーザ ID と ディレクトリ URI の確認と変更

特に、新しいユーザを追加した後や連絡先リストを移行した場合は、システムでアラームが発生 するのを待たずに、重複ユーザ情報のチェックを実行することを推奨します。

Cisco Unified CM IM and Presence の管理 GUI のシステム トラブルシュータを使用すると、ユーザ ID とディレクトリ URI のエラーの概要を表示できます。 詳細および包括的なレポートについて は、CLI コマンドを使用し、IM and Presence Service ユーザを検証します。

ユーザに重複または無効な情報があると特定された場合は、[End User Configuration (エンドユー ザ設定)]ウィンドウ([User Management (ユーザ管理)]>[EndUser (エンドユーザ)])を使用 して、Cisco Unified Communications Manager のユーザレコードを変更できます。必要に応じて、 すべてのユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値があることを確認します。 詳細に ついては、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide (Cisco Unified Communications Manager 管理ガイド)』を参照してください。

ユーザ ID と ディレクトリ URI CLI 検証の例

重複ユーザIDと重複または無効なディレクトリURIが設定されたユーザを識別するIM and Presence サービスのユーザを確認するためのCLI コマンドは、utils users validate { all | userid | uri } です。 CLI とコマンドの説明の使用方法の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

ユーザ ID エラーを表示する CLI 出力例

Users with Duplicate User IDs

User ID: user3 Node Name cucm-imp-1 cucm-imp-2

ディレクトリ URI エラーを表示するCLI 出力例

Users with No Directory URI Configured

ユーザ チェック間隔の設定

Cisco Unified CM IM and Presence の管理を使用して、重複ユーザ ID とディレクトリ URI の展開で すべてのノードとクラスタを確認するために Cisco IM and Presence Data Monitor サービスの間隔を 設定します。

整数を使用して間隔を分単位で入力します。 値の範囲は 5 ~ 1440 です。 デフォルトは 30 分で す。

1

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択します。
- ステップ2 [Service (サービス)] フィールドの [Cisco IM and Presence Data Monitor (Cisco IM and Presence デー タモニタ)] を選択します。
- **ステップ3** [User Check Interval (ユーザ確認間隔)]として 5 ~ 1440 の整数を入力し、[Save (保存)]をク リックします。

システム トラブルシュータを使用したユーザ ID とディレクトリ URI の検証

Cisco Unified CM IM and Presence Administration の GUI のシステム トラブルシュータを使用して、 展開されているすべてのノードおよびクラスタ全体にわたって重複するユーザ ID や、重複または 無効なディレクトリ URI を特定するシステム チェックのステータスを表示します。

詳細および包括的なレポートについては、CLI コマンドを使用し、IM and Presence Service ユーザ を検証します。CLIの使用方法およびコマンドの詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions (Cisco Unified Communications ソリューションのコマン ドライン インターフェイス ガイド)』を参照してください。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択します。
- **ステップ2** ユーザ ID とディレクトリ URI のステータスを [User Troubleshooter (ユーザトラブルシュータ)] 領域で監視します。

システム チェックで何らかの問題が検出された場合は、[Problem(問題)]列に表示されます。

- ・すべてのユーザに一意のユーザIDが設定されていることを確認します。
- すべてのユーザにディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- ・すべてのユーザに一意のディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- ・すべてのユーザに有効なディレクトリ URI が設定されていることを確認します。
- ・すべてのユーザに一意のメール ID が設定されていることを確認します。
- (注) 重複したメール ID は、フェデレーションと Exchange Calendar の統合機能の両方のメー ルアドレスに影響を与えます。

重複または無効なユーザ情報が検出された場合は、推奨ソリューションを実行します。ユーザID およびディレクトリ URI のエラーのトラブルシューティングを行うには、トラブルシューティン グに関するトピックを参照してください。

 \mathcal{P}

 ヒント [Solution (ソリューション)]列の [fix (修正)]リンクをクリックすると、Cisco Unified Communications Manager Administration (Cisco Unified Communications Manager の管理)の[End User Configuration (エンドユーザの設定)]ウィンドウにリダイレクトされます。このウィン ドウで、ユーザ プロファイルを見つけ、再設定することができます。 詳細なユーザ検証情報 については、CLI コマンドを使用してユーザを検証します。



 (注) ユーザプロファイルの [User ID (ユーザ ID)]フィールドと [Directory URI (ディレクトリ URI)]フィールドが LDAP ディレクトリにマップされている場合があります。その場合は、 LDAP ディレクトリ サーバで修正を適用します。

関連トピック

重複したユーザ ID エラーの受信, (281 ページ) 重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信, (282 ページ)

I



ユーザの移行

• IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行, 253 ページ

IM and Presence Service クラスタ間のユーザの移行

ここでは、IM and Presence Service クラスタ間でユーザを移行する方法について説明します。 次の 手順を記述されている順に完了する必要があります。

- 1 現在のクラスタから移行ユーザの割り当てを解除します。
- 2 現在のホーム クラスタから移行ユーザの連絡先リストをエクスポートします。
- **3** Cisco Unified Communications Manager から現在のホーム クラスタの IM and Presence Service お よび Cisco Jabber の移行ユーザを無効にします。
- 4 LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合:
 - 新しいクラスタが情報を同期する新しい組織ユニットにユーザを移動します。
 - ・新しいホーム Cisco Unified Communications Manager にユーザを同期します。
- 5 LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっていない場合は、手動で Cisco Unified Communications Manager の移行ユーザをプロビジョニングします。
- **6** IM and Presence Service および Cisco Jabber のユーザを有効にします。
- 7 移行されたユーザの連絡先リストのデータを復元するために、新しいホームクラスタに連絡先 リストをインポートします。

はじめる前に

以下のタスクを実行します。

 現在のクラスタおよび新しいホームクラスタの完全なDRSを実行します。詳細については、 『Disaster Recovery System Administration Guide』を参照してください。

- •次のサービスが実行されていることを確認します。
 - Cisco Intercluster Sync Agent
 - Cisco AXL Web Service
 - · Cisco Sync Agent
- トラブルシュータを実行し、Intercluster Sync Agentの問題が報告されないことを確認します。
 この手順を続行する前に、トラブルシュータで報告されたすべての Intercluster Sync Agent の
 問題を解決する必要があります。
- [Allow users to view the availability of other users without being prompted for approval (確認プロンプトなしで、ユーザが他のユーザのプレゼンスステータスを表示できるようにする)]設定を有効にすることを推奨します。この設定を有効にするには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]
 > [Settings (設定)]を選択します。この設定の変更には、Cisco XCP Router を再起動する必要があります。
- ・次の設定を [No Limit (無制限)] に設定することを推奨します。
 - 。連絡先リストの最大サイズ(ユーザごと) (Maximum Contact List Size (per user))
 - 。ウォッチャの最大数(ユーザごと) (Maximum Watchers (per user))

これらの設定を行うには、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[Presence (プレゼンス)]>[Settings (設定)]を選択します。

 移行されるユーザに現在の(移行前)ホームクラスタ上のCisco Unified Presence またはCisco Jabberのライセンスが供与されていることを確認します。これらのユーザに他のクラスタで ライセンスが供与されている場合、次の手順に進む前に完全ライセンスが供与されている必 要はありません。

現在のクラスタからのユーザ割り当ての解除

現在のクラスタから移行ユーザの割り当てを解除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1	[Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)]>[User Management (ユーザ管理)]
	> [Assign Presence Users(プレゼンス ユーザの割り当て)] を選択します。
ステップ2	リエート IM and Presence クラスタに移行すろユーザを選択します

- ステッフ2 リモート IM and Presence クラスタに移行するユーサを選択します。
- **ステップ3** [Assign Selected Users (選択されたユーザの割り当て)]を選択し、次のダイアログボックスで [Unassigned (未割り当て)]を選択します。
- **ステップ4** [Save (保存)]をクリックします。

次の作業

ユーザ連絡先リストのエクスポートに進みます。

ユーザ連絡先リストのエクスポート

現在のクラスタから移行の連絡先リストをエクスポートするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 現在のホーム クラスタから移行ユーザの連絡先リストをエクスポートします。

- a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Contact List (連絡先リスト)]>[Export (エクスポート)] を選択します。
- b) [All unassigned users in the cluster (クラスタ内のすべての未割り当てユーザ)]を選択し、[Find (検索)]をクリックします。
- c)結果を確認し、必要に応じて[AND/OR(および/また)]フィルタを使用して検索結果をフィル タリングします。
- d) リストが完了すると、[Next (次へ)]をクリックします。
- e) エクスポートされた連絡先リストデータのファイル名を選択します。
- f) 任意でジョブの説明を更新します。
- g) [Run Now (今すぐ実行)]をクリックするか、ジョブを後で実行するようにスケジュールしま す。
- **ステップ2** 連絡先リストのエクスポート ジョブのステータスをモニタします。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Job Scheduler (ジョブ スケジューラ)]を選択します。
 - b) [Find (検索)]をクリックして、すべての BAT ジョブをリストします。
 - c) 連絡先リストのエクスポートジョブを検索し、それが完了と報告された場合はジョブを選択し ます。
 - d) [CSV File Name (CSV ファイル名)] リンクを選択して、連絡先リストのエクスポート ファイ ルの内容を表示します。タイムスタンプがファイル名に付加されることに注意してください。
 - e) [Job Results (ジョブの結果)] セクションから、アップロードされた内容の要約を表示するロ グファイルを選択します。 ジョブの開始時刻と終了時刻が一覧表示され、ジョブの結果の要 約が表示されます。
- **ステップ3** 後でユーザの移行が完了したときに使用できるように、連絡先リストのエクスポートファイルを ダウンロードし、保存します。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Upload/Download Files (ファイルのアップロード/ダウン ロード)]を選択します。
 - b) [Find (検索)]をクリックします。
 - c) 連絡先リストのエクスポート ファイルを選択し、[Download Selected (選択項目のダウンロード)]を選択します。

d) 後の手順でアップロードできるように CSV ファイルをローカルに保存します。

次の作業

ユーザを非ライセンスに設定します。

IM and Presence Service のユーザの無効化

次の手順では、現在のホーム クラスタの IM and Presence Service および Cisco Jabber の移行ユーザ を無効にする方法について説明します。

ユーザを一括更新する方法については、『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide* (Cisco Unified Communications Manager 一括管理ガイド)』を参照してください。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM Administration (Cisco Unified CM の管理)] > [User Management (ユーザ管理)] > [End User (エンドユーザ)]を選択します。
- **ステップ2** フィルタを使用して、IM and Presence Service を無効にするユーザを検索します。
- **ステップ3** [End User Configuration (エンドユーザの設定)] 画面で、[Enable User for Unified CM IM and Presence (Unified CM IM and Presence にユーザを有効にします)] チェックボックスをオフにします。
- **ステップ4** [Save (保存)]をクリックします。

新しいクラスタへのユーザの移動

新しいクラスタにユーザを移動する手順は、LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっているかどうかによって異なります。

Cisco Unified Communications Manager で有効な LDAP 同期

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合は、新しい組織ユニットにユーザを移動し、新しいホーム クラスタにユーザを同期する必要があります。

新しい組織ユニットへのユーザの移動

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっている場合は、展開でクラスタ ごとに異なる LDAP 構造が使用されるときに(OU 分割)、新しいクラスタの同期元となる新し い組織ユニット(OU)にユーザを移動する必要があります。この場合、ユーザはLDAP からその ホーム クラスタにのみ同期されます。



(注)

展開でフラットなLDAP構造を使用する場合、つまり、すべてのユーザがすべてのCisco Unified Communications Manager および IM and Presence サービス クラスタに同期され、ユーザが1つ のクラスタにのみライセンスされている場合は、ユーザを移動する必要はありません。

新しいホーム クラスタの関連する OU に移行ユーザを移動する方法の詳細については、LDAP 管理マニュアルを参照してください。

ユーザの移動後、古い LDAP のクラスタから LDAP エントリを削除する必要があります。

次の作業

新しいホーム クラスタへのユーザの同期に進みます。

新しいホーム クラスタへのユーザの同期

LDAP が Cisco Unified Communications Manager になっている場合、新しいホーム Cisco Unified Communications Manager クラスタにユーザを同期する必要があります。 Cisco Unified Communications Manager でこれを手動で同期するか、Cisco Unified Communications Manager でスケジュールされた 同期化が行われるまで待機できます。

Cisco Unified Communications Manager で、同期を手動で強制するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM の管理で、[System (システム)]>[LDAP (LADP)]>[LDAP Directory (LDAP ディレクトリ)]を選択します。
- ステップ2 [Perform Full Sync Now (完全同期を今すぐ実施)]をクリックします。

次の作業

IM and Presence サービスのユーザを有効にし、新しいクラスタのユーザにライセンスを供与する 手順に進みます。

関連トピック

新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化, (258 ページ)

Cisco Unified Communications Manager で有効ではない LDAP 同期

LDAP 同期が Cisco Unified Communications Manager で有効になっていない場合、新しい Cisco Unified Communications Manager クラスタでユーザを手動でプロビジョニングする必要があります。 詳細 については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

新しいクラスタの IM and Presence サービスのユーザの有効化

新しいホーム クラスタでユーザが同期されている場合、または手動でプロビジョニングされてい る場合は、手動で IM and Presence サービスおよび Cisco Jabber のユーザを有効にする必要があり ます。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified CM の管理で、[User Management (ユーザの管理)]>[End User (エンドユーザ)]を 選択します。
- **ステップ2** フィルタを使用して、IM and Presence サービスを有効にするユーザを検索します。
- **ステップ3** [End User Configuration(エンドユーザの設定)] 画面で、[Enable User for Unified CM IM and Presence (Unified CM IM およびプレゼンスにユーザを有効にします)] をオンにします。
- **ステップ4** [Save (保存)] をクリックします。
- ステップ5 電話機および CSF の Cisco Unified Communications Manager のユーザをプロビジョニングします。 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

ユーザを一括更新する方法については、『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』を参照してください。

次の作業

新しいホーム クラスタの連絡先リストのインポートに進みます。

ホーム クラスタでの連絡先リストのインポート

移行されたユーザの連絡先データを復元するには、連絡先リストをインポートする必要がありま す。

手順

- **ステップ1** 前にエクスポートされた連絡先リストの CSV ファイルをアップロードします。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Upload/Download Files (ファイルのアップロード/ダウン ロード)]を選択します。
 - b) [Add New (新規追加)] をクリックします。
 - c) 連絡先リストの CSV ファイルを選択するには、[Browse(参照)] をクリックします。
 - d) ターゲットとして [Contact Lists (連絡先リスト)]を選択します。
 - e) トランザクションタイプとして [Import Users' Contacts Custom File (ユーザの連絡先のイン ポート - カスタム ファイル)]を選択します。

- 必要に応じて[Overwrite File if it exists (ファイルが存在する場合は上書きする)]をオンにします。
- g) [Save (保存)] をクリックして、ファイルをアップロードします。
- ステップ2 連絡先リストジョブのインポートを実行します。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Contact List (連絡先リスト)]>[Update (更新)]を選択 します。
 - b) ステップ1でアップロードした CSV ファイルを選択します。
 - c) 任意でジョブの説明を更新します。
 - d) ジョブを今すぐ実行するには、[Run Immediately(今すぐ実行)]をクリックします。後で更新 をスケジュールするには、[Run Later(後で実行)]を選択します。
 - e) [Submit (送信)]をクリックします。
- **ステップ3** 連絡先リストのインポートステータスをモニタします。
 - a) [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]> [Bulk Administration (一括管理)]>[Job Scheduler (ジョブ スケジューラ)]を選択します。
 - b) [Find (検索)]をクリックして、すべての BAT ジョブをリストします。
 - c) ステータスが完了と報告されたら、連絡先リストのインポート ジョブのジョブ ID を選択しま す。
 - d) 連絡先リストファイルの内容を表示するには、[CSV File Name (CSV ファイル名)]にリスト されているファイルを選択します。
 - e) [Log File Name (ログファイル名)] リンクをクリックし、ログを開きます。 ジョブの開始時刻と終了時刻が表示され、結果の要約も表示されます。





IM and Presence Service の多言語サポート設 定

- ロケールのインストール,261 ページ
- IM and Presence Service へのロケールインストーラのインストール, 263 ページ
- エラーメッセージ, 265 ページ
- ローカライズされたアプリケーション、268 ページ

ロケールのインストール

複数の言語をサポートする Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence サービスを設 定できます。 インストール可能なサポート言語の数に制限はありません。

www.cisco.com には、ロケール固有のバージョンの Cisco Unified Communications Manager のロケー ルインストーラと IM and Presence サービスのロケールインストーラが用意されています。 この ロケールインストーラはシステム管理者がインストールします。このインストーラを使用する と、ユーザがサポートされているインターフェイスを使用するときに、選択した翻訳済みテキス トまたはトーン(使用可能な場合)を表示または受信できます。

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースを セットアップしてから、ロケールをインストールします。 IM and Presence サービス ノードで特定 のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタ で同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要が あります。

ソフトウェアのアップグレードが完了した後に、Cisco Unified Communications Manager のノード と IM and Presence サービス ノードでロケールをインストールするには、次の項の情報を使用しま す。

ユーザ ロケール

ユーザ ロケール ファイルは、特定の言語と国に関する言語情報が含まれます。 ユーザ ロケール ファイルは、ユーザが選択したロケールの電話機表示用の翻訳済みテキストとボイス プロンプト (使用可能な場合)、ユーザアプリケーション、および Web ページを提供します。これらのファ イルは、次のファイル名の表記を使用します。

• cm-locale-language-country-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

ps-locale-language country-version.cop (IM and Presence Service)

ネットワーク ロケール

ネットワーク ロケール ファイルは、電話トーン、Annunciator、ゲートウェイ トーンなど、さま ざまなネットワーク項目の国固有のファイルを提供します。 複合ネットワーク ロケール ファイ ル名の表記は、次のとおりです。

• cm-locale-combinednetworklocale-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

1 つのロケール インストーラに複数のネットワーク ロケールが組み合されている場合がありま す。

(注)

シスコ承認の Cisco Unified Communications Manager の仮想化導入の顧客が提供するサーバは複数のロケールをサポートできます。 複数のロケール インストーラをインストールすることにより、ユーザは複数のロケールから選択できるようになります。

ロケールファイルは、ソフトウェアアップグレードをインストールする場合と同じプロセス を使用して、ローカルソースまたはリモートソースからインストールできます。 クラスタの 各ノードに、複数のロケールファイルをインストールできます。 クラスタ内のすべてのノー ドをリブートしないと、変更は有効になりません。 クラスタ内のすべてのノードですべての ロケールのインストールが終了するまで、ノードをリブートしないように強くお勧めします。 通常の業務時間後にノードをリブートして、コール処理の中断を最小限にとどめてください。

ロケールのインストールに関する考慮事項

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースを セットアップしてから、ロケールをインストールします。 IM and Presence サービスノードで特定 のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタ で同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要が あります。

クラスタの各ノードに、複数のロケールファイルをインストールできます。新しいロケールをア クティブにするには、インストール後にクラスタの各ノードを再起動する必要があります。

ロケールファイルは、ソフトウェアアップグレードをインストールする場合と同じプロセスを使 用して、ローカル ソースまたはリモート ソースからインストールできます。 ローカル ソースま たはリモート ソースからのアップグレードの詳細については、『Upgrade Guide for Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。

ロケール ファイル

クラスタの各ノードに Cisco Unified Communications Manager をインストールし、データベースを セットアップしてから、ロケールをインストールします。 IM and Presence サービス ノードで特定 のロケールをインストールする場合は、最初に Cisco Unified Communications Manager のクラスタ で同じ国の Cisco Unified Communications Manager のロケール ファイルをインストールする必要が あります。

クラスタの各ノードに、複数のロケールファイルをインストールできます。新しいロケールをア クティブにするには、インストール後にクラスタの各ノードを再起動する必要があります。

ノードでロケールをインストールする時は、次のファイルをインストールします。

・ユーザロケールファイル:これらのファイルには、特定の言語と国の言語情報が含まれています。次の表記法が使用されます。

cm-locale-language-country-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

ps-locale-language_country-version.cop (IM and Presence Service)

 ・複合ネットワーク ロケール ファイル: すべての国に対応した、さまざまなネットワーク項目(電話機のトーン、Annunciator、およびゲートウェイトーンを含む)の国固有のファイルが格納されています。 複合ネットワーク ロケール ファイル名の表記は、次のとおりです。

cm-locale-combinednetworklocale-version.cop (Cisco Unified Communications Manager)

IM and Presence Service へのロケール インストーラのインストール

はじめる前に

- Cisco Unified Communications Manager にロケールインストーラをインストールします。 英語 以外のロケールを使用する場合は、Cisco Unified Communications Manager と IM and Presence Service の両方に適切な言語インストーラをインストールする必要があります。
- IM and Presence Service クラスタに複数のノードがある場合は、ロケールインストーラがクラ スタ内のすべてのノードにインストールされていることを確認します(サブスクライバノー ドの前に IM and Presence データベース パブリッシャ ノードにインストールします)。
- 適切なすべてのロケールインストーラが両方のシステムにロードされるまで、ユーザロケールを設定しないでください。ロケールインストーラが Cisco Unified Communications Manager にロードされた後であっても、IM and Presence Service にロードされる前にユーザがユーザロケールを設定してしまうと、問題が発生することがあります。問題が報告された場合は、各ユーザに対し、Cisco Unified Communications Self Care Portal にサインインし、ロケールを現 在の設定から [English (英語)]に変更してから適切な言語に戻すように指示することを推奨します。BAT ツールを使用してユーザロケールを適切な言語に同期することもできます。

 変更を有効にするためには、サーバを再起動する必要があります。ロケールのインストール 手順がすべて完了したら、クラスタ内の各サーバを再起動します。クラスタ内のすべての サーバを再起動するまで、システム内で更新は行われません。サーバのリブート後にサービ スが再起動します。

手順

ステップ1 cisco.com に移動し、IM and Presence Service のバージョンのロケール インストーラを選択します。

http://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=285971059

- **ステップ2** 作業環境に適した IM and Presence ロケール インストーラのバージョンをクリックします。
- **ステップ3** ファイルをダウンロードしたら、ハードドライブに保存し、ファイルの保存場所をメモします。
- ステップ4 SFTP をサポートするサーバにこのファイルをコピーします。
- **ステップ5** 管理者のアカウントとパスワードを使用して Cisco Unified IM and Presence オペレーティング シス テムの管理にサインインします。
- ステップ6 [Software Upgrades (ソフトウェア アップグレード)]>[Install/Upgrade (インストール/アップグレード)]を選択します。
- ステップ7 ソフトウェアの入手先として [Remote File System (リモートファイルシステム)]を選択します。
- **ステップ8** [Directory (ディレクトリ)]フィールドにファイルの保存場所 (/tmp など) を入力します。
- **ステップ9** [Server (サーバ)]フィールドに IM and Presence Service のサーバ名を入力します。
- **ステップ10** [User Name (ユーザ名)]フィールドと [User Password (ユーザ パスワード)]フィールドにユー ザ名とパスワード クレデンシャルを入力します。
- ステップ11 [Transfer Protocol (転送プロトコル)]で[SFTP (SFTP)]を選択します。
- ステップ12 [Next (次へ)]をクリックします。
- ステップ13 検索結果のリストから IM and Presence Service ロケール インストーラを選択します。
- **ステップ14** [Next (次へ)]をクリックして、インストーラファイルをロードし、検証します。
- **ステップ15** ロケールのインストールが完了したら、クラスタ内の各サーバを再起動します。
- **ステップ16** インストールされるロケールのデフォルト設定は、[English United States (英語(米国))]です。 IM and Presence Service ノードの再起動中に、必要に応じて、ダウンロードしたインストーラのロ ケールに合わせてブラウザの言語を変更してください。
 - (注) IM and Presence Service は現在 Safari ブラウザをサポートしていません。
 - a) Internet Explorer バージョン 6.x を使用する場合は、次の手順を実行します。
 - 1 [Tools (ツール)]>[Internet Options (インターネットオプション)]を選択します。
 - **2** [General (一般)]タブを選択します。
 - **3** [Languages (言語)] をクリックします。
 - 4 [Move Up(上へ)]ボタンを使用して、優先する言語をリストの先頭に移動します。
 - 5 [OK] をクリックします。

- b) Mozilla Firefox バージョン 3.x を使用する場合は、次の手順を実行します。
 - **1** [Tools (ツール)]>[Options (オプション)]を選択します。
 - 2 [Content (コンテンツ)]タブを選択します。
 - **3** [Languages (言語)] セクションの [Choose (選択)] をクリックします。
 - 4 [Move Up(上へ)]ボタンを使用して、優先する言語をリストの先頭に移動します。
 - **5** [OK] をクリックします。

ステップ17 ユーザがサポートされている製品のロケールを選択できることを確認します。

エラー メッセージ

ロケールインストーラをアクティブ化するときに発生する可能性のあるメッセージの説明については、次の表を参照してください。エラーが発生した場合は、インストールログにあるメッセージを表示できます。

表 28 :	ロケー	-ルイ	ンス	トーラ	のエラー	X	ッ	セー	ジ	と言	兑明
---------------	-----	-----	----	-----	------	---	---	----	---	----	----

メッセージ	説明
[LOCALE] File not found: <language>_<country>_user_locale.csv, the user locale has not been added to the database.</country></language>	データベースに追加するユーザロケール情報が格納さ れている CSV ファイルが見つからない場合にこのエ ラーが発生します。これはビルドプロセスのエラーを 示しています。
[LOCALE] File not found: <country>_network_locale.csv, the network locale has not been added to the database.</country>	データベースに追加するネットワークロケール情報が 格納されている CSV ファイルが見つからない場合にこ のエラーが発生します。これはビルドプロセスのエ ラーを示しています。

ヒント クラスタ内のすべてのサーバに同じコンポーネントをインストールしてください。

メッセージ	説明
[LOCALE] CSV file installer installdb is not present or not executable	<i>installdb</i> と呼ばれるアプリケーションが存在すること を確認する必要があります。このアプリケーションは CSV ファイルに含まれる情報を読み取り、それをター ゲットデータベースに正しく適用します。このアプリ ケーションが見つからない場合、Cisco Unified Communications アプリケーションとともにインストー ルされなかった(ほとんどあり得ません)、削除され た(可能性はあります)、またはノードに Cisco Unified Communications Manager や IM and Presence Service など の Cisco Unified Communications アプリケーションがイ ンストールされていません(最も可能性があります)。 データベースに適切なレコードが格納されていないと ロケールは機能しないため、ロケールのインストール は中止されます。
[LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maDialogs_ <ll>_<cc>.properties.Checksum. [LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maMessages_ <ll>_<cc>.properties.Checksum. [LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maGlobalUI_ <ll>_<cc>.properties.Checksum. [LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/com/cisco/ipma/client/locales/maGlobalUI_ <ll>_<cc>.properties.Checksum. [LOCALE] Could not create /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/LocaleMasterVersion.txt.Checksum.</cc></ll></cc></ll></cc></ll></cc></ll>	これらのエラーは、システムがチェックサムファイル の作成に失敗した場合に発生します。原因としては、 Java 実行ファイルの /usr/local/thirdparty/java/j2sdk/jre/bin/java が存在しない、Java アーカイブ ファイルの /usr/local/cm/jar/cmutil.jar が存在しないか 損傷している、Java クラスの com.cisco.ccm.util.Zipper が存在しないか損傷 していることなどが考えられます。これらのエラーが 発生する場合でも、Cisco Unified Communications Manager Assistant を除いてロケールは引き続き正常に 動作します。この場合、Cisco Unified Communications Manager Assistant では、ローカライズされた Cisco Unified Communications Manager Assistant ファイルの変 化を検出できません。
[LOCALE] Could not find /usr/local/cm/application_locale/cmservices/ ipma/LocaleMasterVersion.txt in order to update Unified CM Assistant locale information.	このエラーは、適切な場所にファイルが見つからない 場合に発生します。原因としては、ビルドプロセスの エラーが考えられます。
[LOCALE] Addition of <locale-installer-file-name> to the database has failed!</locale-installer-file-name>	このエラーは、ロケールのインストール時に発生した 何らかの失敗が累積されたために発生します。最終状 態を示しています。

٦

メッセージ	説明
[LOCALE] Could not locate <locale-installer-file-name></locale-installer-file-name>	このロケールはアップグレード中移行されません。 ダウンロードされたロケールインストーラファイル は、ダウンロードロケーションに置かれていません。 移動または削除された可能性があります。このエラー の重大度は低く、Cisco Unified Communications アプリ ケーションのアップグレード後にロケールインストー ラを再適用するか、新しいロケールインストーラをダ ウンロードして適用する必要があることを示します。
[LOCALE] Could not copy <locale-installer-file-name> to migratory path. This locale will not be migrated during an upgrade!</locale-installer-file-name>	ダウンロードされたロケールインストーラファイルを 移行パスにコピーできません。このエラーの重大度は 低く、Cisco Unified Communications アプリケーション のアップグレード後にロケールインストーラを再適用 するか、新しいロケールインストーラをダウンロード して適用する必要があることを示します。
[LOCALE] DRS unregistration failed	ロケール インストーラはディザスタ リカバリ システ ムから登録解除できませんでした。 バックアップまた はリストアレコードにはロケールインストーラは含ま れません。インストールのログを記録して、Cisco TAC にお問い合わせください。
[LOCALE] Backup failed!	 ディザスタリカバリシステムは、ダウンロードされた ロケールインストーラファイルからtarballを作成でき ませんでした。バックアップを試みる前に、ローカル インストーラを再適用してください。 (注) システムの復元後にロケールを手動で再イン ストールすることもできます。
[LOCALE] No COP files found in restored tarball!	バックアップファイルの破損によって、ロケールイン ストーラファイルの抽出が失敗した可能性がありま す。 (注) ロケールインストーラを手動で再適用する
[LOCALE] Failed to successfully reinstall COP files!	と、ロケールが完全に復元されます。 バックアップファイルの破損によって、ロケールイン ストーラファイルが損傷した可能性があります。 (注) ロケールインストーラを手動で再適用する と、ロケールが完全に復元されます。

I

メッセージ	説明
[LOCALE] Failed to build script to reinstall COP files!	 プラットフォームで、ロケールの再インストールに使用されるスクリプトを動的に作成できませんでした。 (注) ロケールインストーラを手動で再適用すると、ロケールが完全に復元されます。インストールのログを記録して、TAC にお問い
	合わせください。

ローカライズされたアプリケーション

IM and Presence Service アプリケーションはさまざまな言語をサポートします。 ローカライズされ たアプリケーションおよび使用可能な言語のリストについては、次の表を参照してください。

表 29:	ローカラ	イズされたア	プリケー	ションおよびサポー	トされる言語のリスト
-------	------	--------	------	-----------	------------

インターフェイス	サポートされる言語
管理アプリケーション	
Cisco Unified CM IM and Presence の管理	中国語(中国)、英語、日本語(日本)、韓国語(韓国)
Cisco Unified IM and Presence オペ レーティング システム	中国語(中国)、英語、日本語(日本)、韓国語(韓国)





IM and Presence Service のトラブルシュー ティング

- ハイアベイラビリティのトラブルシューティング, 271 ページ
- UserID エラーおよびディレクトリ URI エラーのトラブルシューティング, 281 ページ
- ・ シングルサインオンのトラブルシューティング,285ページ
- IM and Presence Service のトラブルシューティングに使用するトレース, 293 ページ



ハイ アベイラビリティのトラブルシュー ティング

- ・ プレゼンスの冗長グループ ノード ステータスの表示, 271 ページ
- ・ ノード状態の定義, 272 ページ
- ・ノード状態、原因、および推奨処置, 273 ページ

プレゼンスの冗長グループ ノード ステータスの表示

Cisco Unified CM Administration ユーザインターフェイスを使用して、プレゼンス冗長グループ のメンバーである IM and Presence Service ノードのステータスを表示します。

手順

- ステップ1 [System (システム)]>[Presence Redundancy Groups (プレゼンス冗長グループ)]を選択します。
 [Find and List Presence Redundancy Groups (プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** プレゼンス冗長グループの検索パラメータを選択し、[Find (検索)]をクリックします。 一致するレコードが表示されます。
- **ステップ3** 検索結果に一覧表示されているプレゼンス冗長グループを選択します。
 - [Presence Redundancy Group Configuration(プレゼンス冗長グループの設定)] ウィンドウが表 示されます。 2 個のノードがそのグループに設定されおり、ハイ アベイラビリティが有効になっ ている場合は、そのグループ内のノードの状態が [High Availability(ハイ アベイラビリティ)] 領 域に表示されます。

ノード状態の定義

表30: プレゼンス冗長グループのノード状態の定義

状態	説明
初期化中 (Initializing)	これはCisco Server Recovery Manager サービスが起動したときの初期(遷移)状態で、一時的な状態です。
アイドル (Idle)	フェールオーバーが発生し、サービスが停止されると、IM and Presence Service はアイドル状態になります。アイドル状態では、IM and Presence Service ノードはアベイラビリティまたはインスタントメッセージング サービスを提供しません。アイドル状態では、Cisco Unified CM Administration のユーザインターフェイスを使用して、このノードへの フォールバックを手動で開始できます。
標準(Normal)	これは安定したステートです。 IM and Presence Service ノードが正常に動作しています。 この状態では、Cisco Unified CM Administration のユー ザインターフェイスを使用して、このノードへのフェイルオーバーを手動で開始できます。
バックアップモードで 実行中(Running in Backup Mode)	これは安定したステートです。 IM and Presence Service ノードは、ピア ノードのバックアップとして動作します。 ユーザはこの(バックアッ プ)ノードに移動されました。
テイクオーバー中 (Taking Over)	これは遷移状態です。 IM and Presence Service ノードは、ピア ノードを テイクオーバーしています。
フェールオーバー中 (Failing Over)	これは遷移状態です。 IM and Presence Service ノードは、ピア ノードに よってテイクオーバーされています。
フェールオーバー済み (Failed Over)	これは、定常状態です。 IM and Presence Service ノードがフェールオー バーしましたが、重要なサービスはダウンしていません。 この状態で は、Cisco Unified CM Administration のユーザインターフェイスを使用 して、このノードへのフォールバックを手動で開始できます。
フェールオーバー済み (重要なサービスは非 実行)(Failed Over with Critical Services Not Running)	これは、定常状態です。 IM and Presence Service ノードの一部の重要な サービスが停止または失敗しました。
フォールバック中 (Falling Back)	これは遷移状態です。システムがバックアップモードで動作するノード からこの IM and Presence Service ノードにフォールバックしています。

1
状態	説明
テイクバック中 (Taking Back)	これは遷移状態です。 失敗した IM and Presence Service ノードは、ピア からテイクバック中です。
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	状態遷移またはバックアップモードで実行中にエラーが発生します。
不明 (Unknown)	ノード状態は不明です。 考えられる原因は、ハイアベイラビリティが IM and Presence Service ノー ドで適切に有効にされていないことです。プレゼンス冗長グループの両 方のノードで Server Recovery Manager サービスを再起動します。

ノード状態、原因、および推奨処置

I

Cisco Unified CM Administration のユーザインターフェイスを使用してグループを選択すると、 [**Presence Redundancy Group Configuration** (プレゼンス冗長グループ設定)] ウィンドウにプレ ゼンス冗長グループのノードのステータスを表示できます。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
標準 (Normal)	標準 (Normal)	標準 (Normal)	標準 (Normal)	標準 (Normal)
フェール オーバー 中 (Failing Over)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	テイク オーバー 中 (Taking Over)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	管理者はノード1からノード2への手動フェー ルオーバーを開始しています。 手動フェール オーバーが進行中です。
アイドル (Idle)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	ノード1から管理者が開始したノード2への手動フェールオーバーが完了しました。

表 31: プレゼンス冗長グループのノードのハイ アベイラビリティ ステート、原因、および推奨処置

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
テイク バック中 (Taking Back)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	フォール バック中 (Falling Back)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	管理者はノード2からノード1への手動フォー ルバックを開始しています。 手動フォールバッ ク中です。
アイドル (Idle)	初期化 (Initalization)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	管理者はノード1が"アイドル"状態の間にノー ド1で SRM サービスを再起動します。
アイドル (Idle)	初期化 (Initialization)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	初期化 (Initialization)	管理者は、プレゼンス冗長グループが手動フェー ルオーバーモードである間に、プレゼンス冗長 グループの両方のノードを再起動するか、両方 のノードの SRM サービスを再起動します。
アイドル (Idle)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	初期化 (Initialization)	管理者は、ノード2がバックアップモードで動作中、ノード1のハートビートがタイムアウトする前に、ノード2のSRMサービスを再起動します。
フェール オーバー 中 (Failing Over)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	テイク オーバー 中 (Taking Over)	初期化 (Initalization)	管理者は、ノード2がテイクオーバー中、ノー ド1のハートビートがタイムアウトする前にノー ド2で SRM サービスを再起動します。
テイク バック中 (Taking Back)	初期化 (Initialization)	フォール バック中 (Falling Back)	管理者か らの要求 (On Admin Request)	管理者は、テイクバック中、ノード2のハート ビートがタイムアウトする前にノード1のSRM サービスを再起動します。テイクバックプロセ スが完了すると、両方のノードが正常状態にな ります。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
テイク バック中 (Taking Back)	自動 フォール バック (Automatic Fallback)	フォール バック中 (Falling Back)	自動 フォール バック (Automatic Fallback)	ノード2からノード1への自動フォールバック が開始され、進行中です。
フェール オーバー 済み (Failed Over)	[初期化中 (IniteIzation)] または[重 要なサー ビス停止 (Critical Service Down)]	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	重要な サービス ダウン (Critical Service Down)	 次のいずれかの条件が発生した場合、フェール オーバー済みの状態へのノード1の移行 ・重要なサービスは、ノード1の再起動によ り復旧します。 ・ノード1がフェールオーバー済み(重要な サービスは非実行)(Failed Over with Critical Services Not Running)状態である場 合に、管理者がノード1で重要なサービス を開始します。 ノード1がフェールオーバー済み(Failed Over)の状態に移行すると、そのノード は、管理者が手動フォールバックを実行し てプレゼンス冗長グループ内のノードを正 常(Normal)状態に復元するための準備が 整います。
フェール オーバー 済み(重 要なサー ビスは非 実行) (Failed Over with Critical Services Not Running)	重要な サービス ダウン (Critical Service Down)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	重要な サービス ダウン (Critical Service Down)	 重要なサービスがノード1でダウンしました。 IM and Presence サービスはノード2への自動フェールオーバーを実行します。 推奨処置: 1 重要なサービスがダウンしているノード1を確認し、手動でこれらのサービスを行ってください。 2 ノード1の重要なサービスが起動しない場合、ノード1をリブートします。 3 リブート後にすべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを[Normal(正常)]状態に復元します。

Γ

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
フェール オーバー 済み(重 要なサー ビスは非 実行) (Failed Over with Critical Services Not Running)	データ ベース障 害 (Database Failure)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	データ ベース障 害 (Database Failure)	 データベースサービスがノード1でダウンしました。IM and Presence サービスはノード2への自動フェールオーバーを実行します。 推奨処置: 1 ノード1をリブートします。 2 リブート後にすべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを[Normal(正常)]状態に復元します。
障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	重要な サービス の開始が 失敗 (Start of Critical Services Failed)	障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	重要な サービス の開始が 失敗 (Start of Critical Services Failed)	 プレゼンス冗長グループのノードが他のノード からテイクバック中に、重要なサービスが起動 に失敗しました。 推奨処置テイクバック中のノードで、次の操作 を実行してください。 1 重要なサービスがダウンしているノードを確 認します。手動でこれらのサービスを開始す るには、[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設 定)]ウィンドウの[Recovery (回復)]をク リックします。 2 重要なサービスが起動しない場合は、ノード をリブートします。 3 リブート後にすべての重要なサービスが稼働 中である場合、手動でフォールバックを実行 して、プレゼンス冗長グループのノードを [Normal (正常)]状態に復元します。

I

ノード1		ノード 2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	重要な サービス ダウン (Critical Service Down)	障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	重要な サービス ダウン (Critical Service Down)	 重要なサービスがバックアップノードでダウン しました。両方のノードが障害状態になりま す。 推奨処置: 1 ダウンしている重要なサービスのバックアッ プノードを確認します。これらのサービス を手動で開始するには、[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グルー プの設定)]ウィンドウで[Recovery(回復)] をクリックします。 2 重要なサービスが起動しない場合は、ノード をリブートします。
ノード1が ク接続の切 ウンしてい サービスが ない。	 ネットワー 断によりダ るか、SRM 売起動してい	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	ピアの停 止 (Peer Down)	 ノード2はノード1のハートビートを喪失しました。IM and Presence サービスはノード2への自動フェールオーバーを実行します。 推奨処置 Node 1 が起動中、次のアクションを実行します。 1 プレゼンス冗長グループ内のノード間のネットワーク接続を確認して修正します。ノード間のネットワーク接続を再確立すると、そのノードが障害状態になる場合があります。正常の状態にノードを復元するには、[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設定)]ウィンドウの[Recovery (回復)]をクリックします。 2 正常 (Normal) 状態にプレゼンス冗長グループのノードをリストアするために、SRM サービスを開始し、手動フォールバックを実行します。 3 (ノードが起動中で、すべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを正常 (Normal) 状態に復元します。

I

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
ノード1が いる(可能 因は、電源 ドウェア障 トダウン、	ダウンして ダウある、 切断、 シャッ リブート)	バック アップ モードで 実行中 (Running in Backup Mode)	ピアの再 起動(Peer Reboot)	 IM and Presence サービスは、ノード1の次の状態によってノード2に自動フェイルオーバーを実行します。 ・ハードウェア障害 ・電源切断 ・再起動 ・シャットダウン 推奨処置: 1 ノード1の修復/電源投入 2 ノードが起動中で、すべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを正常(Normal)状態に復元します。
フェール オーバー 済み (重 要なサー ビス行) (Failed Over with Critical Services Not Running) またール オールー 済み (Failed Over)	初期化 (Initalization)	バック アップ モード (Backup Mode)	初期化中 にピアが 停止 (Peer Down During Initialization)	ノード2からは起動中のノード1が見えません。 推奨処置: ノード1が起動中で、すべての重要なサービス が稼働中である場合、手動でフォールバックを 実行してプレゼンス冗長グループのノードを正 常(Normal)状態に復元します。

ノード1		ノード 2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager に よるユー ザのテイ クオー バーが失 敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Over Users Failed)	障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager に よるユー ザのテイ クオー バーが失 敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Over Users Failed)	テイクオーバープロセス中にユーザの移動に失 敗しました。 推奨処置: データベース エラーの可能性があります。 [Presence Redundancy Group Configuration (プ レゼンス冗長グループの設定)]ウィンドウの [Recovery (回復)]をクリックします。問題が 続く場合は、ノードを再起動します。
障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager に よるユー ザのテイ クバック が失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Back Users Failed)	障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager に よるユー ザのテイ クバック が失敗 (Cisco Server Recovery Manager Take Back Users Failed)	フォールバックプロセス中にユーザの移動に失 敗しました。 推奨処置: データベース エラーの可能性があります。 [Presence Redundancy Group Configuration(プ レゼンス冗長グループの設定)] ウィンドウの [Recovery(回復)]をクリックします。問題が 続く場合は、ノードを再起動します。
障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	不明 (Unknown)	障害モー ドで実行 中 (Running in Failed Mode)	不明 (Unknown)	 他のノードのSRMが障害状態である、または内部システムエラーが発生すると、ノードのSRMが再起動します。 推奨処置: [Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設定)]ウィンドウの [Recovery(回復)]をクリックします。問題が続く場合は、ノードを再起動します。

I

ノード1		ノード 2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨処置
バック アップが アクティ ブ (Backup Activated)	データ ベース障 害からの 自動回復 (Auto Recover Database Failure)	フェール オーバー がサービ スに影響 (Failover Affected Services)	データ ベース障 害からの 自動回復 (Auto Recover Database Failure)	データベースがバックアップノードでダウンし ました。 ピアノードはフェールオーバー モー ドで、プレゼンス冗長グループのすべてのユー ザをテイクオーバーできます。 自動リカバリ操 作が自動的に実行され、すべてのユーザがプラ イマリノードに移動します。
バック アップが アクティ ブ (Backup Activated)	データ ベース障 害からの 自動回復 (Auto Recover Database Failure)	フェール オーバー がサービ スに影響 (Failover Affected Services)	重要な サービス ダウンか らの自動 回復 (Auto Recover Critical Service Down)	重要なサービスがバックアップノードでダウン しました。ピアノードはフェールオーバーモー ドで、プレゼンス冗長グループのすべてのユー ザをテイクオーバーできます。自動リカバリ操 作が自動的に実行され、すべてのユーザがピア ノードに移動します。
不明 (Unknown)		不明(Unk	nown)	 ノード状態は不明です。 考えられる原因は、ハイアベイラビリティがIM and Presence サービスノードで適切に有効にされていないことです。 推奨処置: プレゼンス冗長グループの両方のノードでServer Recovery Manager サービスを再起動します。



UserIDエラーおよびディレクトリURIエラー のトラブルシューティング

- 重複したユーザ ID エラーの受信, 281 ページ
- ・ 重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信, 282 ページ

重複したユーザ ID エラーの受信

問題 ユーザ ID が重複していることを示すアラームを受信しました。これらのユーザの連絡先情報を修正しなければなりません。

解決法 次のステップを実行します。

 utils users validate { all | userid | uri } CLI コマンドを使用して、全ユーザのリストを生成します。 CLI の使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

ユーザIDに続いて重複したユーザIDの元となっているサーバのリストが、結果セットに表示されます。 次の CLI 出力の例は、出力時のユーザ ID エラーを示しています。

Users with Duplicate User IDs

```
User ID: user3
Node Name
cucm-imp-1
cucm-imp-2
```

- 2 同じユーザが2台の別のクラスタに割り当てられている場合、いずれかのクラスタからその ユーザの割り当てを解除します。
- 3 別のクラスタで異なるユーザに同じユーザ ID が割り当てられている場合、いずれかのユーザ に対しユーザ ID 値の名前を変更して、重複がないようにします。
- **4** ユーザ情報が無効または空白の場合、Cisco Unified Communications Manager Administration の GUI を使用して、そのユーザのユーザ ID 情報を修正します。

5 Cisco Unified Communications Manager 内のユーザ レコードを修正できます。[End User Configuration (エンドユーザの設定)]ウィンドウ([User Management (ユーザの管理)]> [EndUser (エンドユーザ)])を使用することで、必要に応じて、全ユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値を確実に設定します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

(注)

- ユーザプロファイルでのユーザ ID とディレクトリ URI フィールドは、LDAP Directory にマッ プされる場合があります。 この場合は、LDAP Directory サーバで修正を行います。
 - 6 重複したユーザ ID エラーがそれ以上ないことを確認するには、CLI コマンドをもう一度実行してユーザを検証します。

重複または無効なディレクトリ URI エラーの受信

問題 ユーザディレクトリ URI が重複または無効であることを示すアラームを受信しました。これらのユーザの連絡先情報を修正しなければなりません。

解決法 次のステップを実行します。

 utils users validate { all | userid | uri } CLI コマンドを使用して、全ユーザのリストを生成します。 CLI の使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

ディレクトリ URI の値、続いて重複または無効なディレクトリ URI の元となっているサーバ のリストが、結果セットに表示されます。 次の CLI 出力の例は、検証チェック時に検出され たディレクトリ URI エラーを示しています。

```
Users with No Directory URI Configured

Node Name: cucm-imp-2

User ID

user4

Users with Invalid Directory URI Configured

Node Name: cucm-imp-2

User ID Directory URI

user1 asdf@ASDF@asdf@ADSF@cisco

Users with Duplicate Directory URIs

Directory URI: user1@cisco.com

Node Name User ID

cucm-imp-1 user4

cucm-imp-2 user3
```

- 2 同じユーザが2台の別のクラスタに割り当てられている場合、いずれかのクラスタからその ユーザの割り当てを解除します。
- 3 別のクラスタで異なるユーザに同じディレクトリURIが割り当てられている場合、いずれかの ユーザに対しディレクトリURI値の名前を変更して、重複がないようにします。

I

- 4 ユーザ情報が無効または空白の場合、ユーザのディレクトリ URI 情報を修正します。
- 5 Cisco Unified Communications Manager 内のユーザレコードを修正できます。[End User Configuration (エンドユーザの設定)]ウィンドウ([User Management (ユーザの管理)]> [EndUser (エンドユーザ)])を使用することで、必要に応じて、全ユーザに有効なユーザ ID またはディレクトリ URI 値を確実に設定します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。



- ユーザ プロファイルでのユーザ ID とディレクトリ URI フィールドは、LDAP Directory にマッ プされる場合があります。 この場合は、LDAP Directory サーバで修正を行います。
 - 6 重複または無効なディレクトリURIエラーがそれ以上ないことを確認するには、CLIコマンドをもう一度実行してユーザを検証します。



シングル サインオンのトラブルシューティ ング

- セキュリティ信頼エラーメッセージ,286ページ
- 「Invalid Profile Credentials (プロファイルクレデンシャルが無効です)」メッセージ,286
 ページ
- 「Module Name is Invalid(モジュール名が無効です)」メッセージ,286 ページ
- 「Invalid OpenAM Access Manager (Openam) Server URL (OpenAM Access Manager (Openam) サーバ URL が無効です) 」メッセージ, 287 ページ
- Web ブラウザに 401 エラーが表示される, 287 ページ
- Web ブラウザに 403 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される, 287 ページ
- 「User is not Authorized to Perform this Function (ユーザはこの機能を実行する権限がありません)」エラーメッセージ,288 ページ
- Web ブラウザに HTTP 404 エラーが表示される, 288 ページ
- Web ブラウザに HTTP 500 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される、289 ページ
- 「Authentication Failed (認証に失敗しました)」メッセージ, 289 ページ
- Web ブラウザに OpenAM のログイン画面が表示される, 290 ページ
- Web ブラウザに IM and Presence Service のログイン画面が表示される, 290 ページ
- ユーザ名とパスワード用の Internet Explorer のプロンプト, 290 ページ
- 「User has no profile on this organization (ユーザにこの組織のプロファイルはありません」メッ セージ、291 ページ
- SSO 有効化の問題, 291 ページ
- 証明書エラー, 291 ページ

セキュリティ信頼エラー メッセージ

問題 シングルサインオン機能を有効にすると、「Security trust error (セキュリティ信頼エラー)」 というメッセージが表示されます。

考えられる原因 IM and Presence Service ノードで OpenAM ノードが信頼されない原因としてセキュリティ証明書の問題が考えられます。

解決法 Java をインストールしたときに選択したアプローチであった場合の OpenAM 自己署名証 明書、ならびに、Java をインストールしたときに選択したアプローチであった場合に OpenAM 証 明書に署名したルート証明書および中間証明書が IM and Presence Service ノード、および 再起動 した IM and Presence Service ノードの Tomcat サービスにアップロードされていることを確認しま す。また、SSO を有効にしたときに正しい OpenAM URL が GUI で指定されていることも確認す る必要があります。 OpenAM URL はポート番号を指定した完全修飾ドメイン名である必要があり ます。 たとえば、https://openam-01.corp28.com:8443/opensso などです。

関連トピック

Java のインストール, (177 ページ) Java のインストール, (177 ページ)

「Invalid Profile Credentials(プロファイル クレデンシャルが無効で す)」メッセージ

問題 SSO を有効にすると、「Invalid Profile Credentials(プロファイル クレデンシャルが無効で す)」というメッセージが表示されます。

考えられる原因 IM and Presence Service ノード J2EE エージェントに誤った名前とパスワードを 指定している可能性があります。

解決法 OpenAM サーバの J2EE エージェント プロファイル用に設定された名前とパスワードの値を確認します。 これらの値は、SSO を有効にするときに指定する必要があります。

関連トピック

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定, (193 ページ)

「Module Name is Invalid(モジュール名が無効です)」メッセージ

問題 シングルサインオンを有効にすると、「Module Name is Invalid(モジュール名が無効です)」 というメッセージが表示されます。

考えられる原因 SSO モジュールインスタンスに誤った名前を指定している可能性があります。 解決法 SSO モジュール インスタンスを設定する手順を確認します。 関連トピック SSO モジュール インスタンスの設定, (192 ページ)

「Invalid OpenAM Access Manager (Openam) Server URL (OpenAM Access Manager (Openam) サーバ URL が無効です)」メッセージ

問題 シングルサインオンを有効にすると、「'Invalid OpenAM Access Manager (Openam) Server URL (OpenAM Access Manager (Openam) サーバ URL が無効です)」というメッセージが表示されます。

考えられる原因 SSO を有効にしたときに GUI または CLI で指定した OpenAM URL が誤って いた可能性があります。

解決法 SSO を有効にしたときに GUI で指定した OpenAM URL が正しいことを確認します。 OpenAM URL はポート番号を指定した完全修飾ドメイン名である必要があります。 たとえば、 https://server1.cisco.com:8443/opensso などです。 また、OpenAM サーバが稼動中で あり、OpenAM 管理 GUI にアクセスできることを保証する必要があります。

Web ブラウザに 401 エラーが表示される

問題 IM and Presence ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブラウザ に HTTP 401 エラー コードが表示されます。

考えられる原因 ユーザのブラウザの設定に問題がある可能性があります。

解決法 シングルサインオン用にクライアントブラウザを設定する手順を確認します。

関連トピック

シングルサインオン用のクライアントブラウザ設定,(174ページ)

Web ブラウザに 403 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される

問題 IM and Presence Service ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブ ラウザに HTTP 403 エラー コードや空白の画面が表示されます。

考えられる原因 この IM and Presence Service ノード用の OpenAM ポリシーの設定に問題がある 可能性があります。

解決法 この IM and Presence Service ノードの6個のポリシー規則をすべて追加し、すべてのポリ シー規則がGET/POST アクションで有効になっていることを確認します。また、サブジェクトを ポリシーに追加したことを確認する必要があります。 **関連トピック** OpenAM サーバでのポリシーの設定、(189ページ)

「User is not Authorized to Perform this Function (ユーザはこの機能を実 行する権限がありません)」エラー メッセージ

問題 Web アプリケーションにアクセスし、ページにアクセスしようとすると、「User is not Authorized to Perform this Function (ユーザはこの機能を実行する権限がありません)」というメッセージが表示されます。

考えられる原因 IM and Presence Service に割り当てられているユーザの権限に問題がある可能 性があります。

解決法 IM and Presence Service Web アプリケーションへのアクセスに失敗する場合は、そのユー ザが、標準 *CCM* スーパーユーザグループ、またはこの IM and Presence Service ノードで同等な役 割を持つグループのメンバーであることを確認します。

Web ブラウザに HTTP 404 エラーが表示される

問題 IM and Presence Service ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブラウザに HTTP 404 エラー コードが表示されます。

考えられる原因 この IM and Presence Service ノード用の OpenAM ポリシー設定、または OpenAM J2EE エージェントの設定のいずれかに問題がある可能性があります。

解決法 ホスト名のみを含む URL を使用してこの IM and Presence Service ノードにアクセスしよう としていないことを確認します。これは、Web アプリケーションに対して SSO が有効になってい る場合はサポートされません。 この IM and Presence Service ノードのポリシー ルールを確認しま す。また、OpenAM サーバのこの IM and Presence Service の J2EE エージェント設定にログイン処 理 URI を追加したことも確認します。

関連トピック

OpenAM サーバでのポリシーの設定, (189 ページ) OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定, (193 ページ)

Web ブラウザに HTTP 500 エラーが表示されたり、空白の画面が表示される

問題 IM and Presence Service ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブ ラウザに HTTP 500 エラー コードや空白の画面が表示されます。

考えられる原因 この IM and Presence Service ノード用の OpenAM J2EE エージェントの設定に 問題がある可能性があります。

解決法 1) このノードの J2EE エージェントのログイン処理 URL を追加したこと、および 2) [OpenAM Services] タブにログイン処理 URL を追加し、その他すべてのログイン URL を削除した ことを確認します。

関連トピック

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定, (193 ページ)

「Authentication Failed (認証に失敗しました)」メッセージ

問題 IM and Presence Service ノード用の SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、 「Authentication failed (認証に失敗しました)」というメッセージを示す OpenAM ログイン画面 が表示されます。

考えられる原因 WindowsDesktopSSO のログインモジュールに問題がある可能性があります。

解決法 1) すべての SSO モジュール インスタンスの設定が正しいこと、2) 指定したディレクト リにキータブ ファイルが存在すること、および3) クロックが次のデバイスに対して同期化され ていることを確認します。

- ・解決法 ユーザの Windows ベースのコンピュータ
- 解決法 Active Directory
- 解決法 OpenAM サーバ
- 解決法 IM and Presence Service ノード

関連トピック

```
SSO モジュール インスタンスの設定, (192 ページ)
```

Web ブラウザに OpenAM のログイン画面が表示される

問題 IM and Presence Service ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブ ラウザに OpenAM のログイン画面が表示されます。

考えられる原因 この IM and Presence Service ノード用の OpenAM J2EE エージェントの設定に 問題がある可能性があります。

解決法 ログイン URL を [OpenAM Services] タブに追加し、他のすべてのログイン URL を除外したことを確認します。

関連トピック

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定, (193 ページ)

Web ブラウザに IM and Presence Service のログイン画面が表示される

問題 IM and Presence Service ノードの SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブ ラウザに Web アプリケーションのログイン画面が表示されます。

考えられる原因 この IM and Presence Service ノード用の OpenAM J2EE エージェントの設定に 問題がある可能性があります。

解決法 この IM and Presence Service ノードの J2EE エージェントの ログイン処理 URL を追加した ことを確認してください。

関連トピック

OpenAM サーバでの J2EE エージェント プロファイルの設定, (193 ページ)

ユーザ名とパスワード用の Internet Explorer のプロンプト

問題 IM and Presence Service ノード用の SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Internet Explorer Web ブラウザがユーザ名とパスワードの入力を求めるメッセージを表示します。

考えられる原因 ユーザのブラウザの設定に問題がある可能性があります。

解決法 シングルサインオン用にクライアントブラウザを設定する手順を確認します。

関連トピック

シングルサインオン用のクライアントブラウザ設定, (174ページ)

「User has no profile on this organization (ユーザにこの組織のプロファ イルはありません」メッセージ

問題 IM and Presence Service ノード用の SSO 対応 Web アプリケーションにアクセスすると、Web ブラウザに「User has no profile on this organization(ユーザにこの組織のプロファイルはありません)」というメッセージが表示された OpenAM 画面が表示されます。

考えられる原因 OpenAM ユーザ プロファイルが [ignored (無視)] に設定されていない可能性 があります。

解決法 GUI コンフィギュレータを使用して OpenAM を設定する手順を参照してください。

関連トピック

GUI Configurator を使用した OpenAM のセットアップ, (188 ページ)

SSO 有効化の問題

問題 SSO 機能を有効にできません。

考えられる原因 OpenAM サーバが展開されている Tomcat インスタンスが応答しない、または 突然シャットダウンした場合は、IM and Presence Service のSSO 機能を有効にできないことが あります。 SSO を IM and Presence Service で正常に有効にするには、OpenAM が動作可能であ る必要があります。 IM and Presence は OpenAM Tomcat インスタンスを監視しません。 その結 果、この発生に対して IM and Presence Service アラームまたは通知は生成されません。

解決法 Cisco Unified IM and Presence オペレーティング システムの管理 GUI から SSO を有効にで きない場合は、OpenAM サーバで Tomcat が実行されていることを確認します。 OpenAM サーバ で Tomcat が実行されていることを確認した後も問題が引き続き発生する場合は、OpenAM サー バで Tomcat を再起動し、もう一度 SSO を有効にしてみてください。

解決法 OpenAM サーバで Tomcat がクラッシュすると、OpenAM が応答不能状態になり、これが IM and Presence Service に通知されない場合があります。

証明書エラー

問題 OpenAM と IM and Presence Service 間の通信を確認するために、証明書インポート ツールを 使用すると、「Verify SSL connectivity to the specified certificate server(指定した証明書サーバへの SSL接続の確認)」テストでエラーが発生する場合があります。このテストは、「The Troubleshooter has encountered an internal error(トラブルシュータで内部エラーが検出されました)」というエラー で失敗する可能性があります。 考えられる原因 このエラーは、OpenAM/Tomcat インスタンスが HTTP コネクタを設定した方 法が原因である場合があります。

- 解決法 次の手順を実行し、証明書のエラーを解決します。
- 1 OpenAM/Tomcat サーバで server.xml コンフィギュレーション ファイルを検索します。通常、 このファイルには次の場所からアクセスできます。

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\server.xml

- 2 ポート値が 8443 の [Connector (コネクタ)]の [clientAuth] 属性の値セットを確認します。 この属性が True に設定されていると、証明書インポート ツールが失敗する可能性があります。
- 3 [clientAuth] 属性を [want] または [false] に変更します。
- 4 OpenAM サーバの Tomcat サービスを再起動します。
- 5 証明書インポート ツールを再実行し、IM and Presence Service に OpenAM 証明書をインポート します。
- 6 clientAuth 属性を元の値に戻します。
- 7 OpenAM サーバの Tomcat サービスを再起動します。

関連トピック

IM and Presence サービスへの OpenAM 証明書のインポート, (196 ページ)



IM and Presence Service のトラブルシュー ティングに使用するトレース

- トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティング, 293 ページ
- IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログファイルの場所, 294 ページ
- IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース, 295 ページ
- アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットのトレース, 296 ページ
- パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース,297 ページ
- XMPP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題の トレース, 298 ページ
- SIP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティおよび IM の問題のトレース, 299 ページ
- カレンダートレース, 300 ページ
- クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシュータ, 300 ページ
- SIP フェデレーショントレース, 301 ページ
- XMPP フェデレーション トレース, 301 ページ
- ・ 高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング, 302 ページ

トレースを使用した IM and Presence Service のトラブルシューティン グ

Cisco Unified IM and Presence サービスアビリティ を使用して、IM and Presence サービス展開で問題を修復するためのトレースを開始できます。 トレースを有効にした後に、Real-Time Monitoring

Tool (RTMT) またはトレースログファイルにアクセスするには、コマンドラインインターフェース (CLI) を使用します。

IM and Presence サービスでサービスアビリティトレースを使用する手順については、『Cisco Unified Serviceability Administration Guide』を参照してください。 RTMT のインストールおよび使 用に関する詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参 照してください。 トレース ログファイルにアクセスするための file list および file get などの CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

ヒント

file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。

IM and Presence Service ノードに共通のトレースとログ ファイルの場所

次の表に、IM and Presence Service ノードと結果のログファイルで実行できる共通トレースを示し ます。リアルタイム監視ツール(RTMT)を使用するか、file listやfile get などのコマンドライン インターフェイス(CLI)コマンドを使用してトレースログファイルを表示できます。file get な どの CLI コマンドを使用するファイル転送には SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインス トールおよび使用に関する詳細情報については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide (Cisco Unified リアルタイム監視ツール管理ガイド)』を参照してください。 トレースログファイルにアクセスする CLI コマンドの使用については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions (Cisco Unified Communications ソリューション用コ マンドライン インターフェイス ガイド)』を参照してください。

サービス	トレース ログのファイル名
Cisco AXL Web Service	/tomcat/logs/axl/log4j/axl.log
Cisco Intercluster Sync Agent	<pre>/epas/trace/epassa/log4j/icSyncAgent.log</pre>
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt
Cisco SIP Proxy	/epas/trace/esp/sdi/esp.txt
Cisco Syslog Agent	/cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt
Cisco Tomcat Security Log	<pre>/tomcat/logs/security/log4/security*.log</pre>
Cisco XCP Authentication Service	<pre>/epas/trace/xcp/log/auth-svc-1*.log</pre>

表 32 : IM and Presence Service	/ ードに共通のトレースと	トレース ログ ファイル
--------------------------------	---------------	--------------

サービス	トレース ログのファイル名
Cisco XCP Client Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/client-cm-1*.log</pre>
Cisco XCP Config Manager	<pre>/epas/trace/xcpconfigmgr/log4j/xcpconfigmgr.log</pre>
Cisco XCP Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log</pre>
Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log</pre>
Cisco XCP Text Conferencing Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/txt-conf-1*.log</pre>
Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
Cluster Manager	/platform/log/clustermgr*
Client Profile Agent (CPA)	/tomcat/logs/epassoap/log4j/EPASSoap*.log
dbmon	/cm/trace/dbl/sdi/dbmon*.txt

IM and Presence Service のログインおよび認証のトレース

IM and Presence Service のユーザが、クライアントソフトウェアにサインする際に問題に直面して いる場合、ユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行 できます。 次の表に、トレースするサービスのリストを示します。 Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI)のコマ ンドを使用することで、トレースログファイルを表示できます。 file get などの CLI コマンドを 使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールお よび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参 照してください。 トレースログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細につ いては、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してく ださい。

表 33: ログインおよび認証問題の調査で使用するトレース

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco Client Profile Agent (CPA)	<pre>/tomcat/logs/epassoap/log4j/EPASSoap*.log</pre>

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log</pre>
Cisco XCP Authentication Service	<pre>/epas/trace/xcp/logs/auth-svc-1*.log</pre>
Cisco Tomcat Security Logs	<pre>/tomcat/logs/security/log4/security*.log</pre>

アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットのト レース

IM and Presence Service の展開のアベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャット のトラブルシューティングにトレースを実行することができます。

次の表に、一般に発生する問題のトレースに推奨されるサービスを示します。

表 34: アベイラビリティ、IM、連絡先リスト、およびグループチャットの問題に推奨されるトレース

問題/ソリューション	サービス
エンドユーザの連絡先の一部またはすべてにアベイラ ビリティステータスがまったく表示されないか、誤っ たアベイラビリティステータスが表示されます。 エンドユーザと連絡先がプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービスに ついてのトレースを実行します。	 Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Router Cisco Presence Engine
エンドユーザ自体の話中ステータスまたは会議ステー タスなどのアベイラビリティステータスに問題があり ます。 エンドユーザがプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービスについてのト レースを実行します。	 Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Router Cisco Presence Engine
エンドューザのインスタンス メッセージの送受信に問 題があります。 送信者と受信者がプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービスについ てのトレースを実行します。	 Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Router

問題/ソリューション	サービス
 エンドユーザに次の問題のいずれかが発生しています。 チャットルームの作成または入室ができない。 チャットルームメッセージがメンバー全員に配信 されない。 チャットルームの他の問題。 チャットルームのメンバーがプロビジョニングされる IM and Presence Service ノードに掲載されているサービ スについてのトレースを実行します。 	 Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Router Cisco XCP Text Conferencing Manager
問題が発生しているチャットルームをホストしている ノードと、作成者がプロビジョニングされるノードが異 なっています。 チャット ルームをホストしているノードを特定するた めに、初期トレース分析を実行します。次に、チャッ トルームをホストしている IM and Presence Service ノー ドで次のサービスのトレースを実行します。	 Cisco XCP Text Conferencing Manager Cisco XCP Router

トレースが完了すると、リアルタイム監視ツール(RTMT)を使用するか、file list や file get など のコマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドを使用してトレースログファイルを表示で きます。file get などの CLI コマンドを使用するファイル転送には SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用に関する詳細情報については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide(Cisco Unified リアルタイム監視ツール管理ガイド)』を参照してくださ い。トレース ログ ファイルにアクセスする CLI コマンドの使用については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions(Cisco Unified Communications ソリュー ション用コマンドライン インターフェイス ガイド)』を参照してください。

- Cisco Presence Engine : /epas/trace/epe/sdi/epe.txt
- Cisco XCP Connection Manager : /epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log
- Cisco XCP Router : /epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log
- Cisco XCP Text Conferencing Manager : /epas/trace/xcp/log/txt-conf-1*.log

パーティション化されたドメイン内フェデレーション **MOC** 連絡先の アベイラビリティおよび IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティまたはインスタント メッセー ジを、ドメイン内の Microsoft Office Communicator (MOC) の連絡先とやりとりできない場合、 ユーザがプロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。 次の表に、トレースするサービスのリストを示します。Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンド ラインインターフェイス (CLI)のコマンドを使用することで、トレース ログファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレース ログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表 35: パーティション化されたドメイン内フェデレーション MOC 連絡先のアベイラビリティおよび IM の問 題の調査で使用するトレース

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log</pre>
Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log</pre>
Cisco SIP Proxy	/epas/trace/esp/sdi/esp.txt
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt



(注) Cisco SIP Proxy デバッグ ロギングでは、SIP メッセージ交換を確認する必要があります。

XMPFベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティ および IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティステータスまたはインスタン トメッセージを、ドメイン間フェデレーションの連絡先と交換できない場合、ローカルユーザが プロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。 次の表 に、トレースするサービスのリストを示します。 Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI) のコマンドを使用することで、 トレース ログ ファイルを表示できます。 file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を 行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用の詳細について は、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。 トレー ス ログ ファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。 表 36: XMPPベースのドメイン間フェデレーション連絡先に関わるアベイラビリティおよび IM 問題の調査で 使用するトレース

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log</pre>
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt
Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
XMPPフェデレーションが有効な各 IM and Presence Service ノードで、こ のトレースを実行します。	

SIP ベースのドメイン間フェデレーション連絡先のアベイラビリティ および IM の問題のトレース

ローカルの IM and Presence Service のユーザが、アベイラビリティステータスまたはインスタン トメッセージを、ドメイン間フェデレーションの連絡先と交換できない場合、ローカルユーザが プロビジョニングされている IM and Presence Service ノードでトレースを実行できます。 次の表 に、トレースするサービスのリストを示します。 Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI)のコマンドを使用することで、 トレース ログファイルを表示できます。 file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を 行う場合は、SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用の詳細について は、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。 トレー ス ログファイルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表 37: XMPPベースのドメイン間フェデレーション連絡先に関わるアベイラビリティおよび IM 問題の調査で 使用するトレース

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log</pre>
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt
Cisco SIP Proxy	/epas/trace/esp/sdi/esp.txt

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log</pre>

カレンダー トレース

トレースを実行し、IM and Presence Service 展開についてのカレンダーの問題をトラブルシュー ティングします。 次の表に、トレースするサービスを示します。

トレースの完了後、リアルタイム監視ツール (RTMT) を使用して結果のログファイルを表示し、 結果の Cisco Presence Engine ログファイルで検索をフィルタリングします。".owa"インスタンス および".ews"インスタンスを検索します。また、file list や file get などのコマンドラインイン ターフェイス (CLI) コマンドを使用してログファイルの結果を表示します。file get などの CLI コマンドを使用するファイル転送には SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールお よび使用に関する詳細情報については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide (Cisco Unified リアルタイム監視ツール管理ガイド)』を参照してください。トレースロ グファイルにアクセスする CLI コマンドの使用については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions (Cisco Unified Communications Yリューション用コマンドラ インインターフェイス ガイド)』を参照してください。

表38:カレンダーの問題の調査に使用するトレース

サービス	トレース ログのファイル名
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt

クラスタ間同期トレースおよびクラスタ間設定トラブルシュータ

IM and Presence Service ノードが、展開内の別のノードにクラスタ間同期の問題があることを示す アラートを生成する場合、同期していないノードでトレースを実行して、問題を診断することが できます。トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list および file get などのコマンドラインインターフェイス (CLI)のコマンドを使用することで、結果のロ グファイルを表示できます。file get などの CLI コマンドを使用してファイル転送を行う場合は、 SFTP サーバのみを使用します。RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。トレースログファ イルへのアクセスに関する CLI コマンドの使用の詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

また、Cisco Unified CM IM and Presence Administration の GUI でも、同期エラーを確認できます。 [Diagnostics (診断)]>[System Troubleshooter (システム トラブルシュータ)]を選択し、 [Inter-Clustering Troubleshooter (クラスタ間設定トラブルシュータ)]に移動します。ページの画 面スナップをキャプチャできます。 次の表に、クラスタ間同期問題をトレースするサービスのリストを示します。 クラスタ間同期の 問題がある各 IM and Presence Service ノードで、リストされたサービスのトレースを実行します。

表 39: クラスタ間同期問題の調査・	でノード間で使用するトレース
---------------------	----------------

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco Intercluster Sync Agent	/epas/trace/epassa/log4j/icSyncAgent.log
Cisco AXL Web Service	/tomcat/logs/axl/log4j/axl.log
Cisco Tomcat Security Log	/tomcat/logs/security/log4/security*.log
Cisco Syslog Agent	/cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt

SIP フェデレーション トレース

トレースを実行することで、IM and Presence サービスの展開における SIP フェデレーション問題 を修復できます。 次の表に、トレースするサービスのリストを示します。

トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list や file get などの Command Line Interface (CLI) コマンドを使用して結果のログファイルを表示できます。 file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用に関する詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。 トレースログファイルにアクセスする CLI コマンド の使用に関する詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表40: ログインおよび認証問題の調査に使用するトレース

サービス	トレース ログのファイル名
Cisco SIP Proxy	/epas/trace/esp/sdi/esp.txt
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log</pre>
Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log</pre>

XMPP フェデレーション トレース

トレースを実行することで、IM and Presence サービス展開の XMPP フェデレーション問題を修復 できます。 次の表に、トレースするサービスのリストを示します。 トレースが完了したら、Real-Time Monitoring Tool (RTMT)、または file list や file get などの Command Line Interface (CLI) コマンドを使用して結果のログファイルを表示できます。 file get などの CLI コマンドを使用してファイルを転送するには、SFTP サーバのみを使用します。 RTMT のインストールおよび使用に関する詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。 トレースログファイルにアクセスする CLI コマンド の使用に関する詳細については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

表 41: <i>XMPP</i> フェデレー	·ション問題を調査す	るために使用されるトレース
-------------------------	------------	---------------

サービス	トレース ログのファイル名
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-*.log</pre>
Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/xmpp-cm-4*.log</pre>

高 CPU と低 VM のアラートのトラブルシューティング

IM and Presence Service ノードが高 CPU または低 VM のアベイラビリティ アラートを生成してい る場合、コマンド ラインインターフェイス (CLI) を使用することで、原因の特定に役立つ情報 をノードから収集できます。また、関連するサービスのトレースをノードで実行することもで き、Real-Time Monitoring Tool (RTMT) を使用して、結果のログ ファイルを表示することもでき ます。 RTMT のインストールおよび使用の詳細については、『Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide』を参照してください。 CLI コマンドの使用については、『Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions』を参照してください。

また、Cisco Unified IM and Presence Serviceability のアラームを設定することで、実行時のステータ スとシステムの状態に関する情報をローカル システムのログに提供できます。 IM and Presence Service は、アプリケーションログにシステムエラーを書き込みます。そのログを表示するには、 SysLog ビューアを RTMT で使用します。 サービスの syslog アラームの設定の詳細については、 『*Cisco Unified Serviceability Administration Guide*』を参照してください。 SysLog ビューアを使用 したアラーム情報の表示については、『*Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool Administration Guide*』 を参照してください。

ソリューション	CLIコマンド
CLIを使用して、ノードで次のコマンドを実	show process using-most cpu
行します。	show process using-most memory
	utils dbreplication runtimestate
	utils service list

表 42:高 CPUと低 VMのアラートの調査で使用する CLI コマンド

ソリューション CLI	LIコマンド
CLI を使用して、ノードのすべての RISfill(Real-time Information Service)のパフォーマンス ログを収集します。file get を使用してファイル転送を行う場合は、SFTPサーバのみを使用します。	ile get activelog cm/log/ris/csv

次の表は、高 CPU と低 VM のアラートを調査するために、IM and Presence Service ノードでトレー スを実行するタイミングを選択するための、サービスのリストです。 高 CPU または低 VM のア ラートを生成している IM and Presence Service ノードで、リストされたサービスのトレースを実行 します。

表 43:高 CPU と低 VM のアラートの調査で使用するトレース

サービス	トレース ログ ファイルの名前
Cisco XCP Router	<pre>/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1*.log</pre>
Cisco XCP SIP Federation Connection Manager	<pre>/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3*.log</pre>
Cisco SIP Proxy	/epas/trace/esp/sdi/esp.txt
Cisco Presence Engine	/epas/trace/epe/sdi/epe.txt
Cisco Tomcat Security Log	/tomcat/logs/security/log4/security*.log
Cisco Syslog Agent	/cm/trace/syslogmib/sdi/syslogmib.txt

I



ハイアベイラビリティクライアントログイ ン プロファイル

- ハイアベイラビリティログインプロファイル, 306 ページ
- 500ユーザフルUC(1vCPU700MHz2GB)のアクティブ/アクティブプロファイル, 308 ページ
- 500 ユーザフル UC (1vCPU 700 MHz 2GB) のアクティブ/スタンバイプロファイル, 309 ページ
- 1000 ユーザフル UC(1vCPU 1500MHz 2GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル, 309 ページ
- 1000 ユーザフル UC(1vCPU 1500MHz 2GB)のアクティブ/スタンバイ プロファイル, 310 ページ
- 2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル、310ページ
- 2000 ユーザフル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/スタンバイ プロファイル、311 ページ
- 5000 ユーザフル UC (4 GB 2vCPU)のアクティブ/アクティブ プロファイル, 312 ページ
- 5000 ユーザフル UC (4 GB 2vCPU)のアクティブ/スタンバイ プロファイル, 313 ページ
- 15000 ユーザ フル UC(4 vCPU 8GB)のアクティブ/アクティブ プロファイル、314ページ
- 15000 ユーザフル UC (4 vCPU 8GB) のアクティブ/スタンバイ プロファイル, 315 ページ

ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル

ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイルに関する重要事項

- この項のハイアベイラビリティログインプロファイルテーブルを使用して、プレゼンス冗長グループのクライアント再ログインの上限値と下限値を設定できます。[Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>[System (システム)]>[Service Parameters (サービスパラメータ)]を選択し、[Service (サービス)]メニューから[Cisco Server Recovery Manager]を選択して、クライアントログインの上限値と下限値を設定します。
- ここに示すテーブルに基づいてプレゼンス冗長グループのクライアント再ログインの上限と 下限を設定することで、展開のパフォーマンスの問題および高 CPU スパイクを回避できま す。
- 各 IM and Presence Service ノードのメモリ サイズおよび各ハイ アベイラビリティ展開タイプ (アクティブ/アクティブまたはアクティブ/スタンバイ) 用にハイ アベイラビリティ ログイ ンプロファイルを提供します。
- ハイアベイラビリティログインプロファイルテーブルは、次の入力に基づいて計算されます。
 - クライアント再ログインの下限は、Server Recovery Manager のサービスパラメータ
 「Critical Service Down Delay (重要なサービス停止遅延)」に基づいており、デフォルトは 90 秒です。Critical Service Down Delay (重要なサービス停止遅延)が変更されると、下限も必ず変わります。
 - 。アクティブ/スタンバイ展開のプレゼンス冗長グループ内のユーザ合計数、またはアク ティブ/アクティブ展開のユーザが最も多いノード。
- プレゼンス冗長グループ内の両方のノードで、クライアント再ログインの上限値と下限値を 設定する必要があります。プレゼンス冗長グループの両方のノードでこれらの値をすべて手 動で設定する必要があります。
- クライアント再ログインの上限値と下限値は、プレゼンス冗長グループの各ノードで同じである必要があります。
- ユーザを再平衡化する場合は、ハイアベイラビリティログインプロファイルテーブルに基づくクライアント再ログインの上限値と下限値を再設定する必要があります。

ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル テーブルの使用

ハイ アベイラビリティ ログイン プロファイル テーブルを使用して、次の値を取得します。

•[Client Re-Login Lower Limit (クライアント再ログインの下限)] サービス パラメータ値

•[Client Re-Login Upper Limit (クライアント再ログインの上限)] サービス パラメータ値

手順

- **ステップ1** および仮想ハードウェア設定およびハイ アベイラビリティ展開タイプに基づいてプロファイル テーブルを選択します。
- **ステップ2** プロファイルテーブルで、展開内のユーザ数を選択します(最も近い値に切り上げ)。アクティ ブ/スタンバイ展開を使用している場合、ユーザが最も多いノードを使用します。
- **ステップ3** プレゼンス冗長グループの [Number of Users (ユーザ数)]の値に基づいて、プロファイル テーブ ル内の対応する再試行の下限値と上限値を取得します。
- ステップ4 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
 [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択し、[Service (サービス)]メニューから [Cisco Server Recovery Manager]を選択して、IM and Presence Service の再試行の下限値を上限値を設定します。
- ステップ5 [Cisco Unified CM IM and Presence Administration (Cisco Unified CM IM and Presence の管理)]>
 [System (システム)]>[Service Parameters (サービス パラメータ)]を選択し、[Service (サービス)]メニューから [Cisco Server Recovery Manager] を選択して [Critical Service Down Delay (重要なサービス停止)]の値を確認します。デフォルト値は90秒です。再試行下限値はこの値に設定してください。

ハイ アベイラビリティ ログイン設定の例

例1:ユーザ数15,000のフル米国プロファイル - IM only アクティブ/アクティブ展開

プレゼンス冗長グループ内のユーザが3,000人で、あるノードに2,000人、2台目のノードに1,000 人のユーザがいます。非平衡型のアクティブ/アクティブ展開の場合、シスコはユーザが最も多い ノード(この場合は、2,000人のユーザが割り当てられているノード)を使用することを推奨しま す。ユーザ数15,000のフル米国(4 vCPU 8 GB)アクティブ/アクティブプロファイルを使用し て、次の再試行の下限値と上限値を取得します。

見込まれるアクティブなユーザ数	再試行下限値	再試行上限値
2000	120	312

<u>(注</u>)

再試行上限値は、フェールオーバー発生後にすべてのクライアントがバックアップノードに ログインするまでのおおよその時間(秒)です。

```
(注)
```

120 の下限値は、[Critical Service Down Delay(重要なサービス停止遅延)] サービス パラメー タが 120 に設定されていることを前提としています。

例2: ユーザ数 5,000 のフル米国プロファイル - IM only アクティブ/アクティブ展開

IM-only 展開で、プレゼンス冗長グループ内の各ノードに4,700人のユーザがいます。シスコは、 最も近い値に切り上げ、ユーザ数 5,000 のフル米国(4 vCPU 8 GB) アクティブ/アクティブ プロ ファイルを使用して、ユーザ数 5,000 に基づいて、再試行の下限値と上限値を取得することを推 奨します。

見込まれるアクティブなユーザ数	再試行下限値	再試行上限値
5000	120	923

500 ユーザ フル UC (1vCPU 700MHz 2GB)のアクティブ/ア クティブ プロファイル

表 44:標準展開(500 ユーザ フル UC のアクティブ/アクティブ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フルUC		
100	120	320
250 (デフォルト)	120	620
IMのみ		
500	120	1120
ſ

500 ユーザ フル UC (1vCPU 700MHz 2GB)のアクティブ/ス タンバイ プロファイル

表 45:標準展開(500 ユーザ フル UC のアクティブ/スタンバイ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フルUC		
100	120	253
250(デフォルト)	120	453
500	120	787
IMのみ		
750	120	1120
1000	120	1453

1000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500MHz 2GB)のアクティブ/ アクティブ プロファイル

表 46:標準展開(1000 ユーザ フル UC のアクティブ/アクティブ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フル UC		
100	120	220
250	120	370
500(デフォルト)	120	620
IMのみ		
750	120	870
1000	120	1120

1000 ユーザ フル UC (1vCPU 1500MHz 2GB) のアクティブ/ スタンバイ プロファイル

表 47:標準展開(1000 ユーザ フル UCのアクティブ/スタンバイ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フルUC		
100	120	187
250	120	287
500(デフォルト)	120	453
750	120	620
1000	120	787
IMのみ		
1250	120	953
1500	120	1120
1750	120	1287
2000	120	1453

2000 ユーザ フル UC (1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/ アクティブ プロファイル

表 48:標準展開(2000 ユーザ フル UCのアクティブ/アクティブ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フル UC		
100	120	220

ſ

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
500(デフォルト)	120	620
1000	120	1120

2000 ユーザ フル UC(1vCPU 1500Mhz 4GB)のアクティブ/ スタンバイ プロファイル

表 49:標準展開(2000 ユーザ フル UCのアクティブ/スタンバイ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フルUC		·
100	120	187
250	120	287
500(デフォルト)	120	453
750	120	620
1000	120	787
1250	120	953
1500	120	1120
1750	120	1287
2000	120	1453

1

5000ユーザフルUC(4GB2vCPU)のアクティブ/アクティ ブプロファイル

表 50:標準展開(5000 ユーザ フル UC のアクティブ/アクティブ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フルUC		
100	120	170
500	120	370
1000	120	620
1500	120	870
2000	120	1120
2500(デフォルト)	120	1370
IMのみ		
3000	120	1620
3500	120	1870
4000	120	2120
4500	120	2370
5000	120	2620
6000	120	3120
6250	120	3245

I

5000 ユーザ フル UC(4 GB 2vCPU)のアクティブ/スタン バイ プロファイル

表 51:標準展開(5000 ユーザ フル UC のアクティブ/スタンバイ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値	
フル UC			
100	120	153	
500	120	287	
1000	120	453	
1500	120	620	
2000	120	787	
2500(デフォルト)	120	953	
3000	120	1120	
3500	120	1287	
4000	120	1453	
4500	120	1620	
5000	120	1787	
IMのみ			
6000	120	2120	
7000	120	2453	
8000	120	2787	
9000	120	3120	
10000	120	3453	
11000	120	3787	
12000	120	4120	

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
12500	120	4287

15000 ユーザ フル UC(4 vCPU 8GB)のアクティブ/アク ティブ プロファイル

表 52:標準展開(15000 ユーザ フル UCのアクティブ/アクティブ)のユーザ ログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
フル UC		
100	120	153
500	120	287
1000	120	453
1500	120	620
2000	120	787
2500	120	953
3000	120	1120
3500	120	1287
4000	120	1453
4500	120	1620
5000(デフォルト)	120	1787
6000	120	2120
7000	120	2453
7500	120	2620
IMのみ		
8000	120	2787

1

ſ

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限値	再試行上限値
9000	120	3120
10000	120	3453
11000	120	3787
12000	120	4120
12500	120	4287

15000 ユーザ フル UC(4 vCPU 8GB)のアクティブ/スタン バイ プロファイル

表 53:標準展開(15000 ユーザ フル UCのアクティブ/スタンバイ)のユーザログイン再試行制限

アクティブ ユーザの予想 数	再試行下限值	再試行上限値			
フルUC	フル UC				
100	120	140			
500	120	220			
1000	120	320			
1500	120	420			
2000	120	520			
2500	120	620			
3000	120	720			
3500	120	820			
4000	120	920			
4500	120	1020			
5000(デフォルト)	120	1120			

1

アクティブ ユーザの予想	再試行下限値	再試行上限値
数		
6000	120	1320
7000	120	1520
8000	120	1720
9000	120	1920
10000	120	2120
11000	120	2320
12000	120	2520
13000	120	2720
14000	120	2920
15000	120	3120
IMのみ		
16000	120	3320
17000	120	3520
18000	120	3720
19000	120	3920
20000	120	4120
21000	120	4320
22000	120	4520
23000	120	4720
24000	120	4920
25000	120	5120



XMPP 標準への準拠

• XMPP 標準への準拠, 317 ページ

XMPP 標準への準拠

IM and Presence サービスは次の XMPP 標準に準拠しています。

- RFC 3920 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core RFC 3921 Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence
 - XEP-0004 Data Forms
 - XEP-0012 Last Activity
 - XEP-0013 Flexible Offline Message Retrieval
 - XEP-0016 Privacy Lists
 - XEP-0030 Service Discovery
 - XEP-0045 Multi-User Chat
 - XEP-0054 Vcard-temp
 - ° XEP-0055 Jabber Search
 - XEP-0060 Publish-Subscribe
 - ° XEP-0065 SOCKS5 Bystreams
 - XEP-0066 Out of Band Data Archive OOB requests
 - XEP-0068 Field Standardization for Data Forms
 - XEP-0071 XHTML-IM
 - XEP-0082 XMPP Date and Time Profiles
 - XEP-0092 Software Version
 - XEP-0106 JID Escaping
 - XEP-0114 Jabber Component Protocol

1

- XEP-0115 Entity Capabilities
- XEP-0124 Bidirectional Streams over Synchronous HTTP (BOSH)
- XEP-0126 Invisibility
- XEP-0128 Service Discovery Extensions
- XEP-0160 Best Practices for Handling Offline Messages
- XEP-0163 Personal Eventing Via PubSub
- XEP-0170 Recommended Order of Stream Feature Negotiation
- XEP-0178 Best Practices for Use of SASL EXTERNAL
- XEP-0220 Server Dialback
- XEP-0273 SIFT (Stanza Interception and Filtering Technology)