

証明書の設定

この章では、証明書の設定について説明します。

- •証明書の設定について (1ページ)
- •証明書の検索 (1ページ)
- •証明書または証明書チェーンのアップロード (2ページ)
- Certificate Settings $(3 \sim \checkmark)$

証明書の設定について

[Certificate Configuration] ウィンドウを使用して、システム上の証明書を表示します。[Certificate Configuration] ウィンドウのフィールドは、[Duration in Cache] を除き、すべて読み取り専用です。



(注) マルチSANCA署名付き証明書がアップロードされる際、この証明書は、パブリッシャにアッ プロードされる時点でクラスタに存在するノードのみに適用されます。ノードを再構築した り、クラスタにノードを追加したりする場合にはいつでも、新しいマルチ SAN 証明書署名要 求(CSR)の生成と、CAによる署名、さらにクラスタへのアップロードが必要です。

証明書の検索

証明書を検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 [Unified Communications Managerの管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、[システム(System)]>[セキュリティ(Security)]>[証明書(Certificate)]を選択しま す。 [Find and List Certificates] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、アクティブな(以前の) 照会のレコードも表示されることがあります。

ステップ2 データベース内のレコードをすべて表示するには、ダイアログボックスを空欄のままにして、 ステップ3(2ページ)に進みます。

レコードをフィルタまたは検索するには、次の手順を実行します。

- a) 最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。
- b) 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。
- c) 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。
 - (注) 検索条件をさらに追加するには、[+] ボタンをクリックします。条件を追加する と、指定した条件をすべて満たしているレコードが検索されます。条件を削除す る場合、最後に追加した条件を削除するには、[-]ボタンをクリックします。追加 した検索条件をすべて削除するには、[Clear Filter] ボタンをクリックします。

ステップ3 [検索 (Find)] をクリックします。

条件を満たしているレコードがすべて表示されます。1ページあたりの項目の表示件数を変更 するには、[Rows per Page] ドロップダウン リスト ボックスで別の値を選択します。

- ステップ4 表示されるレコードのリストから、表示するレコードへのリンクをクリックします。
 - (注) ソート順を逆にするには、リストのヘッダーにある上向き矢印または下向き矢印をク リックします。

ウィンドウに選択した項目が表示されます。

証明書または証明書チェーンのアップロード

証明書またはクラスタ全体の証明書を選択してアップロードし、選択したクラスタのすべての サーバに配布します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified OS Administration] から [セキュリティ (Security)] > [証明書の管理 (Certificate Management)] を選択します。
 [証明書リスト (Certificate List)] ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** [Upload Certificate/Certificate chain] をクリックします。 [Upload Certificate/Certificate Chain] ウィンドウが表示されます。
- ステップ3 [Certificate Purpose] ドロップダウン ボックスから、[CallManager-ECDSA] などのシステム セ キュリティ証明書を選択します。
- ステップ4 [Description] フィールドに証明書の名前を入力します。

ステップ5 [Upload File] フィールドで [Choose File] をクリックして、クラスタ内のすべてのサーバに配布 する証明書ファイルを参照します。

ステップ6 [Upload] をクリックします。

Certificate Settings

[Certificate Management] ウィンドウのフィールドは、[Duration in Cache] を除きすべて読み取り 専用です。

表	1	:	VF	'N	ブ	п	フ	ア	1	ル	Ø	設定
---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----

フィールド	定義
[Subject Name] (読み取り専用)	証明書のサブジェクト名を表示します。
[Issuer Name] (読み取り専用)	証明書の発行者名を表示します。
[Serial Number] (読み取り専用)	シリアル番号(MAC アドレス)を表示しま す。
[IPv4 Address] (読み取り専用)	IPv4 アドレスを表示します。
[IPv6 Address] (読み取り専用)	IPv6 アドレスを表示します。
[Duration in Cache]	証明書を電話のキャッシュに保存する期間を 時間単位で入力します。値がゼロである場合、 証明書がキャッシュされないことを示します。 システムのデフォルト値を受け入れる場合、 空白のままにします。
	最大:720時間
[Selected Roles]	証明書に現在関連付けられている権限を表示 します。
[Selected Services]	証明書に現在関連付けられているサービスを 表示します。

Certificate Settings

I