

サービス ディスカバリの設定

- サービスディスカバリのオプション (1ページ)
- DNS SRV レコードを設定する (2ページ)
- カスタマイゼーション (3ページ)
- 手動接続設定 (9 ページ)

サービス ディスカバリのオプション

サービスディスカバリにより、クライアントは自動的に企業のネットワークでサービスを検出 することができます。 次のいずれかのオプションを使用してサービス ディスカバリを設定で きます。

オプション	説明
DNS SRV レコードを設定する (2ページ)	クライアントはサービスを自動的に検出して 接続します。
	これは推奨オプションです。
カスタマイゼーション (3 ページ)	インストールパラメータ、URLの設定、また は企業モビリティ管理を使用してサービス検 出をカスタマイズできます。
手動接続設定(9ページ)	手動接続設定は、サービス ディスカバリが使 用されていない場合にフォールバック メカニ ズムを提供します。

DNS SRV レコードを設定する

始める前に

『*Cisco Jabber* 計画ガイド』の「サービスディスカバリ」の章で、SRV レコードの要件を確認 してください。

展開用のSRV レコードの作成:			
オプション	説明		
_cisco-uds	Cisco Unified Communications Managerの場所を提供します。 クライアントは Cisco Unified Communications Manager からサービス プロファイルを取得してオーセン ティケータを特定できます。		
_collab-edge	Cisco VCS Expressway または Cisco Expressway-E の場所を提供します。 クライア ントは Cisco Unified Communications Manager からサービス プロファイルを取得し てオーセンティケータを特定できます。		

SRV レコードの例

```
_cisco-uds._tcp.DOMAIN service location:
priority = 0
weight = 0
port = 8443
svr hostname= cisco-uds. tcp.example.com
```

次のタスク

SRV レコードのテスト (2ページ)

SRV レコードのテスト

SRVレコードを作成したら、それらがアクセス可能かどうかを確認するためにテストします。

- \mathcal{P}
- **ヒント** Webベースのオプションをご希望の場合は、コラボレーションソリューションアナライザーサ イトの SRV チェックツールを使用することもできます。

ステップ1 コマンドプロンプトを開きます。

ステップ2 nslookup と入力します。

デフォルトの DNS サーバおよびアドレスが表示されます。 これが想定された DNS サーバであることを確認してください。

- ステップ3 set type=SRV と入力します。
- ステップ4 各 SRV レコードの名前を入力します。
 - 例:__cisco-uds.exampledomain
 - ・サーバとアドレスが表示される:SRV レコードにアクセスできます。
 - 「_cisco-uds.*exampledomain*: Non-existent domain」と表示される:SRV レコードに関する問題が存 在します。

カスタマイゼーション

Windows のカスタマイゼーション

インストーラ スイッチ

ブートストラップファイルは、サービスディスカバリが展開されていない場合やユーザに手動で自分の接続設定を指定させたくない場合に、サービスディスカバリのフォールバックメ カニズムを提供します。

クライアントは、最初に起動したときのみ、ブートストラップファイルを読み取ります。 クライアントは、最初の起動後にサーバアドレスと設定をキャッシュし、以降の起動ではキャッシュからロードします。

ブートストラップファイルは使用せず、Webex アプリ内コール(Unified CM)導入にはサービス検索を使用することを推奨します。

オンプレミスでの展開のブートストラップの設定

製品モード	サーバのリリース	引数値
フル UC(デ フォルト モー	リリース 9 以降: • Cisco Unified Communications	次のインストーラスイッチと値を使用 する。
 Manager Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service 	 AUTHENTICATOR=CUP CUP_ADDRESS= <presence_server_address></presence_server_address> 	

次の表は、さまざまな展開タイプの引数値を示します。

製品モード	サーバのリリース	引数値
IM 専用(デ フォルト モー ド)	リリース 9 以降: Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service	次のインストーラスイッチと値を使用 する。 ・AUTHENTICATOR=CUP ・CUP_ADDRESS= <presence_server_address></presence_server_address>

次の図は、クライアントがオンプレミスでの展開の場合、ブートストラップ設定の使用法を示 しています。



ユーザがクライアントを初めて起動する際に、次が実行されます。

1. クライアントは、ブートストラップファイルから設定を取得します。

クライアントが、デフォルトモードで起動して、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service がオーセンティケータであると判断します。 クライアントは、サービ スディスカバリの結果により、その他の指示がなされない限り、プレゼンス サーバのア ドレスを取得します。

- 2. クライアントが Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service から認証され、設定を取得します。
- 3. クライアントは、プレゼンスサーバからサービスプロファイルを取得します。

電話モードのオンプレミスの展開におけるブートストラップの設定

インストール中に、次のように引数の値を設定します。

- AUTHENTICATOR の値として CUCM を設定します。
- PRODUCT_MODE の値として phone mode を設定します。
- •TFTPの値としてTFTPサーバアドレスを設定します。
- CTIの値として CTI サーバアドレスを設定します。
- CCMCIP の値として CCMCIP サーバ アドレスを設定します。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以前: Cisco Extension Mobility を有効に する場合は、CCMCIP に使用される Cisco Unified Communications Manager ノードで cisco Extension Mobility サービスをアクティブにする必要があります。 Cisco Extension Mobility の詳細については、使用している Cisco Unified Communications Manager のリリースに応じ た『Feature and Services』ガイドを参照してください。

次の図は、電話モードの展開において、クライアントがブートストラップ設定をどのように使 用できるかを示したものです。



ユーザがクライアントを初めて起動する際に、次プロセスが実行されます。 1. クライアントは、ブートストラップファイルから設定を取得します。 クライアントが電話モードで起動して、Cisco Unified Communications Manager がオーセン ティケータであると判断します。 クライアントは、サービス ディスカバリの結果が定ま らない場合に、TFTP サーバ(および Jabber for Windows と Jabber for Mac の場合の CTI サー バ)のアドレスも取得します。

- 2. クライアントが Cisco Unified Communications Manager から認証され、設定を取得します。
- 3. クライアントは、デバイスおよびクライアント設定を取得します。

Mac およびモバイル のカスタマイゼーション

構成 URL ワークフロー

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	構成 URL (6 ページ)	
ステップ 2	Web サイトからの構成 URL のユーザへの提供 (9 ページ)	

構成 URL

ユーザが手動でサービス ディスカバリ情報を入力しなくても Cisco Jabber を起動できるように するには、構成 URL を作成してユーザに配布します。

電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、 ユーザに構成 URL リンクを提供できます。

URL に次のパラメータを含めます。

- ServicesDomain: 必須。 すべての構成 URL に Cisco Jabber でのサービス ディスカバリに必要な IM and Presence サーバのドメインを含める必要があります。
- VoiceServiceDomain: IM and Presence サーバのドメインが音声サーバのドメインと異なる ハイブリッドクラウドベースのアーキテクチャを展開する場合にのみ必要です。Cisco Jabber が音声サービスを検出できるようにするために、このパラメータを設定します。
- ServiceDiscoveryExcludedServices:任意。サービスディスカバリプロセスから次のサービスを除外できます。
 - •Webexこの値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - •CAS 検索を実行しません。
 - 検索 :
 - _cisco-uds
 - cuplogin

• collab-edge

・CUCM:この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。

- cisco-uds を検索しません。
- 検索:
 - _cuplogin
 - collab-edge
- CUP: この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - •_cuploginを検索しません。
 - 検索:
 - •_cisco-uds
 - collab-edge

カンマで区切った複数の値を指定して、複数のサービスを除外できます。

3 つのサービスをすべて除外した場合、クライアントはサービスディスカバリを実行せず、手動で接続設定を入力することをユーザに求めます。

- ServicesDomainSsoEmailPrompt:任意。 ユーザのホーム クラスタを決定する際に、ユーザ に対して電子メール プロンプトを表示するかどうかを指定します。
 - ・オン
 - ・オフ
- EnablePRTEncryption:任意。PRT ファイルの暗号化を指定します。 Mac 版 Cisco Jabber に適用されます。
 - true
 - false
- PRTCertificateName: 任意。 証明書の名前を指定します。 Mac 版 Cisco Jabber に適用され ます。
- InvalidCertificateBehavior:任意。無効な証明書に対するクライアントの動作を指定します。
 - RejectAndNotify: 警告ダイアログが表示され、クライアントはロードされません。
 - PromptPerSession:警告ダイアログが表示され、ユーザは無効な証明書を受け入れるか、または拒否できます。

- PRTCertificateUrl:信頼できるルート認証局の証明書ストアにある公開キーを含む証明書の名前を指定します。 モバイル クライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
- Telephony_Enabled: ユーザに対して電話機能を有効にするかどうかを指定します。デフォルトは true です。
 - True
 - False
- ForceLaunchBrowser:ユーザに外部ブラウザの使用を強制する場合に使用します。モバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
 - True
 - False

- (注) ForceLaunchBrowserは、クライアント証明書の展開およびAndroid OS 5.0 よりも前のデバイスに使用されます。
 - IP Mode: Jabber クライアントのネットワーク IP プロトコルを指定します。
 - IPV4 のみ: Jabber は IPv4 接続のみ試行します。
 - IPV6 のみ: Jabber は IPv6 接続のみ試行します。
 - 2 つのスタック(デフォルト): Jabber は IPv4 または IPv6 のいずれかと接続できま す。

構成 URL は次の形式で作成します。

```
ciscojabber://provision?ServicesDomain=<domain_for_service_discover>
&VoiceServicesDomain=<domain_for_voice_services>
&ServiceDiscoveryExcludedServices=<services_to_exclude_from_service_discover>
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=<ON/OFF>
```


(注)

パラメータには大文字と小文字の区別があります。

例

- ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
- ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com
- ciscojabber://provision?ServicesDomain=service_domain &VoiceServicesDomain=voiceservice_domain&ServiceDiscoveryExcludedServices=WEBEX
- ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP

ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP
 &ServicesDomainSsoEmailPrompt=OFF

Web サイトからの構成 URL のユーザへの提供

電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、 ユーザに構成 URL リンクを提供できます。



(注) Android オペレーティング システムの制約により、Android 版 Cisco Jabber ユーザが Android ア プリケーションから直接構成 URL を開くと、問題が発生することがあります。 この問題を回 避するために、Web サイトを使用して構成 URL リンクを配布することをお勧めします。

URL プロビジョニングのために Web サイト探索オプションを使用する場合は、Mozilla Firefox を使用することをお勧めします。

Web サイトからリンクを配布するには、次の手順を実行します。

- ステップ1 HTML ハイパーリンクとして構成 URL を含む内部 Web ページを作成します。
- ステップ2 内部 Web ページへのリンクを電子メールでユーザに送信します。

その電子メールのメッセージで、次の手順を実行するようにユーザに指示します。

- 1. クライアントをインストールします。
- 2. 電子メール メッセージ内のリンクをクリックして、内部 Web ページを開きます。
- 3. 内部 Web ページ上のリンクをクリックして、クライアントを設定します。

手動接続設定

手動接続設定は、サービス ディスカバリが使用されていない場合にフォールバック メカニズ ムを提供します。

Cisco Jabber を起動すると、[詳細設定(Advanced settings)]ウィンドウでオーセンティケータ とサーバアドレスを指定できます。 クライアントは、その後の起動時にロードするローカル アプリケーション設定にサーバアドレスをキャッシュします。

Cisco Jabber は、次のような場合に、最初の起動時にこれらの詳細設定を入力するようにユー ザに要求します。

 Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降を使用したオンプレミス: クライ アントがサービス プロファイルからオーセンティケータとサーバ アドレスを取得できな い場合。 ユーザが [詳細設定(Advanced settings)]ウィンドウで入力した設定は、SRV レコードやブー トストラップの設定を含め、その他のソースよりも優先されます。

[Cisco IM & Presence] を選択すると、クライアントは Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service から UC サービスを取得します。 クライアントはサービス プロファイルまたは SSO 検出を使用しません。

(注) Windows 版 Cisco Jabber の場合、SRV レコードが解決されるサーバ数に関わらず、サービス検出は 20 秒後に停止します。サービス検出中に Cisco Jabber が _cisco-uds を検出すると、20 秒以内に最初の2つのサーバへの接続が試みられます。優先順位が高い2つのサーバに対するサービス検出の試行後は、Cisco Jabber はサーバへの接続を試みません。

ユーザは、稼働中のサーバを手動で指定するか、サービス検出の対象となる2つの優先順位の 高いサーバのうち少なくとも1つのサーバを指定するように、SRVの優先順位を並べ替えるこ とができます。

サービス ディスカバリの自動接続設定

[詳細設定(Advanced settings)] ウィンドウで[自動(Automatic)] オプションを選択するこ とによって、サーバーを自動で検出できます。

この自動オプションにより、ユーザがサービス接続の詳細を手動で設定する方法から、サービスディスカバリを使用する方法に変更することができます。たとえば、最初の起動時に、[詳細設定(Advanced settings)]ウィンドウで、手動でオーセンティケータを設定し、サーバアドレスを指定します。

クライアントは、手動設定のキャッシュを常にチェックします。 手動設定は、SRV レコード より優先され、Windows版 Cisco Jabber ではブートストラップファイルより優先されます。 し たがって SRV レコードを配置し、サービス ディスカバリを使用する場合は、最初の電源投入 から手動設定を上書きする必要があります。

オンプレミスでの展開における手動接続設定

ユーザは、[詳細設定(Advanced settings)]ウィンドウで、Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service をオーセンティケータとして設定し、サーバアドレスを指定できます。

¢

メモ _cuplogin SRV レコードを使用して、デフォルトのサーバアドレスを自動的に設定すること もできます。

次の図は、オンプレミスの展開において、クライアントが手動接続設定をどのように使用でき るかを示したものです。



- 1. ユーザが [詳細設定(Advanced settings)]ウィンドウで手動で接続設定を入力します。
- 2. クライアントが Cisco Unified Presence または Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service の認証を受けます。
- 3. クライアントは、プレゼンスサーバからサービスプロファイルを取得します。

電話モードのオンプレミスの展開における手動接続設定

ユーザは、Webex Teams アプリ設定の[電話サービス (Phone Services)] ウィンドウで、次の サーバアドレスを指定できます。

- ユーザ名
- TFTP サーバ (TFTP server)
- CCMCIP サーバ (Windows)
- CTI サーバ (Windows)
- •[パスワード (Password)]

次の図は、電話モードの展開において、クライアントが手動接続設定をどのように使用できる かを示したものです。



- 1. ユーザは[通話 (Calls)]ウィンドウに手動で接続設定を入力します。
- 2. クライアントが Cisco Unified Communications Manager から認証され、設定を取得します。
- 3. クライアントは、デバイスおよびクライアント設定を取得します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。