CUSP 10.2 SFTP-back-upprocedure

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Reserve-procedure
Windows als SFTP-server
MAC als SFTP-server
Linux als SFTP-server
Back-upfouten
Hoe de absolute pad op SFTP-servers te testen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco Unified Session Initiation Protocol (SIP) Proxy (CUSP) 10.2 of hoger kunt configureren om back-ups te maken met Secure File Transfer Protocol (SFTP).

CUSP 10.2 ondersteunt alleen SFTP en vereist Absolute Path te gebruiken die niet door elke SFTP applicatie wordt verwerkt; dit document geeft richtlijnen om dit op te zetten met drie verschillende platforms als SFTP Servers.

Bijgedragen door Luis Ramirez, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- SFTP
- KUSSEN
- Windows
- Linux
- MAC

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende softwareversies:

- CUSP 10.2
- Windows 10
- Windows Server 2019

- Ubuntu 18.04
- MAC Mojave

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Reserve-procedure

CUSP 10.2 elimineert de ondersteuning van FTP en staat SFTP alleen toe om veiligheidsredenen.

Met deze wijziging vereist CUSP Absolute Path om te kunnen worden geconfigureerd voor de back-up- en terugzetprocedures, maar deze opties worden door veel Windows SFTP-toepassingen niet verwerkt.

Deze opties bieden de stappen om CUSP Backups in te stellen met Windows, MAC en Linux als SFTP-servers en hoe u ook servers kunt instellen.

Opmerking: controleer de <u>GUI Administration Guide voor</u> Cisco <u>Unified SIP Proxy release 10.2 voor</u> meer informatie over CUSP 10.2-back-ups

Windows als SFTP-server

Windows 10 en Windows Server 2016 op de nieuwste versies hebben de optie om Open te installeren die ook voor SFTP kan worden gebruikt.

Instellen SFTP-server.

Ga naar Apps & features in System Windows Instellingen en selecteer Optionele functies.

Settings			
ŵ Home	Apps & features		
Find a setting \wp	Choose where to get apps		
Apps	Installing apps only from Windows Store helps protect your device.		
E Apps & features	Anywhere		
E Default apps	Apps & features		
印 <u>1</u> Offline maps	Optional features		
Apps for websites	App execution aliases		
□ Video playback	Search, sort, and filter by drive. If you would like to uninstall or move an app, select it from the list.		
Startun	Search this list ,0		

Als OpenSSH-client en OpenSSH-server niet worden weergegeven in de lijst zoals reeds is geïnstalleerd, selecteert u Functie toevoegen.



Optional features

See optional feature history



Add a feature

Zoek naar OpenSSH-client en OpenSSH-server en laat deze installeren.

Opmerking: als deze opties niet in de lijst worden weergegeven, zorg er dan voor dat er verbinding met internet is en dat Windows de nieuwste updates heeft geïnstalleerd.



OpenSSH Client

₹3

OpenSSH Server

4.71 MB

5.05 MB

Open na installatie Services en start de service voor OpenSSH SSH Server.

Services

File Action View Help

Services (Local)	Name		Description	Status	Startup Type	Log On As
	Offline Files		The Offline Files service performs maintenance		Manual (Trig	Local Syste
	OpenSSH Authentication Agent		Agent to hold private keys used for public key a		Disabled	Local Syste
	😳 OpenSSH SSH Server	-	SSH protocol based service to provide secure en		Manual	Local Syste
	Q Optimize drives	Start	Helps the computer run more efficiently by opti		Manual	Local Syste
	Q Parental Controls	Stop	Enforces parental controls for child accounts in		Manual	Local Syste
	Q: Payments and NFC/SE Man	Pause	Manages payments and Near Field Communica		Manual (Trig	Local Service
	Resolution Prote	Resume	Enables serverless peer name resolution over th		Manual	Local Service
	Reer Networking Grouping	Restart	Enables multi-party communication using Peer		Manual	Local Service
	Q Peer Networking Identity M	NEXON	Provides identity services for the Peer Name Res		Manual	Local Service
	Reformance Counter DLL F	All Tasks >	Enables remote users and 64-bit processes to q		Manual	Local Service
	Reformance Logs & Alerts	Patrach	Performance Logs and Alerts Collects performa		Manual	Local Service
	Q Phone Service	inging an	Manages the telephony state on the device		Manual (Trig	Local Service
	Q Plug and Play	Properties	Enables a computer to recognize and adapt to h	Running	Manual	Local Syste
	Q PNRP Machine Name Public	Hala	This service publishes a machine name using th		Manual	Local Service
	Reportable Device Enumerator	нер	Enforces group policy for removable mass-stor		Manual (Trig	Local Syste
	Q Power		Manages power policy and power policy notific	Running	Automatic	Local Syste

De basismap voor de SFTP-server is de Windows-gebruiker waar de service wordt uitgevoerd.

In dit voorbeeld is de wortel C:\Users\luirami2

Opmerking: meer informatie over dit proces vindt u op de Microsoft-website

CUSP-configuratie

Aangezien CUSP moet worden geconfigureerd met de Absolute Path van de SFTP-server, zijn er twee opties die kunnen worden geconfigureerd.

- 1. Het absolute pad naar de rootmap.
 - sftp://SFTP IP-adres server/C:/Gebruikers/luirami2
- 2. Absolute pad dat naar een andere map binnen Root gaat.
 - sftp://SFTP IP-adres server/C:/Gebruikers/luirami2/Desktop/CUSP10.2

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten hetzelfde zijn om in te loggen op de Windows-account.

սևսև							
cisco Unified SIP Proxy							
▹ Configure	Administration > Backup/Restore						
► System							
► Monitor	Configuration						
▶ Reports	Apply						
 Administration 	All fields are required	1					
 Backup / Restore 							
Configuration	Server URL:	sftp:// /C:/l	Jsers/luirami2/Desk				
Start Backup	User ID:						
Scheduled Backups Start Restore	Password:	••••••					
Control Panel	Confirm Password:	•••••					
 Manage Configuration 	Maximum revisions:	5					
Restore Defaults / Rollback							
Smart License							
Configuration							
License Summary							
Manage Inactivity Timeout							
 Patch Upgrade 							
Configuration							
Start Upgrade							
▶ Troubleshoot							

MAC als SFTP-server

Op een MAC PC met Mojave of latere versies is SFTP Server al een optie, maar moet ingeschakeld worden.

Instellen SFTP-server.

Selecteer onder Systeemvoorkeuren Delen en controleer vervolgens de vakjes Bestanden delen en Inloggen op afstand.



Deze opties maken SFTP mogelijk met een rootmap van de MAC PC-gebruiker waar de service wordt uitgevoerd.

In dit voorbeeld is de wortel is /Gebruikers/luirami2

CUSP-configuratie.

Aangezien CUSP moet worden geconfigureerd met de Absolute Path van de SFTP-server, zijn er twee opties die kunnen worden geconfigureerd.

- 1. Het absolute pad naar de rootmap.
 - sftp://SFTP IP-adres server/gebruikers/luirami2
- 2. Absolute pad dat naar een andere map binnen Root gaat.
 - sftp://SFTP IP-adres van server/gebruikers/luirami2/CUSP10.2

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten hetzelfde zijn om in te loggen op de MAC PC-account.



Linux als SFTP-server

Voor Linux moet SSH geïnstalleerd worden om het als SFTP Server te kunnen gebruiken.

Dit voorbeeld is met Ubuntu 18.04.

Instellen SFTP-server.

Installeer SSH met de opdracht sudo apt installeer ssh

<#root>

root@ubuntu:~\$

sudo apt install ssh

Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following

Na de installatie kunt u het bestand /etc/ssh/sshd_config aan het einde van het document wijzigen.

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Match group sftp ChrootDirectory /home X11Forwarding no AllowTcpForwarding no ForceCommand internal-sftp

Sla de wijzigingen op en start de SSH-service opnieuw met deze opdracht.

opnieuw opstarten via sudo-service

Deze opties maken SFTP mogelijk met een Root Folder van de Linux-gebruiker waar de service wordt uitgevoerd.

In dit voorbeeld is de wortel is /home/luirami2

CUSP-configuratie.

Aangezien CUSP moet worden geconfigureerd met de Absolute Path van de SFTP-server, zijn er twee opties die kunnen worden geconfigureerd.

- 1. Het absolute pad naar de rootmap.
 - sftp://SFTP IP-adres server/home/luirami2
- 2. Absolute pad dat naar een andere map binnen Root gaat.
 - sftp://SFTP IP-adres server/home/luirami2/SFTP/CUSP10.2

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten hetzelfde zijn om in te loggen op de Linux PC-account.



Back-upfouten

Wanneer een back-up of terugzetten mislukt, wordt een fout weergegeven onder Rapport, of Back-upgeschiedenis of Herstelgeschiedenis.

Al deze fouten zijn client-URL (CURL)-reacties, ze drukken allemaal de retourwaarde: maar slechts een deel is de definitie.

De foutencodes van de KRULL kunnen hier worden gevonden.

Hoe de absolute pad op SFTP-servers te testen

Vanuit een Linux-server kan CURL worden getest met een SFTP-server om te weten of deze Absolute Path begrijpt of alleen Afgekorte Path.

Deze vijf opdrachten kunnen worden gebruikt voor het testen van verificatie/directory List, Upload, Download, Delete en Directory creation.

Indien getest met ingekort pad dient dit prima te werken.

<#root>

Authentication and Directory List

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword"

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:19 . drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:19 . -rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

Upload a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -T "/home/TestCapture.pcap" --ftp-create-dirs

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 11.8M 0 0 100 11.8M 0 4143k 0:00:02 0:00:02 --:--:- 4142k 100 11.8M 0 0 100 11.8M 0 4142k 0:00:02 0:00:02 --:--:- 4142k

Download a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/TextFile.txt" --user "username:pasword" -o "/home/TextFile.txt" --ftp-create-

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 38 100 38 0 0 181 0 --:--:-- --:--- 181 100 38 100 38 0 0 181 0 --:--:-- --:--- 181

Delete a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -Q "-RM TestCapture.pcap" --ftp-create-dirs

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .
drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .
-rw-rw-rw 1 root root 12386208 Sep 11 18:23 TestCapture.pcap
-rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

```
Create a Directory

root@ubuntu:~$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword" -Q "-MKDIR /DirectoryFolder" --ftp-create-dirs

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:23 .

-rw-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt

Authentication and Directory List (TestCapture.pcap has been deleted and DirectoryFolder has been create

root@ubuntu:~$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/" --user "username:pasword"

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 .

drw-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 DirectoryFolder

-rw-rw 1 root root 0 Sep 11 18:24 DirectoryFolder

-rw-rw 1 root root 38 Sep 11 18:04 TextFile.txt
```

Indien getest met Absolute Path en de SFTP Server accepteert dit niet, wordt elke opdracht afgewezen met reden 9CURLE_REMOTE_ACCESS_DENIED, dezelfde fout CUSP wordt weergegeven wanneer de SFTP Server gebruikt de CURL commando's weigert vanwege het gebruik van Absolute Path.

CURLE_REMOTE_ACCESS_DENIED (9)

Ontzegde toegang tot het middel in URL wordt gegeven dat. Voor FTP gebeurt dit terwijl de map op afstand wordt gewijzigd.

<#root>

Authentication and Directory List

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword"

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -T "/home,

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0

curl: (9) Access denied to remote resource

Download a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2/TextFile.txt" --user "username:paswor

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:- 0:00:01 --:-- 0

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

Delete a file

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -Q "-RM Te

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

Create a Directory

root@ubuntu:~\$

curl -k "sftp://SFTP IP:22/C:/Users/Administrator/Desktop/CUSP10.2" --user "username:pasword" -Q "-MKDIN

curl: (9) Could not open remote file for reading: SFTP server: Permission deni

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.