# 在UCCE環境中配置和排除即時資料故障

目錄 簡介 必要條件 <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>背景</u> <u>對路由器和PG進行即時資料連線檢查</u> 即時資料伺服器故障切換 TIP容錯移轉 <u>SocketIO容錯移轉</u> 預配置檢查 <u>UCCE部署的即時資料配置步驟</u> <u>疑難排解檢查清單</u> 步驟1:驗證即時資料服務狀態 <u>第2步:驗證與AW的即時資料連線</u> <u>第3步:使用命令-show live-data failover驗證即時資料集群狀態</u> 第4步:驗證即時資料資料來源配置 第5步:驗證CUIC上的即時資料資料來源狀態 第6步:驗證即時資料伺服器上的埠連通性 <u>第7步:驗證ICM伺服器上的埠連通性</u> 步驟8:其他檢查 排除Live Data問題故障所需的日誌 從ICM伺服器 <u>路由器</u> <u>PG</u> 從LiveData伺服器 <u>使用RTMT</u> <u>使用CLI</u> 從CUIC伺服器 <u>使用RTMT</u> 使用CLI <u>瀏覽器控制檯和網路日誌</u> <u>資料包捕獲</u> 相關資訊

## 簡介

本文檔介紹在Unified Contact Center Enterprise (UCCE)環境中配置和排除Live Data問題所需的步驟。

必要條件

## 需求

思科建議您瞭解以下主題:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

ICM版本:12.6 Finesse版本:12.6 CUIC/Live Data版本:12.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

## 背景

Live Data是一個資料架構,它處理Live Data報表的高可用性的即時事件。Live Data持續處理來自 外圍網關和路由器的座席和呼叫事件。當事件發生時,即時資料會持續向Unified Intelligence Center報告客戶端推送即時更新。PG和路由器在事件發生時將代理和呼叫事件推送到即時資料。然 後,Live Data將持續聚合和處理流中的事件並發佈資訊。CUIC訂閱消息流以即時接收事件並持續 更新Live Data報告。個別狀態值(例如代理程式狀態)會在發生時重新整理。其他值(例如隊列中 的呼叫)大約每3秒刷新一次。

在Unified CCE中,即時資料駐留在思科語音作業系統虛擬機器(VM)上。您可以在Finesse代理案頭 中嵌入Live Data報表。

適用於2000代理部署

• Live Data伺服器安裝在具有思科統一情報中心(CUIC)和思科身份服務(Id)的虛擬機器上

適用於4000及更高版本的代理部署

• Live Data伺服器安裝在獨立VM上。



## 對路由器和PG進行即時資料連線檢查

活動即時資料伺服器必須建立到路由器和所有代理PG的TIP和TOS連線。主用(備用)即時資料伺服器必須僅建立到路由器和所有代理PG的TOS連線。

- 用於TIP連線的路由器/PG埠的格式如下所述regexp: 4[0-5]034(假設只有一個CCE例項,例 如:40034、41034、42034...)
- TOS連線的Router/PG連線埠的格式如下: 4[0-5]035 (此假設只有一個CCE執行個體,例如: 40035、41035、42035...)



附註:

- TIP/TOS連線的埠是根據PG對(A/B側)安裝在同一伺服器上的順序分配的。
- 例如,安裝的第一對PG對(PG1側A/B)分別被分配TIP基本埠42034和43034。安裝 的第二個PG對(PG2側A/B)分別被分配埠44034和45034。相同的指派也適用於 TOS連線埠。
- TIP和TOS埠可能因例項編號而異;有關詳細資訊,請參閱《思科統一聯絡中心解決 方案埠使用指南》。

即時資料伺服器故障切換

Live Data伺服器以冷啟動或待命模式運作。任何時候只有一台活動資料伺服器處於活動狀態。另一 台Live Data伺服器處於備用狀態。備用Live Data伺服器會持續監控作用中伺服器的狀態。當主用伺 服器發生故障時,備用伺服器將接管並變為主用伺服器。當故障伺服器準備好提供服務時,它將成 為備用伺服器。

## TIP容錯移轉

Live Data使用TIP傳輸協定與路由器和PG伺服器通訊。活動即時資料伺服器與路由器和PG兩端建 立TIP連線。待命即時資料伺服器不會建立任何TIP連線。一次只能啟動一個與A側或B側的TIP連線 。當活動TIP連線失敗時,活動Live Data伺服器將恢復至空閒TIP連線。

## SocketlO容錯移轉

SocketIO客戶端連線到Live Data伺服器的任一端以接收Live Data報告事件流(SocketIO流)。 Unified Intelligence Center客戶端就是SocketIO客戶端的一個示例。待命即時資料伺服器也會透過 作用中伺服器的代理來產生SocketIO串流。SocketIO客戶端心跳丟失導致SocketIO連線失敗。 SocketIO使用者端接著會容錯移轉至另一個Live Data伺服器。

## 預配置檢查

在部署Live Data之前,請執行以下檢查:

#### 檢查 1

在ICM伺服器中,使用nslookup命令驗證即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器的正向和反向DNS查詢。

#### <#root>

```
nslookup <Live-Data-Server-FQDN>
```

```
nslookup <Live-Data-Server-IP>
```

## 檢查 2

在即時資料伺服器CLI中,驗證路由器和PG的正向和反向DNS查詢(對A端和B端執行檢查)。

#### <#root>

utils network host <FQDN>

將<FQDN>替換為路由器/PG的公共FQDN

用路由器/PG的公有IP地址替換<IP>(對A端和B端執行檢查)

檢查 3

驗證CCE環境的NTP配置和要求。 請參閱《CCE解決方案設計手冊》中的「NTP和時間同步」部分 。

檢查 4

確保按照《CCE解決方案設計手冊》遵守配置限制

• 座席和主管限制,例如:每個PG配置的座席、每個組的座席、座席數是一個技能組等等。有 關詳細資訊,請參閱《CCE解決方案設計手冊》。



- 如果未按照設計手冊部署即時資料伺服器(共存vs獨立),或者已超出配置限制,則 即時資料服務可能會停止服務。
- 為避免即時資料服務出現問題,建議即時資料伺服器版本與該部署的精確ICM版本匹 配。

## 檢查 5

UCCE部署中即時資料的證書交換



注意:如果跨越CCE部署(ICM、Finesse、CUIC、LD和IdS)(由同一證書頒發機構簽名)使用CA簽名證書,則可跳過此檢查。

使用自簽名證書時

適用於2000代理部署

- 確保將CUIC-LD-IdS發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書作為tomcat-trust上傳到 Finesse發佈伺服器
- 確保將Finesse發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書作為tomcat-trust上傳到CUIC-LD-IdS發佈伺服器。
- 確保將CUIC-LD-IdS發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書上傳到所有AW伺服器。

適用於4000和12000代理部署

- 確保將即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書作為tomcat-trust上傳到CUIC發佈伺服器和Finesse發佈伺服器。
- 確保將CUIC發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書作為tomcat-trust上傳到即時資料發佈伺服器和Finesse發佈伺服器。
- 確保將Finesse發佈伺服器和訂閱伺服器中的tomcat證書作為tomcat-trust上傳到CUIC發佈伺 服器和即時資料發佈伺服器。
- 確保將所有CUIC、Live Data和Finesse伺服器的tomcat證書上傳到所有AW伺服器。
- 確保AW伺服器的IIS證書作為tomcat-trust上傳到Live Data Publisher伺服器。



附註:

- 以tomcat-trust方式上傳至發行者伺服器的憑證會複製到該叢集中的訂閱者節點。
- 將證書上傳到VOS伺服器後,必須使用CLI命令utils system restart完全重新啟動伺服器,新上傳的證書才能在該伺服器上生效。
- 對於AW伺服器,需要重新啟動Apache Tomcat服務,新上傳的證書才能在此AW伺服 器上生效。

## 檢查 6

所有Live Data配置命令都必須使用完全限定域名(FQDN)。在配置即時資料時使用IP地址可能會導 致即時資料服務出現問題。

## 檢查 7

a.對於所有set Live Data命令,請手動鍵入密碼,而非複製和貼上操作。

b. Live Data Installation CLI命令支援的字符集

使用CLI時(不限於Live Data),您可以使用純文數字字元[0-9] [A-Z] [a-z]和以下附加字元:

- 「」。「(點)
- 「!」(感歎號)
- 「@」(at符號)
- 「#」(數字元號)
- 「\$」(美元)
- 「%」(百分比)
- 「^」(脫字元號)
- 「\*」(星號)
- 「\_」(下劃線)
- 「+」(加號)
- 「=」(等號)
- 「-」(波浪符號)
- 「:」(冒號)
- •「(」和「)」(左括弧和右括弧)
- 「{」和「}」(左方括弧和右方括弧)
- 「[」和「]」(左方括弧和右方括弧)
- 空格用作輸入分隔符。大多數特殊字元對Cisco Voice Operating System (VOS)命令控制檯具 有特定的含義(例如「\」、「|」等)。除了標準ASCII以外的字元大部分都會被忽略。

## UCCE部署的即時資料配置步驟

步驟 1

確保在Infrastructure > Deployment Settings下的CCE Administration上設定正確的部署型別

## 步驟 2 將伺服器增加到CCE資產。

對於2000代理部署,透過選擇CUIC-LD-IdS Publisher選項增加共存CUIC-LD-IdS集群。

Add Machine		×
Туре	CUIC-LD-IdS Publisher	
	Note: The CUIC-LD-IdS Subscriber will be added automatically	

對於4000及更高版本的代理部署,透過選擇Unified Intelligence Center Publisher選項增加獨立 CUIC集群。





註:對於4000和更高版本的代理部署,使用set live-data machine-services命令將即時資料 伺服器增加到資產。

## 步驟 3

使用set live-data reporting-interval <reporting-interval-in-minutes>命令以分鐘為單位設定即時資料 包告間隔。

- 有效間隔為:5(預設)、10、15、30和60。
- 修改此值時需要重新啟動即時資料叢集。

使用show live-data reporting-interval命令可檢視當前報告間隔設定。

步驟 4

在AW資料庫上設定SQL使用者以使用Live Data

在主要和輔助AW DB伺服器上>啟動SQL Server Management Studio (SSMS):

- 在awdb資料庫的使用者對映設定下使用db\_datareader和db\_datawriter資料庫角色成員身份建 立使用者。
- 預設情況下,將選中資料庫角色public。CUIC、Finesse和Live Data使用者需要此角色。
- 步驟 5

為配置為使用Live Data的SQL使用者執行SQL查詢。

USE master GO GRANT CONTROL ON CERTIFICATE :: UCCESymmetricKeyCertificate TO "<user>" GRANT VIEW DEFINITION ON SYMMETRIC KEY :: UCCESymmetricKey TO "<user>"

用步驟4中建立的使用者的使用者名稱替換<user>。

步驟 6 使用AW配置即時資料

<#root>

set live-data aw-access primary <aw1-server-fqdn> <port> <aw-database> <sql-user>

set live-data aw-access secondary <aw2-server-fqdn> <port> <aw-database> <sql-user>

#### 其中

- 連線埠: SQL連線埠(預設情況下, SQL Server資料庫引擎會偵聽TCP連線埠1433)
- · aw-database : awdb
- sql-user:在AW資料庫上建立的SQL使用者(步驟4)

此命令告訴即時資料如何訪問主AW DB和輔助AW DB。該命令還會自動測試從Live Data到主要或 輔助AW的連線,檢查配置的使用者是否具有適當的AW DB訪問許可權,並報告結果。(測試狀態 必須顯示「成功」)。您不需要在即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器中配置AW DB。該配置在即時 資料發佈伺服器和訂閱伺服器節點之間複製。

要檢視配置的主要AW和輔助AW DB,請使用命令:

<#root>

show live-data aw-access

#### 步驟 7

將即時資料伺服器連線到電腦服務記錄(僅適用於4000及更高版本的代理部署)

set live-data machine-services <user@domain>

此命令允許LD伺服器向電腦服務表註冊自己,以便發現LD伺服器。這也會註冊用於呼叫即時資料 API的認證。

使用者必須成功執行電腦服務命令的要求:

- 必須是網域使用者。
- 必須是使用者主體名稱(UPN)格式。範例: admin@stooges.cisco.com
- 必須具有對Machine表的寫入訪問許可權。
- 必須獲得授權才能更改Unified CCE配置。



- 運行此命令時,將提示您指定user@domain的登入密碼,用於透過AW資料庫訪問進 行身份驗證。它還提示您為當前CLI會話指定登入使用者的密碼。
- 對於2000代理部署,當透過選擇步驟2中的「CUIC-LD-IdS Publisher」選項增加共存 節點時,作為共存集群一部分的即時資料服務將增加到資產中。因此不需要「set livedata machine-services <user@domain>」命令。

步驟 8

在CUIC中設定即時資料資料來源。

<#root>

set live-data cuic-datasource <cuic-fqdn> <cuic-port> CUIC\<cuic-user>

### 其中

- cuic埠= 8444
- cuic-user = CUIC應用程式使用者(超級使用者登入憑證)

成功運行此命令後,可在CUIC GUI的Datasources頁籤下看到主要和輔助即時資料資料來源。

若要檢視Live Data資料來源組態,請使用指令:

<#root>

show live-data cuic-datasource <cuic-fqdn> <cuic-port> CUIC\<cuic-user>

#### 步驟 9

從cisco.com下載Live Data報告,然後將Live Data報告導入CUIC伺服器。



注意:即時資料包告必須與中央控制器的版本匹配。

步驟 10

在Cisco Finesse Administration頁面(https://<Finesse>/cfadmin),導航到Finesse Desktop Layout頁籤並使用正確的CUIC Server FQDN替換預設的「my-cuic-server」。

步驟 11 設定即時資料的跨來源資源共用(CORS)

a.在Finesse發佈伺服器和訂閱伺服器上,確保使用utils finesse cors status命令啟用CORS。

如果停用了此功能,則可以使用命令utils finesse cors enable啟用它。

b.在所有CUIC伺服器上執行CORS命令:

<#root>

utils cuic cors allowed\_origin add https://<finesse-publisher>

utils cuic cors allowed\_origin add https://<finesse-subscriber>

utils cuic cors allowed\_origin add https://<finesse-publisher>:8445

utils cuic cors allowed\_origin add https://<finesse-subscriber>:8445

c.在即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器上執行CORS命令:

#### <#root>

utils live-data cors enable

utils live-data cors allowed\_origin add https://<finesse-publisher>

utils live-data cors allowed\_origin add https://<finesse-subscriber>

utils live-data cors allowed\_origin add https://<finesse-publisher>:8445

utils live-data cors allowed\_origin add https://cfinesse-subscriber>:8445

d.要驗證CORS配置:

在所有CUIC伺服器上:

#### <#root>

utils cuic cors status

utils cuic cors allowed\_origin list

在即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器上:

#### <#root>

utils live-data cors status

utils live-data cors allowed\_origin list



附註:

- •對於共存部署,需要在共存發佈伺服器和訂閱伺服器上執行utils cuic cors和utils livedata cors命令集。
- 對於獨立部署,必須在CUIC集群的所有CUIC節點上運行utils cuic cors命令集,並在 Live Data Publisher和Subscriber伺服器上運行utils live-data cors命令集。

步驟 12 使用CLI命令重新啟動所有CUIC/LD和Finesse伺服器: <#root>

utils system restart

## 疑難排解檢查清單

步驟1:驗證即時資料服務狀態

確保使用命令「utils service list」啟動所有Live Data服務。

CCE Live Data ActiveMQ Service[STARTED] CCE Live Data Cassandra Service[STARTED] CCE Live Data Event Store Service[STARTED] CCE Live Data SocketIO Service[STARTED] CCE Live Data Storm DRPC Service[STARTED] CCE Live Data Storm Supervisor Service[STARTED] CCE Live Data Web Service[STARTED] CCE Live Data Zookeeper Service[STARTED]

### 第2步:驗證與AW的即時資料連線

使用命令確保與AW伺服器的連線:

<#root>

show live-data aw-access

測試狀態必須顯示「成功」。

第3步:使用命令- show live-data failover驗證即時資料集群狀態

使用指令驗證即時資料叢集狀態

<#root>

show live-data failover

叢集狀態	說明		
配對-活動	即時資料伺服器處於使用中狀態,並且正在和遠		

	端通訊。
成對待命	Live Data伺服器處於備用狀態,正在與遠端端通 訊。
隔離-活動	Live Data伺服器處於活動狀態,但無法與遠端端 通訊。
隔離-備用	Live Data伺服器處於備用狀態,但無法與遠端端 通訊。
SIMPLEXED-MODE	Live Data伺服器以單工模式運作。
服務中斷	即時資料伺服器無法使用。
連線	Live Data伺服器正在嘗試與遠端端進行握手。
測試	Live Data伺服器無法與遠端端通訊,並且正在使 用Test-Other-Side過程來確定是處於ISOLATED- ACTIVE還是ISOLATED-STANDBY狀態。
無法使用	未部署即時資料。



注意:「隔離的主用/備用」狀態表示「即時資料」伺服器之間的通訊。這不會導致CUIC上的Live Data資料來源離線。

a.如果「show live-data failover」命令顯示集群狀態為「不可用」。

• 此狀態表示由於配置不完整,Live Data未成功部署。

行動專案:

- 確保已成功完成所有配置步驟。
- 使用RTMT下載CCE Live Data Storm Services日誌並分析deployment\_control.log檔案
- 或者,您可以使用CLI命令file get activelog livedata/logs/livedatastorm/deployment\_control.log下載檔案

b.如果「show live-data failover」命令顯示集群狀態為「服務中斷」。

• 此狀態表示已成功部署即時資料,但可能存在連線問題,或者已超出配置限制。

### 行動專案

- 確保即時資料伺服器和路由器/PG之間的網路連線(請參閱《CCE埠使用指南》)
- 確保已根據設計手冊部署了即時資料伺服器(共駐留與獨立)
- 確保未超過配置限制。
- 下載並分析CCE Live Data Storm Services日誌(主要是worker.log檔案)
- 或者,您可以使用CLI命令file get activelog livedata/logs/livedata-storm/下載日誌檔案

c.如果「show live-data failover」命令將集群狀態顯示為「隔離」。

• 此狀態表示兩個Live Data伺服器之間出現連線問題,導致它們無法相互通訊。

### 第4步:驗證即時資料資料來源配置

使用下列命令確定串流即時資料資料資料來源反映了正確的主機:

#### <#root>

show live-data cuic-datasource <cuic-fqdn> <cuic-port> CUIC\<cuic-user>

### 第5步:驗證CUIC上的即時資料資料來源狀態

如果「show live-data cuic-datasource」顯示正確的配置,但Live Data資料來源在CUIC上顯示為離線:

- 確保即時資料Web服務和即時資料SocketIO服務埠在即時資料伺服器和瀏覽器之間雙向打開。
- CCE Live Data Storm Services、CCE Live Data SocketIO Service和瀏覽器控制檯日誌有助 於進一步查明問題的可能原因。



注意:從Live Data版本12.6.2開始,以後發行版本中將不再支援並刪除埠12005和12008。 埠443現在用於即時資料Web服務和即時資料SocketIO服務。

第6步:驗證即時資料伺服器上的埠連通性

使用show open ports命令從即時資料伺服器CLI驗證埠連通性。

- 活動即時資料伺服器的輸出必須顯示2個到每個路由器和代理PG的已建立連線(對於TIP和 TOS連線)。
- 主用(備用)即時資料伺服器的輸出必須顯示1個與路由器和PG(用於TOS連線)的已建立連線。

<#root>

show open ports regexp 4[0-5]03[45]

(For Instance-0)

```
show open ports regexp 4[0-5]07[45]
```

(For Instance-1)

第7步:驗證ICM伺服器上的埠連通性

使用netstat命令,在路由器和PG的命令提示符下檢驗埠連通性。

- 輸出必須向即時資料發佈伺服器和訂閱伺服器顯示處於ESTABLISHED狀態的埠。
- 輸出必須顯示2個ESTABLISHED連線至Active Live Data伺服器(針對TIP和TOS連線)。
- 輸出必須顯示1個到主用(備用)即時資料伺服器的ESTABLISHED連線(對於TOS連線)。

<#root>

netstat -an | findstr "<LD-SideA-IP> <LD-SideB-IP>"

OR

```
netstat -an | findstr 4[0-5]03[45]
```

(For Instance-0)

```
netstat -an | findstr 4[0-5]07[45]
```

```
(For Instance-1)
```

a.如果埠甚至未顯示為LISTENING狀態:

- 檢查設計手冊中是否設定了正確且受支援的部署型別。
- 可能需要重新啟動伺服器。

b.如果埠未處於ESTABLISHED狀態並繼續處於LISTENING狀態:

- 驗證路由器/PG和即時資料伺服器之間的網路連線。
- 從路由器/PG驗證即時資料伺服器的正向和反向DNS查詢。
- 從LiveData伺服器,驗證路由器/PG伺服器的公有地址的前向和反向DNS查詢。

步驟8:其他檢查

a.用於檢查每個組配置的代理數的SQL查詢:

針對awdb執行查詢(不影響生產)

(Select \* from Agent ) Agent ON AT.PriSupervisorSkillTargetID = Agent.SkillTargetID LEFT OUTER JOIN Per Agent\_Team\_Member ATM WHERE ATM.AgentTeamID = AT.AgentTeamID GROUP BY AT.EnterpriseName, Person.LastName + ', ' + Person.FirstName ORDER BY AT.EnterpriseName

b.用於檢查每個技能組配置的座席數的SQL查詢:

針對awdb執行查詢(不影響生產)

Select Skill\_Group.EnterpriseName, NumAgentsInSG = COUNT(Skill\_Group\_Member.AgentSkillTargetID)
FROM Skill\_Group, Skill\_Group\_Member
WHERE Deleted = 'N' AND Skill\_Group.SkillTargetID = Skill\_Group\_Member.SkillGroupSkillTargetID
GROUP BY EnterpriseName;

C.

如果在升級後看到Live Data問題,請檢查「DBMaintenance」配置值。

- 0-已啟用
- 1-已停用。

如果已停用,則透過將DBMaintenance設定為0來啟用配置更改,並在AW伺服器上重新啟動 Apache Tomcat服務。

登錄檔路徑:HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\<例項名稱 >\Router<A/B>\Router\CurrentVersion\Configuration\Global\DBMaintenance。

## 排除Live Data問題故障所需的日誌

## 從ICM伺服器

• 將rtr和opc進程的跟蹤設定設定為級別1或級別2,具體取決於日誌的詳細程度。

路由器

• rtr日誌

PG

・ opc日誌

從LiveData伺服器

使用RTMT

## **Collect Files**

Select LiveData Services/Applications	1	
		Select all Services on all Se
Name		All Servers
CCE Live Data ActiveMQ Service		
CCE Live Data Cassandra Service		
CCE Live Data Event Store Service		
CCE Live Data Socket.IO Service		
CCE Live Data Storm Services		
CCE Live Data Web Service		
CCE Live Data Zookeeper Service		

## 使用CLI

ш

admin:file	get activelo	og ?
Syntax:		
file get ac	tivelog file	-spec [options]
file-spec	mandatory	file to transfer
options	optional	reltime months weeks days hours minutes timevalue abstime hh:mm:MM/DD/YY hh:mm:MM/DD/YY match regex recurs compress

<#root>

file get activelog livedata/logs recurs compress

此命令收集所有Live Data元件的日誌

或者,您也可以收集個別即時資料元件的記錄。

```
<#root>
CCE Live Data ActiveMQ
file get activelog livedata/logs/livedata-activemq
CCE Live Data Cassandra Service
file get activelog livedata/logs/livedata-cassandra
CCE Live Data Event Store Service
file get activelog livedata/logs/livedata-event-store
CCE Live Data SocketIO Service
file get activelog livedata/logs/socketio-service
CCE Live Data Storm Services
file get activelog livedata/logs/livedata-storm
CCE Live Data Web Service
file get activelog livedata/logs/livedata-web
CCE Live Data Zookeeper Service
file get activelog livedata/logs/livedata-zookeeper
```

## 從CUIC伺服器

## 使用RTMT

## Collect Files

Select CUIC Services/Applications	
	Select all Services on all Ser
Name	All Servers
Intelligence Center OAMP Service	
Intelligence Center Perfmon Service	
Intelligence Center Reporting Service	
Intelligence Center SNMP Java Adapter Ser	
Intelligence Center Serviceability Service	

## 使用CLI

#### <#root>

Intelligence Center Reporting Service

file get activelog cuic/logs/ recurs compress

## 瀏覽器控制檯和網路日誌

收集持續時間問題的瀏覽器控制檯和網路日誌。從清除快取開始,重新啟動瀏覽器,然後從登入時 間開始擷取記錄,涵蓋重現問題的嘗試

對於Chrome/Edge瀏覽器:

- 按一下「設定」圖示,並瀏覽至「開發人員工具」 >「更多工具」 >「開發人員工具」。
- 在Developer tools > Console頁籤上,按一下齒輪符號並選中以下選項: Preserve log、Show timestamps、Log XMLHttpRequests。
- 在「開發人員工具」>「網路」標籤上,按一下齒輪符號,然後核取選項:保留記錄。
- 關閉設定值頁面。
- 現在,可透過按一下右鍵各個頁籤並選擇「全部另存為」來收集控制檯和網路日誌。

對於Firefox瀏覽器:

- 按一下「應用程式」功能表圖示,然後導覽至「更多工具」>「Web開發人員工具」。
- 在「網路」標籤中,按一下齒輪符號,然後選取選項:「保留日誌」。

• 現在,可透過按一下右鍵各個頁籤並選擇「全部另存為」來收集控制檯和網路日誌。

		-	- 0	×
			☆	<b>e</b> :
	New tab New windo New incog	w nito windov	v Ctrl+	Ctrl+T Ctrl+N Shift+N
	History Downloads Bookmarks			► Ctrl+J
	Zoom	- 100	% +	Ctrie D
	Cast			Chile
Save page as Ctrl+S	More tools			¢ui+r
Create shortcut	Edit	Cut	Сору	Paste
Clear browsing data Ctrl+Shift+Del Extensions	Settings Help			Þ
Task manager Shift+Esc	Exit			
Developer tools Ctrl+Shift+I				

Chrome

		-	σ	×
		III\ C	D &	
Э	Sign in to Sync			
Ø	Content Blocking		Star	ndard
0	New Window		C	trl+N
00	New Private Wind	ow	Ctrl+Sh	iit+P
Ģ	Restore Previous S	ession		
	Zoom —	100%	+	2
	Edit	ж	Ъ	
١ı	Library			>
-0	Logins and Passwo	ords		
*	Add-ons		Ctrl+Sh	ift+A
*	Options			
1	Customize			

<u>解決方案設計手冊</u> 安裝與升級指南

12.6(2) <u>解決方案設計手冊</u> <u>安裝與升級指南</u>

<u>技術支援與文件 - Cisco Systems</u>

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。