



セキュアコピー

このドキュメントでは、セキュアコピー（SCP）サーバー側機能用にシスコデバイスを設定する手順について説明します。

- [セキュアコピーの前提条件](#)（1 ページ）
- [Secure Copy に関する情報](#)（1 ページ）
- [セキュアコピーの設定方法](#)（2 ページ）
- [セキュアコピーの設定方法](#)（5 ページ）
- [セキュアコピーに関する追加情報](#)（6 ページ）
- [セキュアコピーの機能情報](#)（6 ページ）

セキュアコピーの前提条件

- デバイス上でセキュアシェル（SSH）、認証、および許可を設定します。
- SCP は SSH を使用してセキュアな転送を実行するため、デバイスには RSA キーのペアが必要です。

Secure Copy に関する情報

Secure Copy Protocol（SCP）機能は、スイッチの設定やイメージファイルのコピーにセキュアな認証方式を提供します。SCP にはセキュアシェル（SSH）が必要です（Berkeley の r-tool に代わるセキュリティの高いアプリケーションおよびプロトコルです）。

SCP は一連の Berkeley の r ツール（Berkeley 大学独自のネットワークングアプリケーションセット）に基づいて設計されているため、その動作内容は Remote Copy Protocol（RCP）と類似しています。ただし、SCP は SSH のセキュリティに対応している点は除きます。加えて、SCP では、ユーザーが正しい権限レベルを持っていることをデバイス上で判断できるように、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）を設定する必要があります。

SCP を使用すると、**copy** コマンドを使用して Cisco IOS ファイルシステム（Cisco IFS）内の任意のファイルのコピーをデバイスとの間で実行できるのは、特権レベルが 15 のユーザーのみ

になります。許可された管理者はワークステーションからこの操作を実行することもできます。



- (注)
- pscp.exe ファイルを使用している場合は、SCP オプションを有効にします。
 - SSH を機能させるには、RSA 公開キーと秘密キーのペアをデバイスで設定する必要があります。

セキュアコピーの設定方法

セキュアコピーの設定

シスコデバイスに SCP サーバー側機能の設定をするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	aaa new-model 例： Device(config)# aaa new-model	ログイン時の AAA 認証を設定します。
ステップ 4	aaa authentication login {default list-name} method1 [method2...] 例： Device(config)# aaa authentication login default group tacacs+	AAA アクセスコントロールシステムをイネーブルにします。
ステップ 5	username name [privilege level] password encryption-type encrypted-password 例：	ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# username superuser privilege 2 password 0 superpassword	(注) TACACS+ や RADIUS などのネットワークベースの認証メカニズムが設定されている場合は、この手順を省略できます。
ステップ 6	ip scp server enable 例 : Device(config)# ip scp server enable	SCP サーバ側機能を有効にします。
ステップ 7	exit 例 : Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	debug ip scp 例 : Device# debug ip scp	(任意) SCP 認証問題を解決します。

SSH サーバでの Secure Copy Protocol のイネーブル化

次のタスクでは、SCP のサーバ側機能の設定方法を示します。このタスクは、デバイスでリモートのワークステーションからファイルを安全にコピーできる一般的な設定を示しています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	aaa new-model 例 : Device(config)# aaa new-model	認証、許可、アカウントिंग (AAA) アクセス コントロール モデルをイネーブルにします。
ステップ 4	aaa authentication login default local 例 : Device(config)# aaa authentication login default local	ログイン時の認証にローカルのユーザ名データベースを使用するように AAA 認証を設定します。
ステップ 5	aaa authorization exec default local 例 : Device(config)# aaa authorization exec default local	ユーザアクセスを制限するパラメータをネットワークに設定します。許可を実行し、ユーザ ID で EXEC シェルの実行を許可するかどうかを定義します。その後、システムで許可にローカルデータベースを使用する必要があることを指定します。
ステップ 6	username name privilege privilege-level password password 例 : Device(config)# username samplename privilege 15 password password1	ユーザ名ベースの認証システムを確立し、ユーザ名、権限レベル、および非暗号化パスワードを指定します。 (注) <i>privilege-level</i> 引数の最小値は 15 です。権限レベルが 15 未満の場合、接続が切断されます。
ステップ 7	ip ssh time-out seconds 例 : Device(config)# ip ssh time-out 120	デバイスが SSH クライアントの応答を待つ時間間隔を、秒単位で設定します。
ステップ 8	ip ssh authentication-retries 整数 例 : Device(config)# ip ssh authentication-retries 3	インターフェイスのリセット後、認証を試行する回数を設定します。
ステップ 9	ip scp server enable 例 : Device(config)# ip scp server enable	デバイスで、リモート ワークステーションから安全にファイルをコピーできるようにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	ip ssh bulk-mode 例： Device(config)# ip ssh bulk-mode	(任意) SSH 一括データ転送モードをイネーブルにして、SCP のスループットパフォーマンスを強化します。
ステップ 11	exit 例： Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 12	debug ip scp 例： Device# debug ip scp	(任意) SCP 認証の問題に関する診断情報を提供します。

セキュアコピーの設定方法

例：ローカル認証を使用したセキュアコピーの設定

次の例は、SCP のサーバー側機能の設定方法を示しています。この例では、ローカルに定義されたユーザ名とパスワードを使用します。

```
! AAA authentication and authorization must be configured properly in order for SCP to work.
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa authentication login default local
Device(config)# aaa authorization exec default local
Device(config)# username user1 privilege 15 password 0 lab
! SSH must be configured and functioning properly.
Device(config)# ip scp server enable
Device(config)# end
```

例：ネットワークベース認証を使用した SCP サーバ側の設定

次の例は、ネットワークベースの認証メカニズムを使用した SCP のサーバー側機能の設定方法を示しています。

```
! AAA authentication and authorization must be configured properly for SCP to work.
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa new-model
Device(config)# aaa authentication login default group tacacs+
Device(config)# aaa authorization exec default group tacacs+
```

```
! SSH must be configured and functioning properly.
Device(config)# ip ssh time-out 120
Device(config)# ip ssh authentication-retries 3
Device(config)# ip scp server enable
Device(config)# end
```

セキュアコピーに関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
セキュア シェルバージョン1と2のサポート	セキュア シェルの設定

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
右の URL にアクセスして、シスコのテクニカルサポートを最大限に活用してください。これらのリソースは、ソフトウェアをインストールして設定したり、シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりするために使用してください。この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

セキュアコピーの機能情報

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	セキュアコピー	Secure Copy 機能は、デバイス設定またはデバイスイメージファイルをコピーするための安全で認証された方式を提供します。SCP は、SSH、アプリケーション、および Berkeley r ツールのセキュアな代替手段を提供するプロトコルに依存します。 次のコマンドが導入または変更されました。 debug ip scp および ip scp server enable

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。