# No se puede acceder al usuario raíz en la máquina virtual del trabajador

### Contenido

Introducción Problema Solución

#### Introducción

Este documento describe cómo utilizar sudo en una máquina virtual (VM) de trabajo.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

#### **Problema**

Después del lanzamiento de una máquina virtual de trabajo y el acceso a la consola, cuando intenta convertirse en el usuario raíz mediante la ejecución del comando **sudo**, se le presenta el mensaje como se muestra en la imagen:

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

## Solución

Como mecanismo de seguridad, de forma predeterminada, el cliqruser no tiene permisos secundarios. Puede conceder acceso con la modificación del perfil de la aplicación.

Página de documentación: <a href="http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties">http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties</a>

En el modelador de topología, en Inicialización y limpieza de nodos aparece una casilla que indica la Lista de comandos de Sudo. Introduzca **ALL** en el cuadro, como se muestra en la imagen.

Properties
General Settings
External Initialization
Firewall Rules
Deployment Parameters (0)
Minimum Hardware Specification
Environment Variables
Node Initialization & Clean Up
Suspend script
Select a Location ▼
Resume script
Select a Location ▼
Deploy Packages
Sudo command list
ALL
Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

Como alternativa, puede especificar a qué comandos específicos puede acceder el usuario, separe los comandos con un punto y coma.

Debe implementar una nueva aplicación para que la nueva configuración surta efecto.	