



修復モジュールのダウンロードとインストール

次のセクションでは、Cisco Secure Workload（旧 Cisco Tetration）向け FMC 修復モジュールをダウンロードしてインストールする手順について説明します。

- [修復モジュールのインストール（1 ページ）](#)

修復モジュールのインストール

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、この修復モジュールをダウンロードします。

<https://software.cisco.com/download/home/286259687/type>

ステップ 2 FMC にこの修復モジュールをインストールします。

1. FMC Web インターフェイスで、[ポリシー（Policies）]>[アクション（Actions）]>[モジュール（Modules）]に移動します。
2. [新しいモジュールのインストール（Install a new module）] ダイアログボックスで、[ファイルの選択（Choose File）] をクリックします。
3. ステップ 1 でダウンロードした修復モジュールのファイルを選択します。
4. [Install（インストール）] をクリックします。

（注） アクセスエラーメッセージを受信した場合、エラーメッセージをクリアし、ステップ 2 を繰り返します。

インストールが成功すると、インストールされている修復モジュールの一覧に Cisco Secure Workload 向け Cisco Secure Firewall Management Center 修復モジュールが表示されます。

Firepower Management Center
Policies / Actions / Modules

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Deploy 🔍 🛠️ 🌐 DC-North-South \

Alerts | Remediations | Groups

Installed Remediation Modules

Module Name	Domain	Version	Description	
Cisco IOS Null Route	Global	1.0	Block an IP address in a Cisco IOS router	👁️ 🗑️
Nmap Remediation	Global	2.0	Perform an Nmap Scan	👁️ 🗑️
pxGrid Adaptive Network Control (ANC) Policy Assignment	Global	1.0	Apply or clear an ANC policy for the endpoint at the involved IP addresses	👁️ 🗑️
pxGrid Mitigation	Global	1.0	Perform a pxGrid mitigation against the involved IP addresses	👁️ 🗑️
Secure Workload / Secure Firewall Remediation Module	Global \ DC-North-South	1.0.3	Achieve rapid threat containment of Secure Workload workloads	👁️ 🗑️
Set Attribute Value	Global	1.0	Set an Attribute Value	👁️ 🗑️

Install a new module

[Choose file](#) No file chosen

[Install](#)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。