



Cisco Secure ACS の以前のリリースから Cisco ISE への移行

この章では、Cisco Secure ACS の以前のリリースから Cisco ISE へのデータ移行に関する詳細情報を提供します。

- [Cisco Secure ACS の以前のリリースから Cisco ISE への移行 \(1 ページ\)](#)

Cisco Secure ACS の以前のリリースから Cisco ISE への移行

以前のリリースの Cisco Secure ACS データを Cisco Secure ACS リリース 5.5 以降の状態に移行することで、移行ツールを使用して Cisco ISE リリース 2.7 に移行できるようになります。

Cisco Secure ACS リリース 3.x からの移行

お使いの環境で Cisco Secure ACS Release 3.x を実行している場合は、Cisco Secure ACS Release 4.x にアップグレードします。

- ステップ 1** 『[Installation Guide for Cisco Secure ACS Solution Engine 4.2](#)』の説明に従って、Cisco Secure ACS リリース 3.x のアップグレードパスを確認します。
 - ステップ 2** 使用している Cisco Secure ACS Release 3.x サーバーを Cisco Secure ACS Release 4.x の移行サポートバージョンにアップグレードします。たとえば、Cisco Secure ACS 4.2.0.124、または Cisco Secure ACS 4.2.1 リリースのいずれかにアップグレードします。
 - ステップ 3** アップグレード後、Cisco Secure ACS Release 4.x への移行方法を示した手順を実行します。
-

Cisco Secure ACS リリース 4.x からの移行

お使いの環境で Cisco Secure ACS リリース 4.x の移行サポートバージョンのいずれも実行していない場合は、Cisco Secure ACS リリース 4.x から Cisco Secure ACS リリース 4.2 に移行可能なポイントにアップグレードします。

Cisco Secure ACS リリース 5.x からの移行

ご使用の環境で Cisco Secure ACS リリース 5.x を実行している場合は、Cisco Secure ACS リリース 5.5 以降にアップグレードする必要があります。

内部ユーザーを Cisco Secure ACS 5.x から Cisco ISE に移行するには、Cisco Secure ACS 5.5 パッチ 4 以降または ACS 5.6 または ACS 5.7 パッチ 1 以降あるいは ACS 5.8 をインストールしてから移行を開始する必要があります。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。