



仮想化

- 仮想化の要件 (1 ページ)
- 物理構成と仮想構成のスケーラビリティの違い (1 ページ)
- 仮想マシンに Unity Connection クラスタをインストールする (1 ページ)
- 物理サーバーから仮想マシンに Unity Connection を移行する (2 ページ)

仮想化の要件

仮想環境のシステム要件については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/15/requirements/b_15cucsysreqs.htmlにある『Cisco Unity Connection のシステム要件、リリース 15』の「仮想マシンに Unity Connection をインストールするための要件」の項を参照してください。

物理構成と仮想構成のスケーラビリティの違い

ポートの最大数、メールボックスを持つユーザーの最大数、およびその他のスケーラビリティの仕様は、同等の物理構成と仮想構成では異なります。詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/15/supported_platforms/b_15cucspl.htmlにある『Cisco Unity Connection 15 サポート対象プラットフォームリスト』を参照してください。

仮想マシンに Unity Connection クラスタをインストールする

Unity Connection クラスタと仮想化については、次の点に注意してください。

- 2つの仮想マシンに Unity Connection クラスタをインストールすることも、1つの仮想マシンと1つの物理マシンにクラスタをインストールすることもできます。

- 2つの仮想マシンに Unity Connection クラスタをインストールする場合、それらの仮想マシンを同じブレード上に配置することはできません。理想的には、仮想マシンは別のシャーシ上にあります。
- 1台の仮想マシンと1台の物理マシンに Unity Connection クラスタをインストールする場合は、物理サーバーのCPU、メモリ、およびディスク容量の仕様と一致するように仮想マシンを設定する必要があります。物理サーバーと仮想マシンのディスク容量が一致しない場合、Unity Connection は小さい方のディスクサイズを使用して、メッセージが保存されているディスクが最大容量に達した時点を判断します。
- 物理ホストおよび仮想マシンへの Unity Connection のインストールの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/15/install_upgrade/guide/b_15cuciumg.htmlにある『Cisco Unity Connection のインストール、アップグレード、およびメンテナンスガイド、リリース 15』の「Cisco Unity Connection をインストールする」の章を参照してください。
-

物理サーバーから仮想マシンに Unity Connection を移行する

物理サーバーから仮想マシンへの Unity Connection の移行については、次の点に注意してください。

- 物理環境での使用がサポートされている物理ホストと仮想環境でサポートされている物理ホストは相互に排他的です。現在、物理環境で Unity Connection を実行している場合は、サーバーを交換する必要があります。仮想環境でサポートされる物理ホストの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/15/supported_platforms/b_15cucspl.htmlにある『Cisco Unity Connection 15 サポート対象プラットフォームリスト』を参照してください。
- 物理ホストから仮想マシンへの移行の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/connection/15/install_upgrade/guide/b_15cuciumg.htmlにある『Cisco Unity Connection のインストール、アップグレード、およびメンテナンスガイド、リリース 15』の「Cisco Unity Connection を管理する」の章を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。