

Tidal Enterprise Orchestrator:Windows 이벤트 트리거가 등록되지 않음

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

다른 Windows 서버에서 Windows 이벤트를 모니터링하려고 할 때 이벤트 트리거가 등록되지 않습니다.

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO) 2.1 이상
- Windows 트리거

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

[문제](#)

Windows 이벤트 트리거가 TEO 서버에 등록되지 않습니다.다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[솔루션](#)

방화벽을 통과하는 통과를 허용하려면 3개의 WMI 방화벽 규칙을 활성화해야 합니다.이 컨피그레이션은 TEO 서버에서 수행해야 합니다.

[Windows 2008](#)

Windows 2008에 대해 다음 단계를 수행합니다.

1. 시작 > 서버 관리자를 클릭합니다.
2. Configuration(컨피그레이션) > **Windows Firewall(Windows 방화벽)** > Inbound Rules(인바운드 규칙)로 이동합니다.
3. 이러한 구성 요소의 인바운드를 허용하려면 해당 구성 요소를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 규칙 사용을 허용하십시오.WMI(Async-In)WMI(DCOM-In)WMI(WMI-In)

[Windows 2003](#)

Windows 2003에 대해 다음 단계를 수행합니다.

1. Start(시작) > Control Panel(제어판) > **Windows Firewall(Windows 방화벽)**을 클릭합니다.
2. 예외 탭을 클릭하고 **WMI 확인란**을 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.

[관련 정보](#)

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)