

# PnP(Plug and Play Portal)에서 고객 호스팅 컨트롤러 프로필을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

## 목차

---

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열도록 하여 [문제](#)를 해결하도록 하십시오.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 활성 Cisco.com 계정
- Smart Account 및 Virtual Account
- 명시적 Smart Account 관리자 또는 Virtual Account 관리자 액세스가 필요합니다.

1단계: [Cisco Software Central](#)로 [이동하여](#) Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Smart Account 선택


3단계: Network Plug and Play 아래에서 Manage Devices(디바이스 관리)를 클릭합니다.

4단계: Virtual Account 선택기에서 Virtual Account를 선택합니다.

5단계: Controller Profiles(컨트롤러 프로필) 탭으로 이동하여 +Add Profile(프로필 추가)을 클릭합니다.

6단계: Add Controller Profile(컨트롤러 프로필 추가) 팝업에서 Controller Type(컨트롤러 유형)을 선택합니다. "PNP SERVER" 또는 "VBOND" 또는 "WLC"를 클릭하고 Next(다음)를 클릭합니다.

7단계: 필요한 세부 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다



참고: SSL 인증서는 "HTTPS"를 선택한 경우에만 필수 항목입니다.

---

8단계: 입력한 정보를 검토한 다음 Submit(제출)을 클릭합니다.

---

참고: 컨트롤러 프로파일과 제품 유형의 호환성

- VBOND - SD-WAN 이미지가 있는 라우터.
- PNP 서버 - 라우터, 스위치 및 NFVIS
- WLC - 액세스 포인트

---

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 케이스를 엽니다.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기](#)에서 제출하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.