

Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Aanzetten van Debug Level Logs

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Procedure](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe u debug-niveaus in Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) kunt inschakelen om ondersteuning of ontwikkeling te ondersteunen bij problemen met probleemoplossing.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op de Tidal Enterprise Orchestrator.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Procedure](#)

Debug level-logbestanden bieden ontwikkeling en ondersteuning voor meer informatie als er

problemen optreden in uw Tidal Enterprise Orchestrator-systeem.

Opmerking: Deze procedure stelt loggen in om over de gehele server te debug (niet alleen het hoofdlogbestand).

Volg deze stappen om logbestanden op het niveau van bug in te schakelen:

1. Stop de TEO service.
2. Ga naar de installatiefolder van TEO (standaard is de TEO folder Programma Bestanden/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator.)
3. Bewerk de Tidal.Automation.Server.Exe.Config.
4. Onder het vak Vastlegging en verander `Level="Fout"` naar `niveau="Debug"`.
5. Sla het bestand op en start de TEO-service opnieuw.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)