



屏幕共享

- [屏幕共享，第 1 页](#)

屏幕共享

屏幕共享有四种类型：

- Cisco Webex share
- BFCP 共享
- 仅 IM 共享
- 升级到会议并共享

Cisco Webex 屏幕共享

适用于云部署的桌面客户端版 Cisco Jabber。

对于云部署，如果“BFCP”和“仅IM”屏幕共享选项不可用，在选择联系人后自动选择Cisco Webex 屏幕共享。

您可以使用以下方法之一启动 Cisco Webex 屏幕共享：

- 右击中心窗口中的联系人，然后选择 **共享屏幕**。从菜单选项。
- 在中心窗口中选择一个联系人，然后单击“设置”菜单。选择“通信”并选择 **共享屏幕……** 从菜单选项。
- “BFCP”和“仅IM”屏幕共享选项不可用时，则在对话窗口中选择菜单选项中的 **> 共享屏幕**。

BFCP 屏幕共享

适用于 Cisco Jabber 桌面客户端，而用于移动客户端的 Cisco Jabber 只能接收 BFCP 屏幕共享。

二进制层控制协议 (BFCP) 屏幕共享由 Cisco Unified Communications Manager 控制。Cisco Unified Communications Manager 会处理用户使用视频桌面共享功能时传输的 BFCP 包。在呼叫时选择…… > 共享屏幕以启动 BFCP 屏幕共享。

此功能不支持远程屏幕控制。

如果在软件电话设备上启用了信任的中继点或媒体终结点，则不支持使用 BFCP 的视频桌面共享。

仅 IM 屏幕共享

适用于 Cisco Jabber Windows 版本。

仅 IM 屏幕共享是一对一的屏幕共享，并且使用 jabber-config.xml 文件中的 EnableP2PDesktopShare 参数启用。在聊天窗口中，用户选择…… > 共享屏幕。

此选项的端口范围是 49152 到 65535，可以通过使用 jabber-config.xml 文件中的 SharePortRangeStart 和 SharePortRangeSize 参数缩小此范围。

升级到会议并共享

适用于所有 Cisco Jabber 客户端。

您可以升级到即时 Cisco Webex Meetings 并使用 Cisco Webex Meetings 控件共享屏幕。