



ID プロバイダーの設定

- [Cisco SD-WAN セルフサービスポータル の IdP の設定 \(1 ページ\)](#)

Cisco SD-WAN セルフサービスポータル の IdP の設定

Cisco SD-WAN セルフサービスポータルに初めてログインするときに、Okta ID 管理など、組織の ID プロバイダー (IdP) を使用するように Cisco SD-WAN セルフサービスポータルを設定するオプションがあります。



(注) Cisco SD-WAN セルフサービスポータル の IdP の設定はオプションです。

IdP とロールを設定した後 (「[IdP ユーザーの Cisco SD-WAN セルフサービス ポータル ロール の設定](#)」)、Cisco.com アカウントのクレデンシャルの代わりに独自の IdP を使用してログインできます。



(注) Cisco SD-WAN セルフサービスポータルで IdP をセットアップする場合、発行者、ログイン URL、およびプライバシー強化メール (PEM) キーを組織の IdP から使用できません。この情報は、Assertion Consumer Service (ACS) URL とオーディエンスを組織の IdP に設定した後に使用できます。組織の IdP を設定する場合は、ACS URL とオーディエンスのプレースホルダ値を追加することをお勧めします。後で、Cisco SD-WAN セルフサービスポータルで IdP を設定し、Cisco SD-WAN セルフサービスポータルで編集可能な ACS URL およびオーディエンスの Uniform Resource Identifier (URI) の正しい値で組織の IdP を更新できます。

はじめる前に

Cisco SD-WAN セルフサービスポータルで IdP を設定する前に、組織の IdP に次の変数を作成する必要があります。Cisco SD-WAN セルフサービスポータルでは、ログインするユーザーごとにこれらの変数が必要です。

- firstName

- lastName
- email
- SSP_User_Role

ロールの詳細については、「[IdP ユーザーの Cisco SD-WAN セルフサービス ポータル ロールの設定](#)」を参照してください。

Cisco SD-WAN セルフサービスポータル の IdP の設定

1. IdP の次の情報を指定します。この情報は IdP で確認できます。
 - ドメイン名
 - IdP の発行元 URL
 - IdP SSO URL
 - IdP 署名証明書 (.pem 形式)
2. [Submit Request] をクリックします。
3. IdP サイトで、IdP の作成を確認します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。