



バージョン設定

• [バージョン設定 \(1 ページ\)](#)

バージョン設定

バージョンを切り替え、再起動する

このオプションは、新しいソフトウェアバージョンにアップグレードする場合と、以前のソフトウェアバージョンにフォールバックする必要がある場合の両方で使用できます。アクティブなディスクパーティションで実行されているシステムをシャットダウンし、非アクティブなパーティションのソフトウェアバージョンでシステムを自動的に再起動するには、次の手順を実行します。



注意 この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

ステップ 1 [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Communications Operating System Administration)] ウィンドウで、[設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] の順に選択します。

[バージョン設定 (Version Settings)] ウィンドウが表示され、アクティブパーティションと非アクティブパーティションの両方のソフトウェアバージョンが表示されます。

ステップ 2 [バージョンの切り替え (Switch Versions)] をクリックして、バージョンを切り替えてノードを再起動します。操作を停止するには、[キャンセル (Cancel)] をクリックします。

[バージョンの切り替え (Switch Version)] をクリックすると、システムが再起動し、現在非アクティブなパーティションがアクティブになります。

現在のバージョンを再起動する

バージョンを切り替えずに現在のパーティションでシステムを再起動するには、次の手順に従います。



注意 この手順を実行すると、システムが再起動し、一時的に使用できない状態になります。

ステップ 1 [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Communications Operating System Administration)] ウィンドウで、[設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] の順に選択します。

[バージョン設定 (Version Settings)] ウィンドウが表示され、アクティブパーティションと非アクティブパーティションの両方のソフトウェアバージョンが表示されます。

ステップ 2 システムを再起動するには、[再起動 (Restart)] をクリックします。操作を停止するには、[キャンセル (Cancel)] をクリックします。

[再起動 (Restart)] をクリックすると、システムはバージョンを切り替えずに現在のパーティションで再起動します。

システムをシャットダウンする



注意 サーバーの電源ボタンを押して、サーバーをシャットダウンしたり、サーバーを再起動したりしないでください。これを行うと、誤ってファイルシステムが破損し、サーバーをリブートできなくなる可能性があります。

システムをシャットダウンするには、手順 1 または手順 2 に従います。



注意 この手順を実行すると、システムがシャットダウンします。

ステップ 1 [Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理 (Cisco Unified Communications Operating System Administration)] ウィンドウで、[設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] の順に選択します。

[バージョン設定 (Version Settings)] ウィンドウが表示され、アクティブパーティションと非アクティブパーティションの両方のソフトウェアバージョンが表示されます。

ステップ 2 システムをシャットダウンするには、[シャットダウン (Shutdown)] をクリックします。操作を停止するには、[キャンセル (Cancel)] をクリックします。

[シャットダウン (Shutdown)] をクリックすると、システムはすべてのプロセスを停止し、シャットダウンします。

(注) ハードウェアの電源がオフになるまでに数分かかる場合があります。

代替手順

CLI コマンド `utils system shutdown` またはコマンド `utils system restart` を実行します。CLI コマンドの実行方法については、『Cisco Unified Communications Solutions コマンドライン インターフェイス リファレンス ガイド』を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。