

# Verwijderde standaardhostgroepen herstellen

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Probleem:](#)

[Oplossing:](#)

[De hostgroep importeren](#)

[Alternatieve oplossing:](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een standaardhostgroep opnieuw kunt opbouwen met de juiste hostgroup-id nadat deze is verwijderd.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

### Probleem:

Standaard hostgroepen hebben 2-cijferige ID's (bijvoorbeeld 28, 30) maar door de gebruiker gemaakte hostgroepen hebben 5-cijferige ID's (bijvoorbeeld 50081). Als een gebruiker een standaardhostgroep verwijdert en deze vervolgens opnieuw creëert als een aangepaste hostgroep, heeft deze een groter ID # en kunnen sommige dingen niet goed werken vanwege dit. De hostclassificatie kan de nieuwe hostgroep bijvoorbeeld niet vinden vanwege de onjuiste ID #. Om dit te verhelpen moet ID # overeenkomen met de standaardwaarde.

### Oplossing:

#### De hostgroep importeren

Importeer een hostgroep met de juiste ID kan het probleem oplossen. U kunt dit vanuit een back-up importeren of de hostgroep vanuit een ander systeem exporteren. Indien nodig maakt u een nieuw domein op het systeem, exporteert u de gewenste hostgroepen en verwijdert u vervolgens het nieuwe domein.

## **Alternatieve oplossing:**

Bewerk het veld **host-group id** tot de juiste waarde in de host\_groups.xml (/lancope/var/smc/config/domain\_<DOMAIN\_ID>/host-groups.xml) kan ook het probleem corrigeren.

**Opmerking:** Er kan de noodzaak zijn om de Host Classfier App opnieuw te installeren nadat u de waarde van de host-groep-ID hebt bepaald, zodat het de vaste host-groepen correct kan ophalen.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.