

# Meraki企业协议工作空间指南

## 目录

---

---

### 企业协议自注册

当您购买Meraki企业协议(EA)后，产品组合激活专家(PAS)可能会为您的团队协调并提供定制的入职体验。PAS将审核您的协议并引导您浏览工作空间，以查看Meraki EA控制面板中的许可证使用情况。


同时，您可以查看[注册视频](#)以管理您的企业协议。如果您尚未参加入职培训，请联系您的Meraki销售代表。

### 创建Meraki组织

如果您当前没有Meraki组织，则开始使用的第一步是创建一个。组织为包含类似设备（如接入点、交换机或安全设备）的不同网络提供管理容器。在一个组织内，您可以创建包含来自不同站点和位置的设备的多个网络。创建新帐户/组织时，可以使用相同的用户名和密码在单个登录下将多个组织链接在一起。

要创建组织，请执行以下操作：

---



注意：如果要作为MSP创建其他组织，或者有关使用多个组织的详细信息，请参考[此处](#)的文档[以获得特定说明。](#)

---

1. 转至[dashboard.meraki.com](https://dashboard.meraki.com)。推荐的浏览器是Google Chrome和Mozilla Firefox。
2. 单击创建帐户。
3. 选择您的新组织所在的地区。如果所有选项都与您所在的区域不匹配，请选择距离您最近的选项。这决定了您的组织实例托管在何处，选择正确的实例有助于确保控制面板的最佳服务质量。
4. 填写显示的字段。
  - 电子邮件- 此电子邮件地址成为组织管理员，具有对组织内创建的所有网络的访问权限。
  - 全名- 管理帐户的人员/组的名称。
  - 密码- 用于登录控制面板的密码。长度必须至少为八个字符。
  - 公司- 控制面板中此组织的名称，通常为公司或客户的名称。

- Address - 此组织的默认地址。Not required.

5. 完成显示的reCAPCHA或其他用户验证。

6. 正确输入必需的信息后，单击Create account按钮。

如果您的组织未立即启动，请使用此链接[重置密码。](#)

有关详细信息，请参阅[控制面板创建文档](#)。

## 激活企业协议许可证

Meraki EA团队将在EA开始日期调配EA许可证密钥。您可以在Meraki控制面板中查看您购买的EA套件中有权访问的所有产品。在激活EA后7天，EAWS上会显示消耗量编号。

请记住，EA和非EA许可证不能在EA控制面板上共存。EA未涵盖的所有许可证在启动之前必须移入EA以外的组织。请参阅我们有关如何[在组织之间移动许可证和设备的文档](#)。

## Meraki企业协议控制面板

Meraki EA控制面板的功能与同期控制面板类似，但存在一些主要区别：

许可证限制不指示授权编号；有关授权，请查阅EA工作空间。可以忽略Meraki控制面板中的许可证限制编号。

许可证的消耗位于Meraki控制面板和EA工作区中的当前设备计数下。消耗是根据每台设备使用的设备计数计算的。

请勿在EA控制面板外添加许可证密钥或移动许可证，因为这样会使正确的结束日期失效。

# Meraki EA Dashboard

- Order hardware (reference the EA Deal ID in the HW only DID to avoid delays with Finance) and deploy as needed, licenses are already pre-loaded in your dashboard
- Consumption will be calculated off of the device count used for each device
- Current device count reflects the consumption
- License limit **does not** equal entitlement
- Apply software only licenses (SM, MI etc.) as you normally would
- **Do not add license keys to this org or move licenses out of this org.** This will invalidate the end date
- Inform your account team when you create a new org. They will ensure EA capabilities are added to it
- Licenses not covered by the EA must be moved out of an EA org

 Cisco Meraki



License status: **Ok**

License model: Co-termination ⓘ  
Convert to per-device licensing. ⓘ

License expiration ⓘ: Mar 9, 2027 (1618 days from now)

MX Product Edition: Enterprise

MR Product Edition: Enterprise

If license status is Out of Compliance, please reach out to your Meraki rep

	License limit	Current device count
MS120-8	10000	0
MS120-8LP	10000	0
MS120-8FP	10000	12
MS120-24	10000	0
MS120-24P	10000	0

You will see all products you have access to in your suite(s) here! Do not claim licenses or move licenses out of this org, because it will cause the end date to be incorrect

License limit does not indicate Entitlement numbers. These numbers can be ignored

Consumption for all licenses found here

## 硬件部署

在Meraki控制面板上调配EA许可证密钥后，即可按需部署硬件。与您的合作伙伴一起订购硬件并根据需要部署。通过Meraki订单号或硬件序列#s申领硬件，并且自动生成相应的EA许可证。

## 将其他组织添加到Meraki EA

如果您希望将其他组织添加到Meraki EA，请通知您的Meraki销售代表。EA中可包含的控制面板数量没有最大限制。

## 企业协议续订

请联系您的Meraki销售代表或合作伙伴续签您的Meraki企业协议。

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。