

# Meraki企業協定工作空間指南

## 目錄

---

---

### 企業協定自註冊

購買Meraki企業協定(EA)後，產品組合啟用專家(PAS)可能會與您團隊協調並提供定製的入職體驗。PAS將稽核您的協定並引導您瞭解整個工作空間，以檢視Meraki EA控制台的許可證使用情況。


同時，您可以檢視[註冊影片](#)來管理您的企業協定。如果您尚未參加入職培訓，請聯絡您的Meraki銷售代表。

### 建立Meraki組織

如果您目前沒有Meraki組織，入門的第一步就是建立一個組織。組織為不同的網路提供管理容器，這些網路包含類似裝置，如存取點、交換機或安全裝置。在一個組織內，您可以建立包含來自不同站點和位置的裝置的多個網路。建立新帳號/組織時，您可以使用相同的使用者名稱與密碼，在單一登入下將多個組織連結在一起。

若要建立組織，請執行下列步驟：

---



注意：如果要將其他組織作為MSP建立，或者有關使用多個組織的詳細資訊，請參考[此處](#)的文檔以獲得特定說明。

---

1. 訪問[dashboard.meraki.com](https://dashboard.meraki.com)。推薦的瀏覽器是Google Chrome和Mozilla Firefox。
2. 按一下建立帳戶。
3. 選取新組織所在的地區。如果沒有任何選項符合您的地區，請選擇最接近您的地區。這將決定您的組織例項託管位置，並選擇正確的例項有助於確保控制台儘可能最佳的服務品質。
4. 填寫顯示的欄位。
  - 電子郵件- 此電子郵件地址成為組織管理員，具有訪問組織內建立的所有網路的許可權。
  - 全名- 管理帳戶的人員/組的名稱。
  - 密碼- 用於登入控制台的密碼。長度必須至少為8個字元。
  - 公司- 控制台中此組織的名稱；通常是公司或客戶的名稱。

- Address -此組織的預設地址。不需要。

5. 完成顯示的reCAPCHA或其他使用者驗證。
6. 正確輸入所需資訊後，按一下建立帳戶按鈕。

如果您的組織未立即啟動，請使用此連結[重設密碼。](#)

有關詳細資訊，請參閱[控制台建立文檔](#)。

## 啟用企業合約授權

Meraki EA團隊將在EA開始日期調配EA許可證金鑰。您可以在Meraki控制台中檢視您購買的EA套件中有權訪問的所有產品。在啟用EA 7天後，EAWS上將提供消費編號。

請記住，EA和非EA許可證不能在EA控制台上共存。EA未涵蓋的所有許可證必須在啟動之前移入EA以外的組織。請參閱我們的文檔，瞭解如何[在組織之間移動許可證和裝置。](#)

## Meraki企業協定控制台

Meraki EA控制台的功能與聯合術語控制台的功能相似，但有一些主要區別：

許可證限制不指示授權編號；請參閱EA工作區瞭解授權。可以忽略Meraki控制台中的許可證限制編號。

許可證的消耗位於Meraki控制台和EA工作區中的當前裝置計數下。消耗量根據用於每個裝置的裝置計數計算。

請勿在EA控制台外增加許可證金鑰或移動許可證，因為這將使正確的結束日期失效。

# Meraki EA Dashboard

- Order hardware (reference the EA Deal ID in the HW only DID to avoid delays with Finance) and deploy as needed, licenses are already pre-loaded in your dashboard
- Consumption will be calculated off of the device count used for each device
- Current device count reflects the consumption
- License limit **does not** equal entitlement
- Apply software only licenses (SM, MI etc.) as you normally would
- **Do not add license keys to this org or move licenses out of this org.** This will invalidate the end date
- Inform your account team when you create a new org. They will ensure EA capabilities are added to it
- Licenses not covered by the EA must be moved out of an EA org

 Cisco Meraki



License status: **Ok**

License model: Co-termination ⓘ  
Convert to per-device licensing. ⓘ

License expiration ⓘ: Mar 9, 2027 (1618 days from now)

MX Product Edition: Enterprise

MR Product Edition: Enterprise

If license status is Out of Compliance, please reach out to your Meraki rep

	License limit	Current device count
MS120-8	10000	0
MS120-8LP	10000	0
MS120-8FP	10000	12
MS120-24	10000	0
MS120-24P	10000	0

You will see all products you have access to in your suite(s) here! Do not claim licenses or move licenses out of this org, because it will cause the end date to be incorrect

License limit does not indicate Entitlement numbers. These numbers can be ignored

Consumption for all licenses found here

## 硬體部署

在Meraki控制台上調配EA許可證金鑰後，可以按需部署硬體。與您的合作夥伴合作，訂購硬體並根據需要進行部署。透過Meraki訂單號或硬體序列#s宣告硬體，並且相應的EA許可證自動生成。

## 將其他組織增加到Meraki EA

如果要將其他組織納入Meraki EA，請通知您的Meraki銷售代表。對於EA中可以包含的面板數量沒有最大限制。

## 企業合約續約

聯絡您的Meraki銷售代表或合作夥伴以續訂Meraki企業協定。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。