

# 如何在即插即用門戶(PnP)中建立客戶託管控制器配置檔案？

## 目錄

---

僅供外部客戶/合作夥伴使用:這些說明旨在幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請讓他們通過許可支援開啟一個案例 (<https://www.cisco.com/go/scm>)以幫助解決。

開始之前，請確保您已執行以下操作：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 智慧帳戶和虛擬帳戶
- 需要顯式智慧帳戶管理員或虛擬帳戶管理員訪問許可權。

步驟 1:轉到[思科軟體中心](#)，然後使用您的Cisco.com憑證登入

步驟 2:選擇智慧帳戶


步驟 3:點選「網路即插即用」下的「管理裝置」

步驟 4:從虛擬帳戶選擇器中選擇虛擬帳戶

步驟 5:前往控制器設定檔索引標籤，然後按一下+Add Profile

步驟 6:在「Add Controller Profile (新增控制器配置檔案)」彈出視窗中，選擇控制器型別：「PNP SERVER」、「VBOND」或「WLC」，然後點選「下一步」

步驟 7:輸入必要的詳細資訊，然後按一下「Next」



附註：只有選擇了「HTTPS」時，SSL證書才是必需的

---

步驟 8: 複查輸入的資訊，然後按一下提交

---

附註：控制器配置檔案與產品型別的相容性

- VBOND — 具有SD-WAN映像的路由器。
- PNP伺服器 — 路由器、交換機和NFVIS
- WLC — 存取點

---

疑難排解:

如果您遇到無法解決的這個程式問題，請使用軟體授權選項，在[支援案件管理器\(SCM\)](#)中開啟案件。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請於此[提交](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。